भूगोल के भौतिक आधार

लेखक

डा॰ रामनाथ दुवे, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्० ग्रन्यक्ष, भूगोल विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग

> िक ता व स ह ल इलाहा बाद

प्रथम संस्करण, १९५३ द्वितीय संस्करण, १९५४ नृतीय संस्करण, १९५६

प्रकाशक—किताब महल, ५६ ए, जीरो रोड, इलाहाबाद । मुद्रक—ग्रानुपम प्रेस, १७ जीरो रोड, इलाहाबाद ।

भूमिका

यह पुस्तक लेखक की ग्रॅंग्रेजी भाषा में लिखी हुई "फिजिकल वेसिस ग्रॉफ जोग्रेफी" का हिन्दी अनुवाद है। इसका उद्देश्य भारतीय विद्यार्थियों के लिए भौतिक भूगोल की एक विस्तृत ज्ञान देने वाली पुस्तक प्रस्तुत करना है। भूगोल के उच्चकोटि के ग्रंथ्यम के लिए भौतिक भूगोल का समुचित ज्ञान होना ग्रावश्यक है। यह खेद की वात है, कि ग्रानेक कारणों से हमारे देश में ऊँची कच्चा के विद्यार्थियों के लिए भी इंग्लैंड, ग्रामेरिका ग्रादि देशों में लिखी हुई छोटी कच्चा की पुस्तकें ही समुचित समभी जाती हैं। इस प्रकार की विदेशी पुस्तकों में प्रारम्भिक अध्ययन के ग्रातिरिक्त उदाहरण भी विदेशों के ही होते हैं। इन किमयों को ध्यान में रखते हुए, एक भारतीय लेखक ने भारतीय विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक लिखी है। इस विषय की ग्राधिकतर प्रचलित पुस्तकों की ग्रापेचा इसमें ग्रध्ययन की समुचित सामग्री देने का प्रयास किया गया है। ग्राशा की जाती है कि इस पुस्तक से हमारे विद्यार्थियों को उनकी परीचा के लिए ग्राधिक सहायता प्राप्त होगी।

इस पुस्तक के लिए श्रेंग्रेजी श्रोर फांसीसी माषा की प्रशिद्ध पुस्तकों से सहायता ली गई है। पैरिस यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक दि मातोंन, जिनकी शरण में रह कर लेखन ने लगभग दो वर्ष भूगोल के गूढ़ तत्वों का श्रध्ययन किया था, उनकी महान कृपा श्रोर प्रेरणा से ही यह पुस्तक सम्भव हो सकी है।

विषय की अध्ययन-प्रणाली, फ्रांस और जर्मनी के प्रमुख भूगोल के वेत्ताओं द्वारा मानी हुई प्रणाली ही इस पुस्तक की प्रणाली है। इस प्रणाली में विषय की एकता का ध्यान रखते हुए अध्ययन का प्रवन्ध वायु-मंडल के होता है। घरातल का अध्ययन इसके बाद आता है। इसका कारण वायु-मंडल का सार्वभौमिक प्रवल प्रभाव है। यह प्रभाव पृथ्वी पर पाये जाने वाले सभी तत्वों पर अनिवार्थ रूप से पड़ता है। यही नहीं, वरन वायु-मंडल ही पृथ्वी की एक ऐसी विशेषता है जो पूरे अहांड में किसी भी अह पूरे दा का में नहीं देखा जाता है। इसीलिए वायु-मंडल ही मौतिक भूगोल का पर आधार है।

के से ह सितम्बर, १९५३ अपनी

इसलि

रामनाथ-दुवे

तृतीय संस्करण

वह है जिस्तित है। श्राशा है कि पहले की भाँति यह फिर लाभप्रद होगी।

५ अप्रैल १९५६

लेखक

प्रथम संस्करण, १९५३ ... द्वितीय संस्करण, १९५४ तृतीय संस्करण, १९५६

प्रकाशक—िकतान महल, ५६ ए, जीरो रोड, इलाहानाद । मुद्रक--अनुपम प्रेस, १७ जीरो रोड, इलाहानाद ।

भूमिका

यह पुस्तक लेखक की श्रॅंभेजी भाषा में लिखी हुई "फिजिकल वेसिस श्रॉफ जोग्रेफी" का हिन्दी श्रनुवाद है। इसका उद्देश्य भारतीय विद्यार्थियों के लिए भौतिक भूगोल की एक विस्तृत ज्ञान देने वाली पुस्तक प्रमुद्धत करना है। भूगोल के उच्चकोटि के श्रप्ययन के लिए भौतिक भूगोल का समुचित ज्ञान होना श्रावश्यक है। यह खेद की वात है, कि श्रनेक कारणों से हमारे देश में ऊँची कच्चा के विद्यार्थियों के लिए भी इंग्लैंड, श्रमेरिका श्रादि देशों में लिखी हुई छोटी कच्चा की पुस्तकों ही समुचित समभी जाती हैं। इस प्रकार की विदेशी पुस्तकों में प्रारम्भिक श्रप्ययन के श्रतिरिक्त उदाहरण भी विदेशों के ही होते हैं। इन किमयों को घ्यान में रखते हुए, एक भारतीय लेखक ने भारतीय विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक लिखी है। इस विषय की श्रिषकतर प्रचलित पुस्तकों की श्रपेचा इसमें श्रप्ययन की समुचित सामग्री देने का प्रयास किया गया है। श्राशा की जाती है कि इस पुस्तक से हमारे विद्यार्थियों को उनकी परीचा के लिए श्रिषक सहायता प्राप्त होगी।

इस पुस्तक के लिए ऋँग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तकों से सहायता ली गई है। पैरिस यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक दि मार्तोन्, जिनकी शरण में रह कर लेखन ने लगभग दो वर्ष भूगोल के गूढ़ तत्वों का ऋध्ययन किया था, उनकी महान् कृपा ऋौर प्रेरणा से ही यह पुस्तक सम्भव हो सकी है।

विषय की अध्ययन-प्रणाली, फ्रांस और जर्मनी के प्रमुख भूगोल के वेत्ताओं द्वारा मानी हुई प्रणाली ही इस पुस्तक की प्रणाली है। इस प्रणाली में विषय की एकता का ध्यान रखते हुए अध्ययन का प्रवन्य वायु-मंडल हो होता है। बरातल का अध्ययन इसके बाद आता है। इसका कारण वायु-मंडल का सार्वभौमिक प्रवल प्रभाव है। यह प्रभाव पृथ्वी पर पाये जाने वाले सभी तत्वों पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। यही नहीं, वरन वायु-मंडल ही पृथ्वी की एक ऐसी विशेषता है जो पूरे ब्रह्मांड में किसी भी ब्रह्म पूर्व का पायु-मंडल ही भौतिक भूगोल का पर आधार है।

के सी ६ सितम्बर, १९५३

इसलि

रामनाथ-दुवे

तृतीय संस्करण

वह निक्तित संस्करण में कुछ आवश्यक सुधार करके यह पुस्तक विद्याधियों के समर्व है जिस्तित है। आशा है कि पहले की माँति यह फिर लामप्रद होगी।

५ छाप्रैल १९५६

लेखम

विषय-सूची

श्रध्याय	<u>.</u>	
१. प्रथ्वी 🔧	•••	•••
२. ब्रह-सम्बन्ध	•••	•••
्रे वायुमंडल	•••	•••
👸 वायुमंडल (क्रमशः)	•••	***
५. वायुभार तथा वायु संचा	लन <i>ं</i>	•••
६. जलवर्षा	•••	•••
७. वायुमंडल (क्रमशः)	•••	•••
८. वायुमंडल (क्रमशः)	•••	•••
९. जलवायु (क्लाइमेर)	•••	•••
१०. पृथ्वी का धरातल	•••	***
११. जल मंडल	***	•••
१२. चीव मंडल (बायोस्फिय	₹)	•••

हमारा चेत्र

ः भूगोल का घ्येय मनुष्य से संबंधित पृथ्वी का अध्ययन है । वास्तव में मनुष्य आर्थिक उन्नति के आवार कुछ अंश तक पृथ्वी की संपत्ति में और कुछ अंश तक स्वयं मनुष्य को संकल्प-शक्ति में हैं। मनुष्य की यह संकल्प-शक्ति उसके पूर्वजों से प्राप्त हुई है। मनुष्य के संकल्प की सफलता किसी भाग में पृथ्वी के विशेष लक्षणों पर ही निर्भर है। ये लक्षण "भीतिक परिस्थित" (फिजिकल एनवायरेनमेंट) कहलाते हैं। इस परि-स्यिति से मनुष्य का कहीं भी और कभी भी छुटकारा नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि . मनुष्य अपनी गमन-शनित के कारण एक भौतिक परिस्थिति से दूसरी भौतिक परिस्थिति में जा सकता है, परन्तु जिस परिस्थिति में भी वह जायगा वहाँ उसकी परिस्थिति के साथ सहयोग करना पड़ेगा, अर्थात वह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर संकता है। अपनी उन्नति के प्रारम्भ काल में अज्ञानता के कारण आदिवासी जैसी भी भौतिक परि-स्थिति में अपने को पाते ये उसी पर वह पूर्ण रूप से निर्भर थे। परन्तु जैसे-जैसे प्रकृति के नियमों का उनका ज्ञान बढ़ता गया, तै से तैंसे उनकी प्रकृति की दासता कम होती गई। अपने र्जनल्प को सफल बनाने के लिए उन्नत मनुष्य ने प्रकृति के नियम से छुटकारा पाने के लिए ं को किसी दूसरे नियम का सहारा लिया। इस प्रकार उसने अपनी भौतिक परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात् उसने अपनी इस परिस्थिति को विस्तृत बना लिया । प्राचीन काल में पृथ्वों के भिन्न-भिन्न भागों में, भिन्न-भिन्न भौतिक परिस्थितियों में, भिन्न-भिन्न जाति के लोग बसे हुए थे। अपने-अपने ज्ञान के अनुसार ही इन जातियों ने भौतिक परिस्थिति के अनुकुल अपना जीवन वनाया।

इन सम्यताओं की उन्नित ज्यों-ज्यों हुई, त्यों-त्यों प्रकृति-निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा मनुष्य-निर्मित वस्तुएँ पृथ्वी पर अधिक दिखने लगीं। खेत, नहरें, सड़कें, रेलें, नगर आदि सभी मनुष्य ने बनाये हैं, प्रकृति ने नहीं। परन्तु इनके बनाने में मनुष्य ने प्रकृति से ही सहायता प्राप्त की है। जहाँ मिट्टी नहीं वहाँ खेत नहीं, जहाँ जल नहीं वहाँ नहर नहीं, और जहाँ भौतिक सम्पत्ति नहीं वहाँ नगर नहीं। मनुष्य की बनाई हुई वस्तुओं से पृथ्वी पर एक अन्य प्रकार को परिस्थित उपस्थित हो गई। इस परिस्थित को सांस्कृतिक परिस्थित (कलचरल एनवायरनमेंट) कहते हैं। यह सर्वथा मनुष्य के संकल्प तथा उपकी सम्यता पर निर्भर है।

मनुष्य के जीवन में 'भीतिक परिस्थिति' का सबसे वड़ा कार्य किसी संकल्प के हिए उत्तेजना (स्टिमुलस) देना है। जब शरीर को शीत का अनुभव होता है तब उसकी इंछा शीत से बचने की होती है। शीत से बचने के लिए वह आवश्यक संकल्प कार्यीन्वित करा है। प्रकृति की यह उत्तेजना ही मनुष्य की उन्नति और उसके सभी कार्यों के ए उत्तरदायिनी है। हमारा रहन-सहन, हमारे विचार तथा हमारे लड़ाई-झगड़े भी भीतिक परिस्थिति द्वारा उत्तेजित है। इसी उत्तेजना के कारण ही पृथ्वी पर सभ्यताथा संस्कृति का विकास हुआ है।

'मीतिक परिस्थित' में वाय, जल, स्थल और प्राणी (मनुष्य भी) सम्मिलि हैं। इनकी अँग्रेजो में एटमोसिकियर, लियोसिकियर, हाइड्रासिकियर और वायोसिकियर कर्त हैं। प्रकृति के ये सभी अंग निश्चित रूप से नियत नियम से बँधे हैं। इनकी एट मुख्य विशेषता उनकी 'गित' अर्थात् 'परिवर्तन' (चेन्जएविलिटो) हैं। विध्वंस और क्निमीण संसार को सदैव 'प्रगितशोल' (डायिनिकि) वनाते रहते हैं। संसार में कोई भी वस्तु सचमुच स्थिर नहीं है। वायु का वहन, जल का वहन, स्थल में परिवर्तन तथापाणियों का जीवन-मरण संसार को प्रगतिशीलता के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यद्यपि बहु से मनुष्य यही कहा करते हैं कि संसार पीछे जा रहा है, और उनका कहना ऐसा प्रकृषि के नियमानुसार ही हैं; यह विचार उनकी कार्य की ओर अग्रसर करता है।

भूगोल के वास्तिविक अध्ययन के लिए पृथ्वी की 'भौतिक-परिस्थिति' तथा 'स तिक परिस्थिति' का अन्तसंबंध बताते हुए इन परिस्थितियों के वितरण (ज्यं ग्रैं। ड्रिस्ट्रोब्यूशन) का ज्ञान प्राप्त करना है। इस अध्ययन में विभिन्न विज्ञानों का सह आवश्यक है; क्योंकि प्रकृति के नियमों का ज्ञान हमको इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त होत परन्तु भूगोल का क्षेत्र बंज्ञानिक की प्रयोगज्ञाला से बाहर पृथ्वी पर है।

अन्य विषयों को भाति भूगोल के अध्ययन में भी आजकल 'विशिष्टता' (स्पे: जेशन) की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। परन्तु भय यह है कि ऐसा करा भूगोल के भूल 'भूगोल के भौतिक आधार' को विस्मरण कर दें। जिन देशों के ऊपर से होकर आप उड़ेंगे समय वहाँ हर वार नये समय कटिवन्थ को पार करने पर समय एक घंटा अधिक मिलेगा। जबन्आप इलाहाबाद में लौट आयेंगे, तो आप चौबीस समय कटिवन्थ को पार कर चुके होंगे जिनमें से प्रत्येक समय में एक घंटे आगे था। इससे यद्यपि आप कुछ हो सेकेंडों के लिए उड़े हैं, फिर भी आप अपने जाने के बाद चौबीस घंटों के उपरान्त इलाहाबाद में लौटे हैं।

अब मान लीजिए कि आप पश्चिम की ओर उड़ें। हर समय-कटिबन्ध में जिसे आप पार करेंगे, एक घंटा कम होता चला जायगा। चौबीस समय-कटिबन्ध पार करने के अनन्तर, इसीलिए, आप इलाहाबाद में अपने जाने से चौबीस घंटे पहले लौट आएँगे। यह तर्क-विरुद्ध बात है। इसलिए एक तिथि रेखा होनी चाहिये जिसे पार करने पर, तिथि बदली जानी चाहिए।

यदि हम पश्चिम की ओर यात्रा करें तो हमारा दिन हमेशा बढ़ा हुआ नजर आएगा, वयोंकि हमें इस वात का लाभ हस्तगत है कि जिस स्थान से हम सुबह को चले थे वहाँ सूर्य का शोधोदय हुआ था और जहाँ हम शाम को पहुँ चते हैं वहाँ वह देर में अस्त होगा।

यदि कोई मनुष्य मृथ्वी के चारों ओर पिक्चमी दिशा में उसी चाल से उड़ना शुरू करे जिससे मूर्य चलता हुआ दृष्टिगोचर होता है और दोपहर में एक दिए हुए विन्दु से अपनी घड़ी उसी समय ठीक करके चले तो जब वह १५° देशान्तर उड़ लेगा, तो सूर्य के द्वारा ही होगा, परन्तु उसकी घड़ी द्वारा एक बज रहा होगा। जब वह ९०° देशान्तर मध्यान्ह उड़ जायगा तो सूर्य के अनुसार तो मध्यान्ह होगा, परन्तु उसकी घड़ी शाम को ६ वजा रही होगी। ज्यों ज्यों वह अपनी यात्रा पृथ्वी के चारों ओर करता जायगा, उसके लिए मध्यान्ह बना रहेगा (वयोंकि जिस दिन वह चला है उस दिन का सूर्य उसके साथसाय चल् रही है), यद्यपि उसकी घड़ी चौबीस घंटे पूरे कर लेगी। इस प्रकार उसे पूरा एक दिन मिल जायगा। वस्तुतः, पिक्चम की ओर हर १५ देशान्तर पार करने पर एक घंटा के हिसाव से उसका दिन लम्बा होता चला गया है। यदि उसने अपने पहुँ चने के समय किटवन्य के समय से अपनी घड़ी मिलाई होती तो पृथ्वी के चारों ओर की अपनी उड़ान में चौबीस वार एक-एक घंटा करके अपनी घड़ी वढ़ानी पड़ती। इसलिए, अपना समय ठीक-ठीक जानने में वह एक दिन पिछड़ा हुआ है।

पूर्व-दिशागामी यात्री, इसके विपरोत, अपने दिन निरन्तर छोटे करता जाता ह। वह हमेशा उस स्थान से चलता है जहाँ सूर्य देर में निकलता है, और ऐसे स्थान में पहुँचता है जहाँ सूर्य पहले छिपता है।

मान लीजिए कि एक मनुष्य पृथ्वी के चारों ओर की उड़ान दोपहर में शुरू करता है


और यह भी मान लोजिये कि वह उसी चाल से उड़ता है जिससे सूर्य पश्चिम की ओर चलता दृष्टिगोचर होता है। वह हर घंटे में १५° देशान्तर पूर्व की ओर यात्रा कर लेता है और दो पहर इस घंरे में १५° देशान्तर पश्चिम की ओर विपरात दिशा में चलती है। इस प्रकार उसके स्थान में ओर दो पहर होते के स्थान में ३०° का अन्तर होगा क्योंकि मध्यान्ह भी पश्चिम की ओर उसी चाल से खिसक रहा है जिससे वह पूर्व की ओर यात्रा कर रहा है। इमका परिणाम यह होता है कि जब वह पृथ्वों के चारों ओर का आधा रास्ता तय कर लेता है, तो उसे फिर मध्यान्ह मिलता है। जब वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचता है तो उसे पता चलेगा कि मध्यान्ह भी वहाँ पर रूसरी दिशा से पहुँच गया है। यद्यपि केवल चोव स घंटे वाते हैं (जब से वह अपनी यात्रा पर चला था), फिर भी ऐसा मालूम पड़ता है कि वह इसमें दो दिन व्यतीत कर चृका है क्योंकि उसने दोवारा सूर्योदय मध्यान्ह सूर्यास्त एव निर्दाय देखे हे। इसलिए, वह सहो समय से एक दिन आगे है और इसीलिए उसे एक दिन दुहराना पड़ेगा।

जब कभी कोई मनुष्य पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करता है, तो वह चाहे जिस चाल से चलें और यात्रा में चाहे जितना समय लगे उस स्थान के समय में जहाँ उसकी यात्रा समाप्त होती है और उसकी घड़ी के समय में एक दिन का अन्तर पड़ता है।

अन्तर्राप्ट्रें य तिथि-रेखा की पिश्चमी सीमा पर एकं नवीन दिवस प्रारंभ होता हैं। और एक-एक घंटे की अवस्थाओं से गुजरता हुआ पूर्व से पिश्चम को खिसकता जाता है। हर घंटे में यह एक नये समय किटवन्ध में होता हैं; यहाँ तक कि तेईस घंटे की समादित पर यह उस समय किटवन्ध की पूर्वीय सीमा पर पहुँच चकता है जिसमें तिथि-रेखा स्थित है। ज्यों हैं। यह तिथि-रेखा पर पहुँचता है, यह अपनी जीवन-छीला समाप्त कर देता है और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी दिवस इसका स्थान ले लेता है। इस बाद बाले दिन का जन्म पहले ही हो चुका और यह प्रथम दिवस को पीछे से खिसकाता आ रहा था। इस प्रकार, तिथि रेखा के कारण, प्रथेक दिन अड़तालीस घंटे के लिये रहता है।

आवश्यकता के निमित्त, हमारा समय कृतिम रूप से नियमित है। हमारी घड़ियाँ ऐसा समय दिखाती है जो न तो गृथ्वों के भ्रमण पर ही आश्रित है और न स्थानीय मध्यान्ह पर हो। यह केवल प्रायोगिक सरलता के आधार पर हैं। पहले तो, किसी दी हुई देशान्तर का समय एक पूरे समय कटिवन्य या देश के लिये व्यापी होना चाहिये और इस प्रकार सच्ची मध्यान्ह रेखा के समय से हम हट जाते हैं। दूसरे सच्चे सौर्य्यक समय के स्थान में विश्वन्व्यापी समय (स्टेंडर्ड या मीन टाइम) का आश्रय लिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पृथ्वों की भिन्न-भिन्न चालों के कारण असली दोपहर घड़ियों द्वारा इंगित विद्वव्यापी (मीन नून) दोपहर के बाद आती है; और यह अन्तर वदता ही जाता है।

अन्य शब्दों म कहना चाहिये कि सूर्य प्रतिदिन उस मध्यान्हरेखा को कुछ देरी से पार करता है !




चित्र ८ यह बात ऊपर दिये गए चित्र नंवर ८ में स्पष्ट की गई है।

स न और स न पृथ्वों को दो स्थितियाँ एकान्तरेक दिनों के लिए हैं। स की स्थिति में, अ विन्दु पर दोपहर हो रही हैं। जैसा आपको विदित हैं, जब पृथ्वी अपनी के ली पर घूमती हैं तो यह सूर्य के चारों ओर के अपने मार्ग पर भी आगे को चलती जाती हैं। दूसरे दिन पृथ्वों स न की स्थिति में पहुँच जायगी जहाँ इसे अ से अ क तक जरा सा घूमना पड़ेगा जिससे अ विन्दु अपने मध्याह की स्थिति में आ जाय। ऐसा करने में इसे ३ मिनट ५६ से केंड लगेंगे। अर्थात् वास्तविक मध्याह अ विन्दु पर अगले दिन लगभग ४ मिनट बाद होगा, यद्यपि 'नागरिक मध्याह' (सिविल नून) प्रतिदिन घड़ी में १२ वजने पर ही होगा। परन्तु पृथ्वों सूर्य के चारों ओर एक ही चाल से नहीं घूमती। यह जाड़ों में गर्मियों

की अपेक्षा कुछ अधिक वेग से जाती है। अतएव, बीतकाल में यह कुछ अधिक दाहिनी ओर की स्थिति में पहुँच जायगी और अ विन्दु को मध्य हिं के सूर्य पर लाने के हेतू चार मिनट पर्याप्त न होंगे। इस प्रकार असली दोपहर में मानी हुई दोपहर से दिन पर दिन, अन्तर पड़ता रहता है, इसलिए हो नहीं कि पृथ्वी भ्रमण करने के साथ-साथ सूर्य के भी चारों और चक्कर लगाती है, बल्कि इसलिए भी कि चक्कर लगाने की गति एकसी नहीं रहती।

नोचे दिया हुआ चित्र इस बात को स्पष्ट करता है कि पृथ्वी जब सूर्य के निकट होती है तो अधिक वेग से चलती है और जब दूरी पर होती है तो कम वेग से।



ंचित '९ केपलर नियम

यह वात केपलर्र के दूसरे नियम के अनुसार घटती है। वह नियम यह है कि "प्रत्येक ग्रह के परिकमा को गति ऐसी है कि समान समयों में समान ही वृत्तभाग बनते हैं।"

पृथ्वी अ से व तक की दूरी नापती है जब वह सूर्य के निकट होती है (अर्थात्, जब पृथ्वी की निकट स्थिति होती है)। जब, यह सूर्य से कुछ दूर होती है, तो इसे 'स द' की दूरी उतने हो समय में तय करनी होती है। और 'इ फ' दूरी तब पार को जाती है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है (यानी, जब यह दूरवर्ती स्थिति में है।)

पृथ्वी का भ्रमण २३ घंटे ५६ मिनट और ४ सेकेंड में पूरा होता है। एक के बाद दूसरो रात्रि में किसी भी विशेष तारक की स्थिति की घ्यानपूर्वक देखने से इसकी पुष्टिं होती है। अगर हम उस क्षण को सही-सही नोट कर लें जिस पर वह तारक, अपनी

प्रकटीभूत दैनिक यात्रा में (पृथ्वी के चारों ओर की) आकाश की किसी किल्पत रेखा की पार करता है, तो हम देखेंगे किठीक २३ घंटे ५६ मिनट और ४ सेकंड वाद अगली रात की फिर ऐसा ही होगा। हम जानते हैं कि इस तारक को और अन्य सभी सितारों को भी हम चलता हुआ पाते हैं, इसका वास्तविक कारण यह है कि पृथ्वी अपनी कीली पर भ्रमण करती है। इसिलए, इस भ्रमण में २३ घंटे ५६ मिनट ४ सेकेंड लगे। पृथ्वी के भ्रमण में जो समय लगता है वह 'तारकीय' दिवस कहलाता है। किसी मध्याहरेखा पर एक मध्याह को दूसरे मध्यान्ह से अलग करने वाला समय जो घूपघड़ी दिखाती हैं 'सौर्यिक दिवस' कहलाता है। घाड़ियों द्वारा प्रदर्शित २४ वरावर घंटों की एक सी रहने वाली लम्बाई का माना हुआ दिन 'माध्यमिक सौर्यिक दिवस' कहलाता है। माध्यमिक सौर्यिक दिवस (घड़ी द्वारा देखा गया) और सौर्यिक दिवस (धूप घड़ी द्वारा देखा गया) का अन्तर 'समय का समीकरण' (इक्वेशन आफ टाइम)कहलाता है। यह अन्तर अधिक से अधिक १६ मिनट का होता है।


निम्नांकित सूची २ में कुछ तिथियों का ग्रीनिच का वास्तविक मध्याह्न का समय दिया गया है:—


तिथि	समय घं० मि०	समीकरण अन्तर	तिथि	समीकरण समय अन्तर घं० मि०
१ जनवरी १५ जनवरी १ फरवरी ११ फरवरी १ मार्च १५ मार्च १५ अप्रैल १५ अप्रैल १५ अप्रैल १ मई १ जून १५ जूल	१२,०४ १२,११२,१९४ १२,११२,१९४ ११,१९ ११,१९ ११,१९ ११,१९ ११,१९ ११,१९ ११,१९ ११,९९	1 1 1 1 1 1 + + 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	१५ जुलाई २६ जुलाई १५ अगस्त ३१ अगस्त १३ सितम्बर १ अन्दूबर १५ अन्तूबर ३ नवम्बर १६ नवम्बर १५ दिसम्बर २५ दिसम्बर	\$2.04 - 4 \$2.08 - 8 \$2.08 - 8 \$2.09 + 8 \$2.09 + 8 \$2.09 + 8 \$2.88 + 8 \$2.88 + 8 \$2.89 + 8 \$2.99

भइते अंग्रेजो में (Sidereal day) कहते हैं । 'साइडर्स' लेटिन का शब्द है जिसका अर्थ होता है 'तारक' ।

२अमेरिकन ईप्रमेरिस तथा नीटिकल अल्मेनेक, १९४२, पृष्ठ २-१६ ते ली गई है।

उपरिलिखित सूची से यह स्पष्ट है कि सौर्यिक दिवस तथा माध्यमिक सीर्यिक दिवस में चार दिन वरावर होते हैं। ये दिन हैं: १५ अप्रैल, १५ जून, ३१ अगस्त और २५ दिसंबर सीर्यिक दिवस तया माध्यमिक दिवस में वड़ा अन्तर १७ मिनट का ३ नवम्बर को पड़ता है।






पृथ्वी सूर्व के चारों ओर भिन्न-भिन्न गतियों से परिक्रमा करती है। (देखो चित्र ९)। इसके संबंध में यह जानने योग्य है कि उत्तरी गोलाई में यद्यपि दिन २२ दिसम्बर के बाद छम्बे होने छगते हैं, तथापि सूर्य बहुत दिनों तक देर में ही निकछता रहता है। इसका कारण पहो है कि गृथ्वी अपनी गति को शीझतापूर्वक घीमी कर रही है और इसलिए सूर्योदय तया पूर्वास्त के समय में विलम्ब होता है।

पृथ्वों के ग्रह होने के दो मुख्य परिणाम हैं:—(१) यह अपनी कीली पर घूमती है; भीर (२) यह सुर्य के चारों और परिक्रमा करती है।

्रे. निप्त ११ का अघ्ययन करने से सबसे विदोष बात यह प्रकट होती है कि पृथ्वी की घुरी सूर्य के चारों ओर के मार्ग में अपनी सभी स्थितियों में आकाश में उसी दिशा में झुकी रहती है। यहीं एक कारण हैं जिससे हमारो पृथ्वी पर मौसम होते हैं।

आकाम विद्याविसारद हमें वतलाते हैं कि यह दिशा केवल अस्यायी रूप से निदिचत हैं। पृथ्यों की घुरी की दिसा तारकों के वीच में एक छोटे से गागनिक घेरे में 🚉 पुमते हुर्ङ्ड् का मांति बदलतो रहती है । गृथ्वो का बुद्रो इस घेरे को २५,८०० वर्षों में

पूरा करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा वर्तमान श्रुवतारा लगभग एक हजार वर्ष के वाद श्रुवतारा नहीं रहेगा, अर्थात् उसी ओर पृथ्वी की कीली इंगित न करेगी। उस तिथि से २५,८०० वर्ष उपरान्त फिर यह श्रुवतारा हो जायगा। पृथ्वी की धुरी की दिशा के एक छोटे घेरे में धूमने की अंग्रेजी में (Precession of Equinoxes) कहते हैं। धुरो के सिरों का धूमना एक नया सत्य है।



चित्र ११

कोली-भ्रमण के हो कारण पृथ्वी का वर्तमान गोल रूप है। इस भ्रमण से ही दिन और रात होते ह; और इसी से हमारा समय भी नियत होता है। इसका प्रभाव पृथ्वी के घरातल पर चलने वाली चीजों को दिशा पर भी पड़ता है, उदाहरणतः हवाओं और समुद्रशाराओं की दिशा में कुछ अन्तर आ जाता है।

इसके विपरीत, सूर्य की परिक्रमा का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है। इससे ऋतुएँ होती हैं। मनुष्य का कलेंडर भी इसी से वनता है जिसमें हम समय का हिसाब रखते हैं।

क्लेन्डर

पृथ्वो के कीलो पर भ्रमण का समय 'दिन' कहलाता है; उसकी परिक्रमा का समय 'वर्ष' और चन्द्रमा द्वारा पृथ्वो की परिक्रमा का समय 'मास' कहलाता है। हमारा कलेन्डर इन्हीं समयों का लेखा है। चूँ कि पृथ्वी अथवा चन्द्रमा की गति का बदलना मनुष्य की शक्ति के वाहर है, इसलिए इन समयों को कलेन्डर बनाने में यथावत् ही मानना पड़ता है। चन्द्रमा गुथ्वों को परिक्रमा को २९ दिन में गूरों करता है; और पृथ्वों सूर्य को परिक्रमां ३६५ दिन ५ घंटे ४८ मिनट और ४८ से मेंड में करती है। कलेन्डर बनाने में सुविधा की गृष्टि से योरोगीय कलेंडर में इसमें से केवल ३६५ दिन ही एक वर्ष में सम्मिलित किये जाते हैं। कोज समय लोड दिया जाता है।

जात है। शत्र समय छोड़ दिय	। जाता ह ।	
जनवरी	फरवरी	मार्च
S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
अप्रैल	मई	जून
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
जुला ई	अगस्त	सितम्बर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
अकतूत्रर	नवम्बर	दिसम्बर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 15 16 17 18 19 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	4 8 9 10 11 12 13 12	8 9 10 11 12 13 14

रोमन लोगों ने जब अपना कलेंडर बनाया तब उन्होंने वर्ष में केवल ३६५ दिन ही सम्मिलित किये जिनको उन्होंने १२ महीनों में असमान रूप से बाँट दिया। बचे हुए समय को बुटि दूर करने के लिये सन् ४५ ईसा से पूर्व में रोमनों के राजा जूलियस सीजर ने प्रति चीये वर्ष एक दिन को बृद्धि कलेन्डर में कर दो। यह बढ़ा हुआ वर्ष 'लीप इयर' कहलाने लगा जिसमें फरवरो का महाना २९ दिन का होता है। इस प्रकार 'जूलियस' कलेन्डर का आरंभ हुआ। परन्तु ज्ञात होगा कि पृथ्वी की परिक्रमा में पूरे ३६५ है दिन नहीं लगते हैं। उसमें इस समय से ११ मिनट १४ ई से किंड कम लगता है; अर्थात् कलेन्डर में वर्ष बड़ा है, और प्रकृति में छोटा। इस कमी के कारण एक हजार वर्ष में प्रकृति का कलेन्डर मानवो कलेन्डर से लगभग १ सप्ताह पिछड़ जाता है।

सन् १५८२ ई० में जूलियन कलेन्डर के कारण यह त्रुटि ११ दिन की थी। फल यह हुआ कि ऋतुओं में और कलेंडर में मेल टूट गया। इसलिये ोम के वड़े पादरों ग्रोगरी तेरह में वह आज्ञा दी कि कलेन्डर में बढ़े हुए ११ दिन छोड़ दिये जायें, और अक्तूबर ४ को अक्तूबर १५ गिना जाय। इस प्रकार आधुनिक ग्रीगोरियन कलेन्डर बना। अभी तक यह कलेन्डर शुद्ध है।

परन्तु आधुनिक जगत में बहुत से लोग इस कलेन्डर में संशोधन चाहते हैं। हमारी भारत सरकार भी इस पक्ष में है। इर्ग. लिये आजकल यह प्रश्न यूनेसको के समाने विचाराधीन है। यूनिस को के सामने बहुत से संशोधन हैं। उनमें से भारत सरकार पिछले पृष्ठ पर दिये हुये कलेन्डर का संशोधन का समर्थन करती है।

इस संशोधन में वर्ष में केवल ३६४ दिन सम्मिलित किये गये हैं, शेप २ दिन छुट्टी के दिन माने गये हैं जिन्हें कलेन्डर में स्थान दिया गया है। छुट्टी के दिन आवृतिक ३१ दिसंबर और प्रस्तावित ३१ जून माने गये हैं। ३१ दिसंबर को विद्यदिवस (वर्ल्ड डे) और ३१ जून को लोपइयर कहा गया है।

अध्याय ३

वायुमंडल

वायुमंडल की प्रकृति तया विस्तार—इसके मिश्रण—वायुमंडल के दो विभाग— सीर्व शक्ति—प्रकाश का घरा—मध्यान्ह के सूर्व द्वारा अक्षांश का पता चलाना— प्रदोष ।


मृंख्यो चारों ओर गैसों की एक चादर से ढकी हुई हैं। इस चादर को वायुमंडल कहते हैं। यह गृथ्यो को कई सौ मील की ऊँचाई तक घेरे हुए हैं। मनुष्य और अन्य प्रकार के जीव, गैसों के इस समृद्र को तली पर रहते हैं जहाँ से वे कभी वच कर नहीं जा सकने। वायुमंडल को दशा में जो परिवर्तन होते हैं, उनका हमारे ऊपर प्रभाव अवश्य पड़ता है। इस दृष्टि से वायुमंडल का अध्ययन अित महत्वशाली है। वायुमंडल की दशा का अध्ययन करने वाली विद्या को Meteorology (उल्का विद्या या ऋतु विद्या) कहते हैं। परन्तु Meteorology अपने आपको केवल निचले वायु मंडल के अध्ययन तक ही सीमित रखती है; ऊपरी वायुमंडल (Aerology) (वायुविद्या) द्वारा अध्ययन किया जाता है जो पिछली शताब्दी के लगभग अन्त से ही चली है।

ऋतुविद्या (Meteorology) का अध्ययन वायुमंडल की दशाओं को ठीक-ठीक देसने और इन जानकारियों से सारांश निकालने पर आधारित हैं। यदि हम अपने चारों ओर के वायुमंडल की महान् गहराई का अनुमान करें, तो हमें पता चलेगा कि इसके अन्दर पहुँचने के लिए हमारे साधन पर्याप्त नहीं हैं। अतएव जो कुछ हम देसते हैं वह थोड़ा हो है और ऐसी जानकारियों पर आधारित सारांश पूर्णतया सन्तोपप्रद नहीं हैं। Meteorology का अध्ययन आंशिक रूप से, अभी अनुमानित ही हैं?

वे साधन जिनके द्वारा हम वायुमंडल में चढ़ सकते हैं और जो Meteorology संबंध रखने वाली सूचना देते हैं थे हैं ---

- १ पर्वत-शिखर।
- २. हवाई हजाज।
- ३. पर्तग (साउडिंग बैलून)।
- ४. समनुष्य गुब्बारा (पाइलाट बैलून) ।
- ५. स्वतंत्र-गुब्बारा।
- ६. रेडियो गुन्वारा (रेडियो जोण्ड) ।
- ७. रेटर गुब्बारा (राविन जोण्ड) ।

अन्त के दो को छोड़ कर, ये साधन हमें वादलों व साधारण धूल के प्रदेश के आग नहीं ले जाते, नवीन प्रकार के वायुयान अधिक ऊँचाई तक उठ सकते हैं। यदि मान लिया जाय कि वायुमंडल लगभग ३०० मील की ऊँचाई तक फैला हुआ है, तो ये साधन हमें इसके केवल एक छोटे से टुकडे तक ही पहुँचा पाने हैं।



अधिक ऊँचाई का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम कुछ दृश्यों की उपस्थिति को देखते हैं और उससे किसी परिणाम पर पहुँचते हैं। ये दृश्य निम्नलिखित हैं:---

(अ) गोष्ली प्रकाश (ट्वाइलाइट); (व) टूटने वाले तारे (मीटियोर); (स) ध्रुव का तेजपुंज (अरोरा); तथा (द) विजली की चमक (लाइटनिंग)।

ऊपर दिया हुआ चित्र ऋनुविद्या से संबंध रखने वाली सूचना के अनेक साधन प्रदर्शित करता है। चित्र में साथ ही वे ऊँचाइयाँ भी दी गई हैं जहाँ ये साधन काम दे सकते हैं।

वायुमंडल का मिश्रण

वायुमंडल बहुत सी गेसों से मिलकर बना है। इस बनावट की विशेष बात यह है कि ९९ प्रतिशत से अधिक वायुमंडल दो गैसों नौषजन (नाईट्रोजन) तथा औपजन (आक्सो-जन) से बना है। अन्य सभी गैसें इसके १ प्रतिशत से कम भाग में हैं। दूसरी बात यह है कि भारो गैसें निचलें भाग में अधिक हैं, जीर हल्की गैसें वायमंडल के जगरी भाग में अधिक।

जल-बाप्प (बाटरवेपर) तथा धूल भी निचले वायुमंडल में रहते हैं। वायुमंडल में जल-बाप्प का अनुपात तापक्रम के साथ-साथ वदलता रहता है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा में अधिक जल-बाप्प वर्तमान रहता है। जल-बाप्प और तापक्रम के इस कारण, जल-बाप्प का हवा में अनुपात निचले वायुमंडल में भूमध्यरेखा से खुवों की ओर पटता है। इसके विपरीत अन्य गैसों का अनुपात वढ़ता है। निम्नांकित सूची में कुछ अक्षांशों पर वायुमंडल की बहुत-सी गैमों आदि की वार्षिक औसत मात्रा दिखाई गई हैं:

अतांश∙	, ,	तत्व (प्रतिय	ात)		
Promotion beautiful contraction	नाइट्रोजन	थायसीजन	आगंन	जल वाप	कार्वन डाई आक्साइड
भूमध्यरेखा ५०° उत्तरो ७०° उत्तरो	७५. <i>९९</i> ७७.३२ ७७.८७	२०.४४ २०.८० २०.९४	0.97 0.98 0.98	२.६३ ०.९२ ०.२२	6.05 6.05 6.05

जलवाप्प की मात्रा में परिवर्तन होने के अतिरिवत वायुमंडल की गैसें पृथ्वी के सनी भागों में एक-सी ही रहती हैं।

निम्नांकित सूची में कुछ ऊँचाइयों पर वायुमंडल का वितरण तथा भार दिखाया नया है:—

ॐचाई (किलोमीटर)	नाइट्रोजन	आँक्सीजन	आर्गन	जलवाष्प	कावैन डाइ आगसाङ	हाङ्डोजन	फुल मार (मिलीमोटर में)
१०० ९० ४० ७० ६० ५० ४०	(८१.२%)६० क्लिओमीटर से घटने लगता है।			0.80 0.89 0.84 0.84		(९५.५%) १०० क्लिमोन्टर तक नवृता है।	
स् २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १	८४.२६ ८१.२४ ७५.०२ ७५.८९	१५.१८ १८.१० २०.९९ २०.९५ २०.६९	०.३५ ०.५९ ०.९४ ०.९४	0.03 0.07 0.08 0.86 0.86	शून्य ०.०१ ०.०१ ०.०३ ०.०३	0.25 0.08 0.08 0.08	८.६८ ४०.९९ १६८ ४०५ ७६०

(हम्फोज से)

ऊपर दो हुई सूची से निम्नलिखित वातें स्पप्ट हैं:—

(१) अधिकतर जल-वाप्प वायुमंडल की निचली सीमाओं में ही रहता है (५ किलोमोटर तक)।

परन्तु इसका अनुपात फिर ११ से ८० किलोमीटर तक बढ़ने लगता है।

- (२) वायु का भार ११ किलोमीटर के ऊपर तेजी से घट जाता है।
- (३) हाईड्रोजन, जो एक हल्को गैन है, ऊपर की ओर बढ़ती है, यहाँ तक कि १०० किलोमोटर पर वायुमंडल में इसका अनुपात ९५.५% होता है।

श्रवलस्तर वायुगंडल हेट्यसिकार

इस मत्य का अनुमंचान कि ऊपरी वायुमंडल का तापक्रम अधिक ऊँचाई पर नहीं के वरायर त्रदलता है ऋनुविद्या की उन्नति का आरंभ है। इस खोज का श्रेय तिसरॉं डि वोर्ट 🏸 को है जिन्होंने अप्रैल १८९८ में, फांस में, एक सुधरे हुए यंत्र द्वारा वायुमंडल में बार-बार खोज की।

वह ऊँचाई जिस पर अचलस्तर आरंभ होता है, और उसका तापकम, दोनों मीसम पर, तुफान को दगाओं पर, और अक्षांग पर निर्भर करते हैं।


इंगर्टण्ड निवासी गोल्ड तथा अमरीकानिवासी हम्फ्रीज ने शीघ्र ही इसके अस्तित्व का कारण इँद निकाला। उन्होंने इस प्रकार समझाया कि वायुमंडल के प्रत्येक विभाग का सांशिक रूप में अवस्य ही सीयिंक शक्ति के गमनागमन पर निर्भर करता है-वायुमंडल द्वारा मौर्यिक शक्ति का भोषण और उसका निष्क्रमण होता है। जब शोषण और निष्कमण दोनों वरावर होते हैं तो तापक्रम घटता-बढ़ता नहीं।

वायुमंडल का यह स्तर गर्मियों में अधिक ऊँचाई पर होता है, और जाड़ों में कम कैंचाई पर। उसमें इन अल्पतम तापक्रमों का पता चला है :--

तापकम	ऊँचाई	(गीटर)	विशेष बात
— ८०° सी — ८२° मी	१४,८०० १४,५००	मीटर पर मीटर पर	संयुक्त राज्य अमरीका में आन्ध्र महासागर पर (८०° दक्षिणी अक्षांश)
८४° मी ८५° मी ९०.९° सी	१९,८०० ९,७०० १६,५००	मीटर पर मीटर पर मीटर पर	पूर्वीय अफ्रीका में वियना में जावा में

अचलस्तर वायुमंडल का तापक्रम विषुवत् रेखा पर अन्य प्रदेशो की अपेक्षा कम रहता है। वहाँ पर नापकम माधारणतया—८० मी रहते है। समगीतोष्णकटिवन्य में तापकम—५०° सी से ६०° सी तक बदलता रहता है । बड़ी ऊँचाइवों पर, उदाहरणार्यं १० मील पर, विपुत्रत् रेखा पर अन्य अक्षांगीं की अपेक्षा अविक ठंड रहती है। इनका कारण यह है कि उष्ण कटिबन्य में उष्ण-तापक्रम के फलस्वरूप, ऊपर-नीचे के संवाहन द्वारा, अधिक केंचाई पर वादल बहुत होते हैं। ये घटाएँ पृथ्वी से निकलने याची गर्मी को बहुत कुछ रोक छेती हैं।

गोष्म ऋतु में उत्तरी गोलाई में ६०° अक्षांश पर अचलस्तर भंडल का आरंभ समुद्रतल से ६ मील ऊँचाई पर होता है; परन्तु विषुवत् - रेखा पर उसका आरंभ लगभग ९ मील ऊँचाई पर होता है। इन वातों के नोचे गृष्ठ के चित्र में व्यानपूर्वक देखिए।



चित्र-१३

पृथ्वी के घरातल पर सूर्य गर्मी का बहुत बड़ा साधन है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के सौगुने से भी अधिक बड़ा है। सूर्य का तापकम १०,३००° एक या ६,०००° एट्सोन्स्यूट पर अनुमान लगाया जाता है। सूर्य गैस का एक चमकता हुआ गोला है। इसलिये, यह चारों ओर अत्यधिक परिमाण में अपनी शक्ति विखेरता है। पृथ्वी इस शक्ति का लगभग दो अरववाँ (१,२०००,०००,०००) भाग ही पकड़ पाती है। यदि हम इस शक्ति की तुलना सूर्य से निकलने वाली कुल शक्ति से करें तो पृथ्वी पर आने वाली शक्ति तुच्छ सी जान पड़ेगी। तथापि यही थोड़ी शक्ति पृथ्वी पर समस्त जीवन तथा संपूर्ण कार्यों की आधार है। पृथ्वी के धरातल तथा सूर्य के बीच में वायुमंडल पड़ती हैं। सीर्यिक शक्ति को इसलिए, वायुमंडल में से होकर आना पड़ता है।

वायुमंडल में तहें होती हैं। इसकी ऊपरी तहीं का धरातल प्रतिविम्यत है। अतएव सौर्यिक शक्ति का कुछ भाग वायुमंडल की इन प्रतिविम्यनी तहीं द्वारा शून्य में विखर जाता है। वायुमंडल में रहने वाले वादल भी सौर्यिक शक्तिको प्रतिविम्यित करते हैं। इस प्रकार, यहाँ आनेवालो शक्ति का लगभग आधा भाग बाहर लीट जाता है।

इसके अतिरिक्त, वायुमंडल तो गैसों से भरा हुआ है। इनमें कुछ गैसें सीयिंक शिवत को आंशिक रूप से शोपण कर लेती हैं। धल के कण तथा जल-वाष्प भी कुछ शिवत ले लेते हैं। फल यह होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल के वीच में आ जाने से ये दो अरववाँ भाग सीयिंक शिवत भी जो पृथ्वी की पकड़ में आती है काफी घट जाती हैं। किम्बल' ने निम्नलिखित वितरण का अनुमान लगाया है :--

कुल १००% जिसमें से

४२% शून्य में वापिस चली जाती है।

११% जलवाष्प सोख छेता है।

४% गैसें और घूल सोख लेती हैं।

५७% हानि होती हैं।

४३% गृथ्वी के घरातल पर पहुँचती है और घरातल में विलीन

हो जाती हैं।

्ड्स भाँति, नृथ्वी को आने वाली लगभग आधी सौर्यिक शक्ति वायु ने गुजरने में ही खत्म हो जातो हैं।

पृथ्वी पर सीर्यिक शक्ति के आने को Insolation कहते हैं। १९०५-१९२६ के समय में ऐवेट तथा अन्य व्यक्तियों ने कुछ जानकारियाँ प्राप्त की थीं। उनके आधार पर सीर्यिक शक्ति अनुमान से १.९४ कैं लोशी प्रति वर्ग सेन्टीमीटर प्रति मिनट वायुमंडल की वाहरी सीमा पर आती हैं। यह मात्रा प्रायः घटती-बढ़ती नहीं। इसीलिये इसे सूर्य की अपरिवर्तनशील शक्ति (सोलर कान्सर्टेन्ट) कहा गया हैं।

पर वस्तुतः यह अपरिवर्तनशील सौर्यिक शिवत सदा एक सी नहीं रहती। सूर्य से निकलने वाली शिवत समय-समय पर भिन्न हुआ करती है। यदि हम अधिक विवरण में जायँ तो पता लगेगा कि सौर्यिक शिवत की मात्रा सूर्य के धव्यों की संख्या पर निर्भर है। इन धव्वों के अधिकतम व अल्पतम होने के वीच में यह शिवत भी वदलती रहती है। जव सूर्य के घव्वों की संख्या सबसे अधिक होती है तो सौर्यिक शिवत अधिक आती है और जब वे घट्वे कम होते हैं तो यह शिवत भी कम आती है। प

^{&#}x27;मन्यली वेदर रिब्यू, १९२८।

³ सम्पूर्ण गृथ्वो का ओसत तापक्रम यद्यपि विबुवत रेखीय प्रदेशों में अधिक रहता है, तयापि यह गव्यों के न्यूनतम होने के समय कुछ अधिक हो जाते हैं (जब कि सूर्य से अपरि-वर्तनशील शक्ति सबसे कम आ रही हो, और धव्यों के अधिकतम होने पर जब सूर्य की शक्ति सबसे अधिक आ रही है, गृथ्वो का ओसत तापक्रम कुछ कम रहता हैं। ऐदट का विचार है कि इसका कारण जारी हवा में ओजोन की मात्रा में कमी हैं (साधिक शक्ति के बढ़ने से)ओजोन कम्बल का सा काम देता है, य्योंकि यह गथ्वो से निकलने वाली गर्मी को बहुत जोरों के साथ सोख लेता हैं। इसलिये पृथ्वो के धरातल पर तापक्रम कुछ कम ही रहेगा। यह स्थिति स्वच्छ रात्रि तथा घटादार रात्रि की तुलना करने से स्पष्ट ही जाती है।

पृथ्वी की पूर्य से दूरी भी परिवर्तित होती रहती हैं। यह दूरी दूरस्थिति (आप-हेलियन) में निकटस्थिति (पेरे हेलियन) से ३-३ मृतिशत अधिक होती है। इसी लिये निकट स्थिति में अन्य दशाओं के समान होने पर सीर्थिक शक्ति दूरस्थिति की अपेक्षा ६ ६ प्रतिशत अधिक आये हो। यह ४ सी ताप के वरावर होती हैं।

तिकडिशित तथा दूरिशित में वायुमंडल को सोमा पर आने वाली सौर्यिक शिवत को मात्राओं में इतना अन्तर पड़ने पर भो, संपूर्ण पृथ्वी पर आने वाली कुछ सँधिक शिवत सदा उतनो हो आतो है; निकट स्थिति हो या न हो, और चाहे जिस तारीख को निकट स्थिति हो रहो हो, वायुमंडल वर्ष भर में उतनी ही सौर्यिक शिवत प्राप्त करता है जितनी अन्य वर्षों में।

यद्यपि सम्पूर्ण गृथ्वी के घरातल पर प्राप्त होने वाली सौियक शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तथापि यह स्थान-स्थान पर तथा समय-समय पर भिन्न होती है। इसके दो कारण हैं:—

- (अ) सूर्य को ऊँचाई और
- (व) पार किया जाने वाला वायुमंडल

क्योंकि पृथ्वी एक गोले के समान है, इसलिए इसके केवल आधे भाग पर ही एक समय में तूर्य को किरणें पहुँचती हैं। दूसरा आधा भाग सूर्य से विमुख होता है और इसलिए उसमें रात होतो है। पृथ्वी को गोल ज्ञावल होने से, हमेशा एक विन्दु ऐसा होगा जिस पर सूर्य को किरणें सोवो पड़ेंगो। उस विन्दु से जितनो दूरी पर कोई स्थान होगा, उत्तनी ही तिरहो किरणें उस पर पड़ेंगो।

सूर्य की किरणें जो गृथ्वी पर पड़ती हैं, एक दूसरी के समानान्तर होती हैं। तिरछी रेखाओं के होने का कारण गृथ्वी के घरातल का घुमाव (तिरछापन) या गोल होना है। अगले गृष्ठ के चित्र में अ, व और स किरणें समानान्तर हैं, परन्तु पृथ्वी के तिरछेपन के कारण वे भिन्न-भिन्न अझांशों पर दोपहर के समय खड़े हुए मनुष्यों पर भिन्न-भिन्न कोणों से पड़ती हैं। विश्व गृन्देखा पर वे ९०° का कोण वनाती हैं, अर्थात् वे सीधी पड़ रही हैं। ३०° था जांश पर, वे मनुष्य के तिरसे ३०° का कोणवनाती हैं और कुछ-कुछ तिरछी हो जाती हैं। परन्तु ६०° अक्षांश पर जहाँ वे मनुष्य के सिर से ६०° का कोण बनाती हैं, वे वहुत तिरछो पड़ती हैं।


^{&#}x27;दूरित्यति = ९,४५ करोड़ मील । निकटित्यति = ९ १५ करोड़ मील।

सूर्य की ऊँचाई	वायुमंडल से गुजरने वाले रास्ते की लम्बाई
९०° (भूमघ्य रेखा पर) ६०° ३०° १०° ०° (झुवों पर)	^૧ ૧.૧૫ ૧.૭ ૪૪ <u>.</u> ૭

[पाटर्सन के अनुसार]

सूर्य की किरणें जितनी ही कम तिरछी पड़ेंगीं, उतनी ही कम उष्णता वायुमंडल से गुजरने में लुप्त होगी, और पृथ्वी के घरातल का क्षेत्र भी जिस पर वे फैलेंगी उत्तना ही छोटा होगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विपुचत् रेखा के पास वाले प्रदेश उच्चाक्षांशों


J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D.



चित्र १५ के प्रदेशों से अधिक गर्म क्यों होते हैं । यहो कारण है कि दोपहर में अधिक गर्मी पड़ती है

और सुबह तया तीसरे पहर जब कि किरणें तिरछी होती हैं कम गर्मी पड़ती है। चित्र १५ में सौयिक शक्ति के वितरण पर वायुमंडल का प्रभाव दिखाया गया है।


-- नीचे दिये हुए चित्र में यह स्पष्ट हैं कि ध्रुव के निकट किरणों को विपुवत् रेखा के निकट की अनेक्षा अधिक वायु पार करनो पड़ती हैं:---




चित्र १६

पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। परिक्रमा के मार्ग पर इसकी घुरी झुकी हुई है। इसके फलस्वरूप समय-समय पर पृथ्वो के घरातल पर सूर्य की सीधी किरणें हटती रहतो हैं। किरणों के उत्तर या दक्षिण में हटने से पृथ्वी के घरातल पर सौयिक शवित के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। इसो कारण से, उच्च अक्षांशों में ग्रीष्म ऋतु में शितकाल की अनेशा अधिक सौयिक शक्ति आती है। सौयिक शक्ति का सीधा संबंध सूर्य के प्रकाश के काल से हैं। सूर्य के प्रकाश से घंटे जितने हो अधिक होंगे, उतनी ही अधिक मात्रा में सौयिक शक्ति आ पाती है। सूर्य-प्रकाश के घंटे उस कोण पर निर्मर होते हैं जिस पर प्रकाशवृत्त समानान्तर रेखाओं को काटता है। यही कारण है कि उत्तरी ध्रुव पर ग्रीष्म काल में छः महीने का दिन होता है। इतने लम्बे समय तक निरन्तर दिन का प्रकाश रहने से हम आशा करते हैं कि घ्रुव पर सौयिक शक्ति अधिक मात्रा में आयेगी (चित्र १५ में मोटो रेखा के द्वारा प्रदर्शित) और वास्तव में ऐसा हो होता है यद्यपि वायुमंडल से गुजरने वाला रास्ता लम्बा होता है। चित्र १५ को देखने से विदित होगा कि जून तथा जुलाई में उत्तरी घ्रुव पर विपुवत् रेखा को अपेक्षा अधिक सौयिक शक्ति आती है।

वह वड़ा घेरा जो पृथ्वी के प्रकाशित अर्द्धभाग को अन्वकारमय अर्द्धभाग से अलग करता है प्रकाशवृत कहलाता है। पृथ्वों के भ्रमण तथा परिक्रमा के कारण इस वृत्त की स्थिति सदा बदलती रहती है। अपनी घुरो पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। घुरो पृथ्वी के परिक्रमा पथ से लम्ब नहीं बनाती है। यह लम्ब से लगभग २३॥ डिग्री झुकी हुई है (२३°२७')। जब पृथ्वी परिक्रमा पथ के एक भाग में है तब इसकी घुरो की जो स्थिति है वह उस स्थिति के समानान्तर हो होगो जो पथ के किसी दूसरे भाग में होने पर होगो। फल यह होता है कि पृथ्वी जितने समय में अपनी परिक्रमा पूरा करती है उसमें केवल दो बार प्रकाशवृत्त (सिक्ल आफ इल्यूमिनेशन) घुवों से होकर गुजरता है। अन्य सभी समयों पर यह समानान्तर अक्षांश रेखाओं को टेड़ा काटता है। पृथ्वी की घुरी के झुकाव के कारण कभो तो प्रकाशवृत्त कमानुसार किसी न किसी घुव के आगे तक चला जाता है और कभो उनसे पछि हो रह जाता है। क्योंकि झुकाव का कोण लगभग २३॥ है, इसलिए प्रकाशवृत्त पृथ्वों के चारों ओर २१ जून को उत्तरी घुव से २३॥ आगे के विन्दु से फैलता हुआ दक्षिण। घुव से २३॥ पहले के विन्दु तक जायगा। २२ दिसम्बर को स्थिति इसके विपरीत होगो। तब यह वृत्त दक्षिणी घुव के २३॥ भाग तक फैलेगा और इतनी ही दूरी पर उत्तरी घुव से इयर रह जायगा। यह निम्नलिखित चित्र में उद्धृत किया गया है:—






चित्र १७- श्वेत भाग प्रकाश दिखाता है।

अन्य दिनों में इस फैलाव का विस्तार उस अक्षांश पर निर्भर होगा जिस पर सूर्य की किरणें सोंबो हैं। यदि सूर्य विपुवत् रेखा के उत्तर में दोपहर के समय ठीक सिर के ऊपर है, तो वह अक्षांश उतनी डिग्नियों के वरावर है जितनी डिग्नियां उत्तरी ध्रुव के आगे प्रकाश-वृत्त पड़ता है। यदि विपुवत् रेखा के दक्षिण में दोपहर के समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर है तो उस अक्षांश के वरावर की डिग्नियों द्वारा प्रकाशवृत्त उत्तरी ध्रुव से उधर ही है और दक्षिणों ध्रुव के आगे तक फैला हुआ हैं। इस प्रकार १ अप्रैल को सूर्य मध्याह के समय ५° उत्तरी अक्षांश पर ठीक सिर के ऊपर होता है। प्रकाशवृत्त उस समय उत्तरी ध्रुव के ५° आगे तक फैला होगा तथा दक्षिणी ध्रुव से ५° कम रह जायगा। किसी भी मध्यान्ह के समय सूर्य किस अक्षांश पर ठीक सिर के ऊपर होगा यह World Almanac के Apparent Declination of the Sun (सूर्य का अक्षांश) शीर्षक के नीचे दिया रहता है।

दोपहर के समय किसी मनुष्य के ठोक सिर के ऊपर के बिन्दु से सूर्य की दूरी नापने वाले कोण में जितनी डिग्नियाँ होंगो उतनी हो डिग्नियों के अन्तर पर वह उस अक्षांश से हैं जिस पर मध्यान्ह के समय सूर्य ठोक सिर के ऊपर चमक रहा है। चित्र १८ में यह निकाला गया है कि सूर्य ठोक सिर के ऊपर के बिन्दु से कितना हटा हुआ हैं। जब-जब हम सूर्य को इस दूरी का उल्लेख करते हैं तो मालूम करने वाले व्यक्ति के सिर के ऊपर के बिन्दु से हम यह नापते हैं कि मूर्य कितनी डिग्नियों को दूरी पर हैं। जब क्षितिज से दूरी नापी जाती हैं, तो हमें मूर्य की ऊँचाई ज्ञात होती हैं। उँचाई या सिर के ऊपर के बिन्दु से दूरी नापने में जिस यंत्र का प्रयोग होता है उसे Sextant कहते हैं। दिन के प्रकाश के घंटे उस कोण पर निर्मर होते हैं जिस पर प्रकाशवृत्त समानान्तर

दिन के प्रकाश के घंडे उस कोण पर निर्भर होते हैं जिस पर प्रकाशवृत्त समानान्तर अक्षांश रेखाओं को काटता है। २१ मार्च तथा २३ सितम्बर को प्रकाशवृत्त ध्रुवों से



चित्र १८

होकर जाता है और प्रत्येक समानान्तर रेखा का समिद्धिमाग करता है। इन दिनों सूर्य क्षितिज से ऊपर लगभग १२ घंटे के लिए रहता है और इसके नीचे १२ घंटे से कुछ कम के लिए रहता है। क्योंकि वियुवत् रेखा और प्रकाशवृत्त बढ़े वृत हैं, और क्योंकि गोले पर बड़े वृत्त एक दूसरे को वरावर भागों में बाँटते हैं (वे चाहे जिस कोण पर एक दूसरे को पार करें) इसलिए प्रकाशवृत्त सदैव विपुत्त रेखा को समुविभाग करता है। इसलिये विपुत्त रेखा पर दिन और रात हमेशा बरावर होते हैं। वहाँ सूर्य सदैव लगभग ६ वजे निकलता है और लगभग ६ वजे अस्त हो जाता है। एक वड़ा वृत्त केवल तभी अन्य वृत्तों (अर्थात् अक्षांश रेखाओं) को समान भागों में वाँटता है जब यह उहें समकोण पर पार करता है। प्रकाशवृत्त समानान्तर अक्षांश रेखाओं को समकोण वनाते हुए केवल २१ मार्च तथा २३ सितम्बर को पार करता है। इसी कारण से इन तिथियों पर सभी अक्षांशों की रात्रि तथा दिन समान होते हैं। दूसरी तिथियों को उस गोलाई में लम्बे दिन होते हैं जिसमें सूर्य सिर के ऊपर चमक रहा है और लम्बी रात्रि उस गोलाई में जिसमें सूर्य सिर पर नहीं है।


उस गोलार्ड में जिसमें सूर्य सिरके ऊपरचमक रहा है दिन के प्रकाश के घंटे ६६॥ अक्षांश पर २४ से लेकर ध्रुवों पर ६ महीने तक के होते हैं।

उत्तरी गोलाई में दिन के प्रकाश के घंटे

अक्षांश	२१ :	ज्न	२२	दिसम्बर	7:	१ मार्च त २३ सिनम	
(भूमव्यरेखा)	घं०	मि०	मि॰	घं०	घं०	मि० -	
o °	१२	۷	१२	९	१२	٠	•
१०*	१२	४२	. ११	\$ 2	१२	L	
२०°	१३	٠,٥٥	१०	५५	१२	9,	
२०° २०°	१४	ષ	१०	કંદ્ર	१२	१०	
80.	१५	१	९	२०	१२	१०	
40.	१६	२२	6	૪	१२	१०	
\$ o*	१८	પ્ર	ષ	५२	१२	६३	
190°	58	٥		•	१२	ર્ફ	

उपर्युक्त मूची का उद्धरण नीचे के चित्र में दिया जाता है!--

आगे दिये निव में ध्यानपूर्वक देखिये कि दिये हुए नगय में परिवर्तन की माना ऊँवें अक्षांमों में तीप्र गति ने बढ़ती जाती हैं। इदाहरणतः, जून के महीने में २० मे ३०



चित्र १९ तक का परिवर्तन उत्तरी गोलाई में दिन को केवल ४५ मिनट अधिक लम्बा कर देता है । परन्त ५०° से ६०° तक का परिवर्तन उसे ५ घंटे बढ़ा देता है ।

श्रक्षांश निकालना

मध्यान्ह के मुर्य द्वारा अक्षांश मालूम करनाः-

- (१) एक Sextant द्वारा मध्यान्ह के सूर्य की क्षितिज के ऊपर की ऊँचाई । माळूम करो;
- (२) इस ऊँचाई को ९०° में से घटाकर सूर्य की दूरो सिर के ऊपर के विन्दु से मालूम करो;
- (३) उस अक्षांश की डिग्नियाँ जहाँ सूर्य उस दिन सिर पर चमक रहा है (Alma-nac) में दिया रहता है) ऊपर वाली दूरी में जोड़ दो, यदि तुम उसी गोलाई में हो;

इसे घंटा दो, यदि सूर्य रूसरे गोलाई में सिर के ऊपर चमकता है।

इस प्रकार चित्र नं. १८ में २२ दिसम्बर का सूर्य मकर रेखा पर सिर के ऊपर चमक रहा है।

उत्तरो गोलाई के किसी अक्षांश पर Sextant द्वारा मालूम करने पर मध्यान्हें के सूर्य की ऊँचाई ४३ आती है। इसलिए सिर के ऊपर के विन्दु से दरी ९०°—४३' = ४७' हुई। क्योंकि सूर्य दूसरे गोलाई में है, इसलिए हम अभीष्ट अक्षांश की ४७ में के २३॥' इटा कर जात कर लेंगे (मकर रेखा का अक्षांश २३॥' है जहाँ सूर्य सिर के एक उत्तर चमक रहा है)। हमें विदित होता है ४७°—२३॥'=२३॥'।

इसलिए अभोष्ट अक्षांश कर्क रेखा है।

प्रदोष या गोधूलि-प्रकाश

सूर्य के प्रकाश की भाँति प्रदोप भी देखने का मिलता है। यह प्रदोप भी पृथ्वी के अमण तथा परिक्रमा पर निर्भर है। क्षितिज पर सूर्य के निकलने से पहले तथा क्षितिज के नीचे सूर्यास्त हो जाने के बाद,बाहरों काम-काज करने के लिये पर्याप्त प्रकाश रहता है। यहीं प्रकाश गोधूलि प्रकाश कहलाता है। यह प्रकाश क्षितिज के नीचे स्थित केवल सूर्य का प्रकाश है जो वायुमंडल द्वारा प्रतिविम्वत होकर छिटक रहा है। यह प्रतिविम्व शीशे की सहायता से लिये गये सूर्य की किरणों के प्रतिविम्व की तरह है। शीशे में यह होता है कि किरणें इस पर ली जाती हैं और वहीं एकितत हो जाती हैं, और फिर एकाग्र रूप से प्रतिविम्वत होती हैं। इससे वे कमरे के उस कोने को चमका देती हैं जिसकी दिशा में प्रतिविम्व पड़ रहा है। वायुमंडल में यह होता है कि प्रतिविम्व फैल जाता ह और एकाग्र नहीं रहता।

लगभग १,२५० मीलचीड़ी पट्टी के ऊपर (जो उस स्थान से नापी गई है जहाँ सूर्योदय

SUMMER SOLSTIGE


Q0M			 	
80×		 	 	<u>` </u>
<i>ธ์</i> ึกเ	•		 	
30n		1::	4 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
6°			واستهادا المستادة المستاد	
Ü				3.7

WINTER SOLSTICE

2000	
	,
ON	
ION	
ด็หา	

चित्र २० मकर संक्रान्ति को रात्रि, दिन तथा गोधूलि-प्रकाश। रात्रि के लिए काला, दिन का स्वेत तथा गोधूलि का चिन्ह विन्दी या मूर्यास्त हो रहा है), एसा गोवूिल प्रकाश होता है। सूर्यास्त के वाद और सूर्योदय से पहले का समय जिसमें वाहर के काम-घंचे करने के लिए पर्याप्त प्रकाश रहता है नागरिक गोघूिल प्रकाश (सिवल ट्वाइलाइट) कहलाता है। जब सूर्य का केन्द्र लगभग ६०° क्षितिज के नाचे होता है तभी यह समाप्त और आरंभ होता है। अर्थात् सूर्योदय से पूर्व क्षितिज के ६०° नीचे स्थिति सूर्य से गोघूिल प्रकाश आरम्भ होता है। इसी प्रकार सूर्यास्त के वाद क्षितिज से ६०° नोचे पहुंचने तक सूर्य से गोयूिल प्रकाश आरम्भ होता है। इसी प्रकार सूर्यास्त के वाद क्षितिज से ६०° नोचे पहुंचने तक सूर्य से गोयूिल प्रकाश मिलता है। अन्यकार तथा सूर्योदय और सूर्यास्त तथा अन्यकार के वोच कापूरा समय गागितक गोयूिल प्रकाश कहलाता है। यह तब समाप्त होता है और शुरू होता है जब सूर्य का केन्द्र क्षितिज से लगभग १८० नीचे हैं। जच्चाक्षांशों में विशेषकर गोष्म के महोनों मं, नागरिक तथा आयुनिक गोयूिल प्रकाश के समय में वहुत अन्तर होता है। जून और आधी से ज्यादा जुलाई में ५०° जत्तरों से ऊपर के अक्षांशों पर सूर्य कभी क्षितिज के इतना नीचे नहीं चला जाता कि पूर्ण अन्यतर छा जाय।

नीचे के चित्रों से पता चलता है कि गोवूलि प्रकाश के ठहरने का समय अक्षांश के बढ़ने



के साथ-साथ जल्दी-जल्दी बढ़ता है। २१ मार्च व २३ सितम्बर को ८०° उत्तरी या दिक्षणी अक्षांश पर यह प्रकाश रात भर के लिये रहता है। परन्तु विषुवत् रेखा पर यह केवल एक घंटे के लिये रहता है। घुवों के निकट यह प्रकाश उन दिनों के बीच में जब सूर्य वहाँ नहीं निकलता, दिन के प्रकाश की भाँति गोधूलि-प्रकाश ज्योतिर्मय होता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य दिक्षणी घुव पर लगभग २४ मार्च से लेकर २० सितम्बर तक देखने में नहीं आ सकता, परन्तु वहाँ कई सप्ताह तक गोधूलि प्रकाश रहता है और इसके बाद ही इतना अन्धकार छा जाता है कि तारे दिख सकते हैं। शीतकाल के अन्त में सूर्य के निकलने से पहले भी ऐसा ही गोधूलि प्रकाश का समय होता है। उत्तरी घुव पर, पहली फर्वरी के लगभग बहुत धुँधला गोधूल प्रकाश आरंभ होता है जो धीरे-धीरे प्रकाश वान होता जाता है जब तक कि सूर्य मार्च में क्षितिज के उपर आ नहीं जाता है। ८०° उत्तरी पर यद्यपि फर्वरी के लगभग मध्य से लेकर अप्रैल के मध्य तक प्रति दिन सूर्य उदय तथा अस्त होता है, तथापि मार्च के प्रारंभ से ही रात्रिभर यह प्रकाश रहता है।

इसके उपरान्त तो कई महीने तक सूर्य अस्त नहीं होता। इस अक्षांश में सूर्य २२ अक्तूबर के रूगभग से २० फरवरी तक नहीं उदय होता, परन्तु प्रति दिन थोड़ी देर के लिये यह प्रकाश होता है जो मध्यान्ह के समय सबसे अधिक प्रकाशवान् होता है। ट्रान्डहाइम (नार्वे) में मई के उत्तरार्द्ध से रुकर जुलाई के उत्तरार्द्ध तक अर्द्धराति में भी ज्योतिमय गोध्लि प्रकाश रहता है। उच्च अक्षांशों में यह अधिक समय के लिये होता है। जैसा कि यह ऊपर के चित्र में दिखाया गया है।

विपूवत् रेखा पर पृथ्वी की गित तीन होने के कारण गोधूलि प्रकाश कम समय का होता है। इसकी तुलना अधिक समय तक ठहरने वाले गोधूलि प्रकाश से की जिये जो उच्चतर अक्षांशों में मन्दगति के कारण होता है। एक घंटे में पृथ्वी ६०° उत्तरी अक्षांश की अपेक्षा विपुवत् रेखा पर अधिक दूरी तय कर लेती है। ७५° उत्तरी अक्षांश पर (जैसा कि पिछले चित्र से प्रकट हैं) यद्यपि यह प्रकाश वहाँ पर अर्द्धरात्रि के निकट घुँ थला पड़ जाता है परन्तु किसी भी स्थान पर पूर्णान्यकार का साम्राज्य नहीं छाता।

सारांश

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पृथ्वों के घरातल पर अधिकतम सौर्यिक शिवत की पेटी वर्ष भर में विषुवत् रेखा के उत्तर और दक्षिण में खिसकती रहती है। इसके जिसकने के दो कारण हैं:—

(अ) अधिकतम सीर्यंक शक्ति देने वाली सूर्यं की सीधी किरणें विपुनत् रेखाः के ऊपर व दक्षिण रिसकती रहतीं हैं; और

(व) सीर्थिक शक्ति के आने का समय निर्धारित करने वाला प्रकाश वृत्त ध्रुवीं के आगे-गीछे होता रहता है।

फलस्वरूप वर्ष भर में औसत रूप से तथा समान अहिनंश की तिथियों पर सबसे अधिक सौर्यिक शक्ति विय्वत् रेखा पर आती है जहाँ से यह नियमित रूप से ध्रुवों को ओर घटती जाती है।

पृथ्वी की पुरी का झुकाव तथा सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा यही अधिकतम सौर्यिक शक्ति की पेटी के खिसकने के कारण हैं।

घरातल पर सोधिक शक्ति के प्रभाव का विशेष अध्ययन करने के पहले निम्नांकित वातों का फिर ध्यान दिलाना आवश्यक हैं:—

- १. घरातल पर सीयिक शिवत का वितरण अक्षांश रेखा पर निर्भर है क्योंकि सूर्य की किरणों की शिवत उनके कोण के अनुसार होती है।
- २. इसका परिणाम यह होता है कि भूमध्यरेखा का निकटवर्ती भाग अधिक सौयिक शक्ति पाने वाला भाग होता है, और श्रुवों का निकटवर्ती भाग कम शक्ति पाने वाला भाग। अर्थात् एक भाग में ताप ऊँचा, दूसरे में नीचा हो जाता है।
- ्—ू-३. ताप में इस अन्तर के कारण धरातल पर वायु में ऊँचा भार तथा नीचा भार हो जाता है। इससे पृथ्वी पर पवनें चलने लगती हैं।
 - ४. इन पवनों द्वारा भूमध्यरेखीय ऊँवा ताप और ध्रुव खंडीय नीचा ताप संतुलित इहोने लगते हैं। भूमध्यरेखा के निकट आनेवाली अधिक सौर्यिक शक्ति कम शक्ति पाने वाले ध्रुवोय खण्ड की ओर चली जाती हैं।
 - ५. भूमध्यरेखोय खंड और ध्रुवोय खण्ड के मध्य गक्ति का वहन ऋतुओं द्वारा अभावित होता है; गर्मी में यह वहन अधिक होता है और जाड़े में कम।

ग्रध्याय ४

वायुमण्डल (कमशः)

तापक्रम

पृथ्वी पर आनेवाली सूर्य की किरणों में हमको न केवल प्रकाश मिलता है, वरन् ताप मो। ताप एक प्रकार को सीर्यिक शक्ति है जिसका विकास पृथ्वी के घरातल पर हो होता है। जिनको हम सूर्य की किरण कहते हैं वे मूर्य के घरातल पर उठी हुई अति सूक्ष्म लहरें हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा गया है, सूर्य की अधिकतर लहरें, पृथ्वी के बरातल तक पहुँचती हो नहीं हैं। वस्पुमंडल की बाह्य सीमा पर बाई हुई सौर्यिक शक्ति का केवल ४३ प्रतिशत ही पृथ्वी के घरातल पर पहुँच पाता है।

पृथ्वी के धरातल पर आने पर ये लहरें उसमें प्रविष्ट कर जाती हैं और तव में ताप शक्ति बन जाती हैं। इस ताप शक्ति को मीमिक शक्ति भी कहा जाता है। यह भीमिक शक्ति धरातल से लम्बी-लम्बी लहरों द्वारा बाहर निकलती है और अपने सम्पक्त में आने वाली सभी बस्तुओं की उप्जता प्रदान करती हैं। इसका संपर्क सर्व प्रथम वायुमंडल से होता है, जिससे बायु में ताप आ जाता है। यह बात ध्यान देने को है कि सी में शक्ति की किरणों पूर्ण वायुमंडल से होकर पृथ्वी के धरातल पर ज्ञार के आती है, तथापि उनसे बायु को ताप मृथ्वी के धरातल पर ही मिलता है। इसका कारण यह है कि सी पिंक शक्ति से ताप तभी मिल सकता है जब वह शक्ति मीमिक-शक्ति वन जाती है, अन्यथा नहीं। अर्थात् पृथ्वी की धरातल ताप-शक्ति वनाने की एक वृहत् प्रयोगवाला है।

ृथ्वों को बरातल में भिन्नता अधिक हैं; कहीं जल, कहीं थल, कहीं मस्मूमि, कहीं वन, कहीं बरफ; कहीं वालू, इत्यादि भिन्न-भिन्न दशायें देखने में आती हैं। इस भिन्नता के कारण घरातल के सभी स्थानों में सीर्यक शिवत की लहरों का समान प्रवेश कहीं नहीं होता है, उनका प्रवेश कहीं अधिक होता है, कहीं कम। यह न्यूनाधिक प्रवेश भिन्न प्रकार की बरातल की प्रतिविम्वन शक्ति पर निर्भर है। किसी वस्तु में प्रतिविम्वन शिक्त अधिक होता है, वहाँ कम लहरें प्रवेश कर पातो हैं, बहाँ कीर लहरें प्रवेश कर पातो हैं, और जहाँ कम प्रतिविम्वन होता है, वहां अधिक लहरें प्रवेश कर पातो हैं। कुछ वस्तुओं की प्रतिविम्वन शक्ति नीचे दी जाती हैं :—

प्रतिविम्बन (लहरों का प्रतिशत हास)

वनस्पति	•••	• • • •	• • •	હ	से	९	प्रतिश्त
वालु	• • •	• • •	• • •	१३	से	१८	प्रतिशत
नई वरफ	• • •	• • •		८०	से	९०	प्रतिशत
समुद्र जल	• • •	• • •	• • •	ą	से	४०	प्रतिशत
•					_		

(लैन्ड्सवर्ग द्वारा निर्घारित)

अपर दी हुई सूची से यह जात होता है कि लहरों का सब से अधिक प्रवेश वनस्पित से रिहत शुष्क भूमि में होता है। बरफ अथवा जल से ढके हुए भागों में लहरों का प्रवेश बहुत कम होता है। प्रकृति का यह नियम है कि जितना ही अधिक तप्त स्थानहोता है उससे उतनी हो अधिक ताप-शक्ति का निष्क्रमण होता है। *इसी लिये कम प्रतिविम्बन वाले भागों में अधिक ताप निकलता है, क्योंकि उनमें अधिक लहरें प्रवेश करती है। इससे वहाँ की वायु अन्य भागों की अपेक्षा अधिक उप्ण हो जाती है।

थल और जल में, प्रतिविम्बन की भिन्नता के अतिरिक्त, एक और अन्तर यह है कि थल ठोस वस्तु है, और जल तरल । ठोस होने के कारण थल में प्रवेश करने वाली लहरें उसमें अधिक गहराई तक नहीं जा सकती हैं। वे प्रायः धरातल,के ऊपरी भाग में ही एकत्रित हो जाती हैं। यहो कारण है कि दिन में थल का ताप वहुत ऊँचा हो जाता ह और रात्रि में जब कि सूर्य की किरणें नहीं आती हैं, थल का ताप बहुत कम हो जाता है। परन्तु तरल होने के कारण जल में सूर्य की लहरें अधिक गहराई तक फैल जाती हैं, जिससे जल का ताप वीरे-वीरे बढ़ता है, और घीरे-घीरे ही कम होता है। इस संबंध में एक दूसरी बात घ्यान देने की यह है कि तरल होने के कारण जल स्थिर नहीं रहता है। उसमें सदैव संचालन रहता है जिससे उसका ताप इधर-उधर वितरित होता रहता है। इसका फल यह होता हैं कि ताप का उच्च विन्दु होने के पहले २५ मीटर की गहराई तक जल को गरम होना चाहिये । परन्तु थल से कुछ सेन्टोमोटर गहराई तक गरम होकर हो उच्चविन्दु प्राप्त. कर् लेता है। थल में इस प्रकार का संचालन नहीं है, और इसलिए उसका ताप स्थानवद्ध है। यही कारण है कि रात्रि में यल का ताप शीश्र ही नीचा हो जाता है, परन्तु जल को ताप् उस समय भो अधिक काल तक ऊँचा ही रहता है। इसी प्रकार, ग्रींप्म तथा जाड़े की ऋतु में भी जल और थल के तापक्रम में अन्तर रहता है। थल का ठोसपन, और जल की तरलता ही इस अन्तर के वास्तविक कारण है। इसलिए जल का विशिष्ट ताप अर्थात् 'स्पोसिफिक होट' यल के विशिष्ट ताप की अपेक्षा ऊँचा होता है।

^{*}यह नियम स्टेफन-बोल्टसमैन का नियम कहलाता है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस नियम की खोज की थी।

पृथ्वी पर ताप का प्रसार वायु द्वारा होता है। तप्त वायु का घनफल अधिक हो जाता है, जिससे वह हल्की होकर ऊपर को उठती है। उठी हुई वायु के स्थान पर निकटवर्ती क्षेत्रों की अपेक्षाकृत ठंडी वायु आ जाती है। वहाँ पर आकर वह भी तप्त हो जाती है और ऊपर उठती है। इस प्रकार ऊपर उठने वाली वायु-तरंगीं (एअर करेंट) का एक कम वैंघ जाता है। तरंगें तप्त धरातल की उप्णता को अधिक ऊँ वाई तक प्रसारित कर देती हैं। वायु की स्वतंत्र गित इस प्रसार में अधिक सहायक होती है। वायु को अपर उठने वाली तरंगों को ताप-वाहक तरंग (कनवेक्शन करेंट) कहते हैं।

ये तरंगें वायु को धरातल से दूर ले जाती है, और इस प्रकार इन तरंगों में पड़ कर वह शारी: शनै: धरातल पर स्थित ताप-श्रोत से दूर होती जाती है। ताप श्रोतं से दूर हटने पर वायु का ताप धीरे-धीरे कम होने लगता है। घरातल से उठी हुई वायु का ताप अधिक ऊँचाई पर इसलिए भी कम हो जाता है कि वहाँ पर स्थित शीतल वायु से उसका संपर्क होता है। उष्ण और शीतल वायु के मिश्रण से उष्ण वायु का तापक्रम अति शोध्न नीचा हो जाता है।

ऊपर कहा जा चुका है कि विपुवत् रेखा के निकट सब से अधिक सौर्यिक शक्ति प्राप्त होती है और इसलिएवहाँ पर सबसे अधिक औसत ताप होता है । विपुवत रेखा से दूर हटने पर सौर्यिक शक्ति कम प्राप्त होती है और इसलिये औसत ताप भी घटता जाता है।

अर्थात् वायु का ताप धरातल से अधिक ऊँचाई पर, तथा विपुवत् रेखा से दूरी पर कम हो जाता है। वायु का अधिकतम औसत ताप धरातल पर विपुवत रेखा के निकट होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वायु का ताप अक्षांश से सर्वधित है। भिन्न-भिन्न अक्षाशों का औसत ताप नीचे दिया है।

वायु का ताप उसके भार में परिवर्तन होने से भी घटता-बढ़ता है। इस भार-परि-वर्तन ताप (एडियावेटिक हे टिंग अथवाकृतिंग) का प्रभाव ऊपर उठती हुई अथवा नीचे उतरती हुई वायु तरंगों में हो सोमित रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि वायु का ताप निम्नलिखित कारणों पर निर्भर है:——१. तप्त अथवा शीतल स्थान से संपर्क, और २—उसका भार-परिवर्तन । ऊपर उठनेवाली वायु का भार कम हो जाता है, और इससे वह शीतल हो जाती है। नीचे उतरने वाली वायु का ताप वढ़ जाता है, वयोंकि उसका भार अधिक हो जाता है। 25

श्रोसत ताप, श्रंश फ़०

		આસલ લ				ল্ ডাई
अध	। वि	वापिंक	অ	नवरी		
उत्तरी	ध्रुव	_ৎ		<u></u> ४२	3,0	ار ال ^ي ان ب
20	1	- १			الله جوا غوا	The state of the s
99		१२	25	a l	सीत भार १५ ६ ६	ग्रेप्स
<i>چ</i> ه لا ،	ग्रंब		백	88	४३ स्म	73'
8	。	३० ४२	यीतोट्य सण्ड	88 1	હહ	
સ્	व री	પ <u>ૈ</u>	यो	46 ,	८१	. 1
२	· ']	40 E.C			८२	
~	<u> </u>			ওগ্	`	
विप्	०रेखा ' '	٠٠ ١٥٥٠	45	७८	১৩	
	80	७९		39,	ان لام	
	30 <u>"Få</u> 50	90	चटव्	66	S2	
	६ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०	७३ :		७८ ७१	46	
	40	६२	ka	٠,		
	E 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	प् ३	नुक	€0	86	
		४२ 🚶	E.	. ४६	3.0	102
	60	5,6	द्यीनोध्य खष्ड	36	ورج وبر	मीन मह्न
द्रश	झणी ध्रुव	ا و	H1.	च्छ् १२	म्रोप्स यहत्तु 	4
,		१ ६		3	, , ,	(8)
	•	 २७			a professional	

(हान और जियरिंग के अनुसार)

कपरी दी हुई तालिका में धरातल पर वायु के औसत ताप हैं। उनसे निम्नलिखित बातें स्पप्ट होती हैं।

- (अ) तिरछी किरणों के कारण ध्रुव-खंड में सदा न्यूनतम तापन्नम का होना। सोबी किरणों के कारण उष्णखंड में सदा अधिकतम तापन्नम का होना।
- (व) त्रीष्म ऋतु में कम तिरछी किरणों के कारण सम-शीतोष्ण कटियन्य में तथा स्नुव-बंड में शीत ऋतु की अपेक्षा तापत्रम ऊँवा रहता है। अर्थात् इन संदों में गीष्म तथा शीत ऋतुओं के तापक्षमों में अधिक अन्तर रहता है।
 - (स) उप्ण खंड में शीत ऋतु नहीं होती है।
 - (द) उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ड में यल और जल के असमान वितरण के कारण अनुरूप अक्षांस म तापक्रम में विशेष अन्तर होता है। यह अन्तर सीतोष्ण खंड में अधिक

महत्वज्ञील है। दक्षिणी गोलाई में जीतोप्ण खंड में यल की अपेक्षा जल अधिक है: पर उत्तरी गोलाई में थल अधिक है।

(क) दक्षिणी ध्रव पर स्थित वरफ से आच्छादित एन्टार्कटिका महाद्वीप का प्रभाव वहाँ के तापक्रम पर विशेष हैं । उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा दक्षिणी ध्रुव पर तापक्रम बहुत नीचा है। इस महाद्वीप में कहीं-कहीं १ हजार फुट मोटी बरफ जमी है।

ऊँचाई में भी वायु का ताप कम होता है; परन्तु इस कमी की गति सदा एक नहीं रहती हैं। साधारण अवस्था में प्रति ३०० फुट ऊँचाई पर १ अंश, फा० (१०००फ० में लगभग ३॥ अंश फा०) तापक्रम नीचा हो जाता है। अधिक ऊँचाई पर तापक्रम में और अधिक कमी होती है। जैसा ऊपर कहा गया है, ऊँचाई पर वायु के तापक्रम की कमी दो कारणों से होती है; तप्त धरातल से दूर होने के कारण और वायु भार में कमी होने के कारण । ये दोनों कारण अपना प्रभाव साथ-साथ डालते हैं । ऊँचाई का प्रभाव इतना अधिक नहीं होता है, जितना कि भार की कमी का। वायु भार की कमी के कारण तापक्रम प्रति १००० फुट की ऊँचाई पर ५॥ अंश फा० कम हो जाता है। केवल ऊँचाई के कारण तापक्रम को कमी ३।। अंश हो होती हं। * सारांश यह है कि, साधारणतया, आप जितना ही अधिक ऊपर उठिये उतना ही कम तापक्रम होगा।

उलटा तापक्रम pagative Haps R

जपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि साधारण दशा में ऊँचाई के साथ-साथ ताप-क्रम कम होता है। परन्तु कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि तापक्रम की गति उल्टी हो जाती है; अर्थात् अँचाई पर ताप अधिक और नीचाई पर कम । तापक्रम की गति का उलट जाना केवल असाबारण दशा में ही होता है। यह असाबारण दशा कारणों से उत्पन्न होती है:---

🖳 १: रात्रि में कुछ स्थानों में धरातल का अधिक ठंडा हो जाना।

🚧 २. वायुमंडल के किसी भाग में कुछ कारणों से उथल-पुथल।

'[…]ँ३. धरातल की ओर वायु का गिरना।

ें ४. चक्रवात के अग्र तथा पृष्ठ भाग।

१. रात्रि में जब बादलों का अभाव हो, और पवन न चलती हो, विशेषकरशीत ऋतु

अनोट—हॉन के अनुसार यह कमी निम्न प्रकार से हैं :—

प्रथम १८० मीटर तक

१ अंग से०

उसके ऊपर २०० मीटर तक और १ अंश ,,

उसके ऊपर २५० मीटर तक

ं १ अंदा ,,

अर्थात्

३ अंश ,, ६२० मीटर में

में, तब पहाड़ी क्षेत्रों में उलटा तापक्षम बहुधा पाया जाता है। ऐसी रात्रि में पहाड़ी ढाल बोझ ठंडे हो जाते हैं, और इसलिए उन पर टिकी हुई वायु भी ठंडी होकर सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने से वायु का भार अधिक हो जाता है और वह धीरे-धीरे ढाल पर से खिसक कर नीचे की बाटो में भर जाती है। घाटो की वायु को खिसकने वाली ठंडी वायु अपर उठा देती है। इस प्रकार, घाटी की गरम वायु ढाल वाली ठंडी वायु के अपर हो जाती है। जिससे ऊँवाई पर तापक्रम कम होने की अपेक्षा अधिक हो जाता है। इस प्रकार का उलटा तापक्रम पहाड़ी भागों में ही देखा जाता है जहाँ पर ढाल की वायु को खिसकने में सरलता होती है।

२. वायु में कभो-कभी बड़ी अस्थिरता पैदा हो जाती है जिससे वायु वड़ी शी घ्रता से ऊपर न चे होने लगती है। ऊपर पहुँचने वाली वायु यकायक ऐसी ऊँचाई पर पहुँच जातो है जहाँ पर चारों ओर उस वायु की अपेक्षा ठंडी वायु होती है। इसी ठंडी वायु का कुछ भाग, इस उथल पुथल के कारण नीचे खिसक जाता है, और ऊपर गई हुई गरम वायु के नीचे पड़ जाता है। इससे तापकम उलट जाता है; अर्थात् नीचा ताप नीचे और ऊँचा ताप ऊपर।

३. कभो-कभो वायु की अस्थिरता का परिणाम यह भी होता है कि वायु का वहत वड़ा भाग धरातल की ओर गिरने लगता है। गिरने से उसका तापक्रम वढ़ जाता है। गिरते समय यह वाय् स्थिर हो जाती है और उसमें तह वन जाती है। इस तह को इन्वर्ग लेअर' कहते हैं। यह तह इतनी घनी हो जाती है कि घरातल से उठी हुई वायु उसको फाड़ नहीं सकती है। इस तह के नोचे बहुत दूर तक एक तह वादल की भी वन जाती है। यह तहवार वादल अर्थात् 'स्ट्रेट्स' वादल घरातल से उठी वायु में स्थिर वाष्प से बनता है। वादल वनना नोचे ताप का चिन्ह है। अर्थात् गिरी हुई वायु की तह के नीचे तापक्रम नीचा है, और उस तह में जो अधिक ऊँचाई पर है, तापक्रम ऊँचा है। इस प्रकार उलटा तापक्रम वन जाता है। परन्तु यह घ्यान रखना चाहिये कि गिरती हुई वायु धरातल तक नहीं पहुँचती है; क्योंकि कुछ कारणों से, विशेषकर वेगवती वाहक तरंगों के कारण, यह गिरती हुई वायु उन तरंगों की चोटी पर ही थम जाती है। इस प्रकार उलटा तापक्रम तब होता है जब कि ऊपर गिरने वाली वायु में वाष्प की मात्रा वहुत कम होती है। शुक्क वायु का होना उलटे तापक्रम के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

४. चकवात में गरम और ठंडो वायु का सम्मेलन होता है। गरम वायु हलकी होती है और इसलिए ठंढो वायु के ऊपर चढ़ जाती है। इससे तापक्रम उलटा हो जाता है, क्योंकि नीचे की ठंढो वायु का तापक्रम ऊपर की गरम वायु की अपेक्षा कम होता है। चूँकि गरम ધ

और ठंढी वायु का मिलाप चक्रवात के अगले व पिछले भागों में ही होता है, इसिलये यह स्मरण रखना चाहिये कि उलटा तापक्रम वायुमंडल की एक क्षणिक अवस्था है; चिर्स्थायी नहीं।

जिल्वायु का शुष्कपन, वादलों का अभाव, पवन का न चलना अथवा अधिक वेग से न चलना इत्यादि कारणों से तापकम उलट सकता है।

तापक्रम का अन्तर (रेन्ज आफ़ टेम्परेचर)

ऊपर कहा जा चुका है कि वायु का ताप वास्तव में सीर्यिक शिवत पर ही निर्भर है। सूर्ये की किरणों से हो ताप उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त यह भी वतलाया गया है कि सीधी किरणों से अधिक ताप मिलता है, और तिरछी किरणों से कम । पृथ्वी की गोलाई के कारण उसकी घुरों के झुकाव के कारण, तथा उसकी दैनिक व वार्षिक गित के कारण सूर्य की किरणों कभी सोधी और कभी तिरछी पड़ती हैं, और कभी विलकुल नहीं पड़ती हैं। सूर्य की किरणों में उपरोक्त परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर, समय और स्थान के अनुकूल, तापक्रम में सदा परिवर्तन होता रहता है।

पृथ्वो की दैनिक गति के कारण उसका केवल आधा भाग अन्धकारमय रहता है। अर्थात् सूर्य को किरणों से ताप केवल दिन में ही मिलता है; रात्रि में नहीं। दिन में मिला ताप रात्रि भर में समाप्त हो जाता है। इसलिये रात्रि और दिन के तापक्रम में अन्तर होता है।

पृथ्वो की गोलाई के कारण प्रातःकाल तथा संध्याकाल में केवल तिरछी किरणें पड़ती हैं, जिनसे कम ताप मिलता है। मध्याह्न में सीधी किरणें पड़ती हैं, जिनसे अधिक ताप मिलता है। इस प्रकार दिन में भी तापक्रम में अन्तर होता रहता है।

भिन्न-भिन्न भाँति की घरातल में सूर्य की किरणों का भिन्न-भिन्न प्रभाव होता है। इस लिये स्थान-स्थान के तापक्रम में भी अन्तर होता है।

सूर्य की परिक्रमा में वार्षिक गति के कारण, पृथ्वी के उत्तरी गोलाई तथा दक्षिणी गोलाई में सौर्यिक शिवत न्यूनाधिक होती रहती हैं। इससे भिन्न-भिन्न ऋतुएँ होती हैं। ऋतुओं को भिन्नता के कारण भें तापक्रम में अन्तर होता हैं।

अनेक कारणों से वायु में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है. जिसका प्रभाव घरातल के चड़े-बड़े क्षेत्रों में पड़ता है। इस अस्थिरता के कारण ठढी तथा गरम वायु इघर-उघर से असाधारण प्रकार से चलने लगतो है। इस असाधारणता से भी तापक्रम में अन्तर पड़ता है।

सारांश यह है कि तापक्रम का अन्तर पृथ्वी पर एक स्वाभाविक वात है।

यह अन्तर दो प्रकार का होता है; तापक्रम का दैनिक अन्तर और ऋतुवत वार्षिक अन्तर। इसको अंग्रेजी में डिउरनल रेन्ज तथा सोजनल रेन्ज कहते हैं।

तापक्रम का दैनिक अन्तर

सूर्यं की किरणों पर निर्भर होने के कारण यह आशा की जानी चाहिये कि तापक्रम का उच्चतम विन्दु मध्यान्ह में, और न्यूनतम विन्दु अर्द्धरात्र में होगा। परन्तु वारतव में उच्चतम ताप मध्याह के उपरान्त २ और ४ वर्ज के वीच होता है और न्यूनतम ताप स्यॉदय से कुछ मिनट पहले। इससे यह सिद्ध होता हैं कि यद्यपि सौर्यिक शिवत का उच्चतम विन्दु मध्याह में होता है, वायु के तापक्रम पर उसका प्रभाव २-४ घंटे के बाद ही होता है। इसका कारण यह है कि सौर्यिक शिवत का वायु पर प्रभाव होने में कुछ समय लगता है। इसलिये पृथ्वी से जाने वाली मौमिक शिवत का उच्चतम विन्दु आने वाली सौर्यिक शिवत के उच्चतम विन्दु के कुछ समय बाद होता है; और इसीलिये उस समय तक वायु का तापक्रम बढ़ता रहता है। तापक्रम में कभी भीमिक शिवत में कमी होने के बाद ही होती है। लगभग ४ वर्ज से तापक्रम में कभी आरंभ होती है। आठ वर्ज तक यह कभी घीरे-घीरे होती हैं; परन्तु आठ वर्ज के वाद यह कमी अधिक वेग से होने लगती है, और लगभग सूर्योदय से कुछ पूर्व न्यूनतम तापक्रम पहुँच जाता है। सूर्योदय से तापक्रम बढ़ने लगता है। आगे दिये हुए इलाहाबाद के १५ नवम्बर के तापक्रम में इसके उदाहरण मिलते हैं।

तापक्रम के उच्चतम और न्यूनतम विन्दुओं का सौर्यिक शक्ति के इन विन्दुओं के बाद होने को तापक्रम की शिथिलता कहते हैं, (टेम्परेचर लंग)। समृद्र के निकटवर्ती भागों में तथा स्थली भागों में यह शिथिलता भिन्न-भिन्न होती है। समृद्र में तापक्रम का उच्चतम विन्दु सौर्यिक शक्ति के उच्चतम विन्दु के आधे घंटे बाद हो होता है; परन्तू थल पर लग-मग आधे घंटे बाद।

तापक्रम के उच्चतम तथा न्यूनतम विन्दु आकाश की दशा के अनुसार बदलते रहते हैं। आकाश वादलों से आच्छादित होने पर तापक्रम में अधिक समानता रहती है; उच्चतम विन्दु नीचा तथा न्यूनतम विन्दु ऊँचा होता है। आकाश स्वच्छ होने पर उच्चतम विन्दु अधिक ऊँचा और न्यूनतम विन्दु अधिक नीचा होता है; अर्थात् दोनों में महान् अन्तर होता है। इसी प्रकार समुद्र के निकटवर्ती स्थानों में स्थली भागों की अपेक्षा तापक्रम में अधिक समानता रहती है।

तापक्षम के दैनिक अन्तर की निम्नलिखित विशेषतायें हैं:---

(१) तापक्रम का दैनिक अन्तर भूमध्यरेखा के निकट अधिक होता है; उस रेखा से दूर कम । इसोलिए भूमध्यरेखीय प्रदेशों को रात्रि को वहाँ की शांत ऋतु कहते हैं।

शीतोष्ण खंड में दैनिक अन्तर ग्रीष्म ऋतु में अधिक और शीत ऋतु में कम होता है; क्योंकि शीत ऋतु में दिन का ताप अधिक नहीं होता है।

- (२) घ्रुव के निकट शीत ऋतु में कई महीने तक सूर्य उदय नहीं होता, और इसिलये वहाँ पर उस ऋतु में तापक्रम का अन्तर नहीं होता है। केवल ग्रीष्म ऋतु में ही यह अन्तर वहाँ होता है।
- (३) स्थान का खुला होना, घरातल की विशेषता, समुद्रतल से ऊँचाई, समुद्र की निकटता आदि का प्रभाव तापकम के दैनिक अन्तर पर अधिक है।
 - (४) वर्फ से ढके हुए भागों में तथा पठारों में दैनिक अन्तर बहुत होता है।
- (५) बादल होने पर समृद्ध के निकट तथा अधिक ऊँचे स्थानों पर दैनिक अन्तर कम होता है। खुली हुई वायु में लगभग ४००० फुट की ऊँचाई के ऊपर रात्रि और दिन के तापक्रम में प्रायः कुछ भी अन्तर नहीं होता ह। :--

इलाहाबाद का १५ नवम्बर, १९४९ का दैनिक ताप नीचे दिया जाता है:--

दलाहानाय गा	Alana Alana Andrew		6.
समय	तापक्रम फा॰	समय	तापऋम फा०
मघ्यान्ह	७३.९	अर्द्धरात्रि	५५.०
२ वजे	७५.३	२ वजे	५४.०
३्∙वजे	७६.३	३ वजे	५३.८
ॅ४ वज े	७४.३	४ वजे	५३.४
ं ५ वजे	७०.९	५ वजे	५३.३
६ वजे	६६.९	६ वजे	५२-१
७ वजे	६२.७	७ वजे	५१.१
८ वज	६१,५	८ वजे	५९.३
्९ वज	५९.७	९ वज	६७.४
१० वजे	46.0	१० वजे	६९.६
११ वजे	५६.२	११ वजे	७२.९

तापक्रम का वार्षिक अन्तर

सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी सूर्य से अित निकट दिसंबर मास के अन्त में पहुँचती है, इसिलये और उसी समय वर्ष भर में पृथ्वी पर सबसे अधिक सौर्यिक शक्ति आती है।

काहाड़ों की अधिक ऊँची चोटियों पर रात्रि और दिन के तापकम में जो अन्तर पायाँ जाता है उसका संत्रंय पहाड़ की चट्टानों से हैं; न कि चायु से। रात्रि में चट्टानें ठंढी हो जाती हैं; और इसलियें उनसे लगी हुई चायु भी ठंढी हो जाती है। दिन में ये चट्टानें तप जाती है; और इसलियें वहां पर चायु भी तप जाती है। इस प्रकार, पहाड़ी, स्थानों पर तापकम का दैनिक अन्तर पाया जाता है। जून मास में गृथ्वी को स्थिति सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है, और इसिलये उस समय सूर्य से सबसे कम सीयिंक शिवत आती है। परन्तु तापक्रम की शिथिलता के कारण इस अधिक और कम सीयिंक शिवत का तापक्रम पर प्रभाव अगले मास में पड़ता है; इसी लिये जूलाई और जनवरों के तापक्रम को बार्जिक तापक्रम की सीमा मानते हैं। परन्तु जूलाई में उत्तरी गोलाई की ग्रीप्म ऋनु होती है, और जनवरी में वहाँ पर शीत ऋतु होती है। इसिलए उसी गोलाई को ध्यान में रखते हुए जूलाई के तापक्रम को ग्रीप्म ऋतु का तापक्रम तथा जनवरी के तापक्रम को ग्रीप्म ऋतु का तापक्रम तथा जनवरी के तापक्रम को ग्रीत ऋतु का तापक्रम कहते हैं; यद्यपि इन तापक्रमों का संबंध सीयिंक शिवत से विपरीत हैं। परन्तु दिसंवर में आनेवाले सीयिंक शिवत का पूर्ण प्रभाव नहीं होता है; वयोंकि दक्षिणों गोलाई में उच्चतम सीर्यंक शिवत का प्रभाव जल की प्रधानता के कारण कम हो जाता है। थल की प्रधानता के कारण उत्तरी गोलाई के तापक्रम ही उच्चतम होते हैं।

नमुद्र में वार्षिक तापक्रम की अधिक दिाथिलता होने के कारण समुद्र तट के स्थानों में सीमा तापक्रम (उच्चतम व न्यूनतम) एक मास उपरान्त, अर्थात् अगस्त और फरवरी में होते हैं।

वार्षिक अन्तर ऋतु परिवर्तन पर निर्भर हैं। ऋतुओं का होना क्षितिज से सूर्य की ऊँचाई पर तिर्भर हैं। ग्रीप्म ऋतु में सूर्य की ऊँचाई अधिक होने से किरणें अधिक सीधी पड़ती हैं, और शीत ऋतु में कम ऊँचाई के कारण तिरछी किरणें पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त, भूमध्यरेखा से दूर स्थित भागों में ग्रीप्म में दिन की मात्रा लम्बी होती हैं, और इसिलए ताप अधिक मिलता हैं। ग्रीप्म और शीत ऋतुओं के तापक्रम का अन्तर इसी बात पर निर्भर हैं।

भूमव्यरेखा के निकट, लगभग १० अक्षांश उत्तर व दक्षिण तक, सूर्य की किरणें सदा सीघी पड़ती हैं। इसिलये इस भाग में ऋतु परिवर्तन होता ही नहीं हैं। वर्ष भर लगभग एक ही असित ताप रहता है। २० अक्षंश से जितना ही अधिक ध्रुव की ओर दिंखें तापकम में उतना ही अधिक अन्तर मिलेगा; यहाँ तक कि ध्रुव के निकट पृथ्वी का सब से अधिक तापकम का वार्षिक अन्तर होता है। इस वार्षिक अन्तर पर थल और जल का

^{&#}x27;सोविक शिवत के उच्चतम व न्यूनतम विन्दुओं और तापक्रम के इन्हीं विन्दुओं म २० दिन का अन्तर होता है। उच्चतम सीविक शिवत मिलने के २० दिन बाद उच्चतम तापक्रम होता है।

[े] उत्तरी ध्रुव पर न्यूनतम ताप २० मार्च को होता है।

प्रभाव विशेषरूप से दिंखलाई पड़ता है। दक्षिणी गोल र्ह्य में जल की मात्रा अधिक होने के कारण वार्षिक अन्तर उतना अधिक नहीं होता है जितना कि उत्तरी गोलाई में जहाँ पर थल की प्रधानता है। संसार के न्यूनतम तथा उच्चतम ताप उत्तरी गोलाई में ही देखे गये हैं। सायवेरिया में वेरखोयान्स्क तथा वोईमेकन स्थानों में न्यूनतम ताप देखे गये हैं। ये दोनों स्थान पहाड़ियों से विरे हुए हैं जहाँ से ठंडी वायू कि उनता से वाहर निकल पाती है। यहाँ पर कभी-कभी —९० अंश, फा० तक देखा गया है। साधारणतया भी वेरखोयान्स्क में — ५८ अंश फा ताप जनवरी में, और ६० अंश फा० ताप जूलाई में होता है। अर्थात् तापक्षम में लगभग १९८ अंश का अन्तर पड़ जाता है।

पृथ्वी का उच्चतम ताप सहारा मस्भूमि में स्थित अज.जिया नामक स्थान में देखा गया है। यह ताप १३६ अं० फा० था। इसी प्रकार कैंछ फोर्निया में डेथवेंछी में भी १३२

फा़्त-ताप दखा गया है।

ूर्भ भूमध्यरेखा के निकट उच्चतम तथा न्यूनतम तापक्रम वर्ष में दो वार होते हैं, वयोंकि सूर्य को परिक्रमा में दो वार ऊँचा सूर्य मिलता है, एक वार कर्क रेखा की ओर जाने में; और दूसरी बार, वहाँ से लौटने में। पहाड़ी भागों में नीचे स्थानों की अपेक्षा वार्षिक अन्तर कम होता है। नीचे दिये हुए उदाहरणों से ऊपर कही हुई वार्ते स्पष्ट होती हैं

कुछ स्थानों का वार्षिक अन्तर					
स्थान	अक्षांश	जूलाई का	जनवरी का	अन्तर	
		ताप, फा॰	ताप, फा॰	फा ०	
वेलेम	१	८०	७९	१	
कोलंबो	ę	. ८१	७९	ঽ	
कोलन	٠	۷٥	७५	પ	
मद्रास	१३	८७	७६	११	
मैड्रिड	٠ ٧٥	७४	Y0	३४	
पॅरिस	४८	چې	३८	হ্ড	
मास्को	ų દ્	६४	१२	५२	
रोगा	५७	દ્ધ	२४	४१	
वेरलोयान्स्क	<i>وبع</i>	Ęe	५८	११८	
भू मध्यरेखा के निकट दा उ	ब्चतम अथवा न्यू	नतम ताप			
स्थान	जनवरी े	अप्रैल	জু लাई	अवतूबर	
संगाव	७९	, ሪ५	68	८१	
मनिल्ला ,	ওও	ረ३	८१	60	
र्चेन्याक	७९	८६	82	८२	
हनीय -	8 5	७५	ርሂ	. 166	

पहाडी स्थान का कम अन्तर

स्यान	अक्षांश	ऊँचाई, फिट	वार्षिक अन्तर फार्०
लाहोर	<i>₹</i>	७०२	સ પ
शिमला		७२३२	૨૩

नीचे दिये हुए चित्र में पृथ्वी पर शीत ऋतु के न्यूनतम तापक्रम दिये गये हैं। उत्तरीय गोलाई तथा दक्षिणी गोलाई दोनों को शीत ऋतु का ताप यहाँ मिलता है। इस चित्र में निम्निलिखत तापक्रम मिलते हैं:—

- (अ) ६८ अं का तापक्रम वाले भाग; अर्थात् जहाँ शीत ऋतु होती ही नहीं।
- (व) ३२ अं. से ६८ अं. तापक्रम वाले भाग; अर्थात् जहाँ साधारण शीत पड़ती है।
- (स) ३२ अं ० से ४० अं तापक्रम वाले भाग; अर्थात् जहाँ अधिक शीत पड़ती है।
- (द) ४० अंश तापकमवाले भाग; अर्थात् जहाँ अति कठोर तथा बहुत समय तक शीत पड़ती है।


इस चित्र से तापक्रम पर जल व यल का प्रभाव भली-भाँति स्पष्ट होता है। ३२ आं के ताप की रेखा यल में अधिक झुक जाती है जिससे यल का अधिकतर भाग उससे घर जाता ह। परन्तु जल पर यह रेखा झुव की ओर सिकुड़ जाती है जिससे जल का अधिकतर



चित्र---२२ न्यूनतम तापक्रम, अ. फा.

भाग इस रेखा के बाहर रहता है। उत्तरों गोलार्द में ध्रुव की ओर इस रेखा का अधिक सुकाव वहीं की गरम जल-धारा के। भाव को दर्शाता है।

पिछते 1ृष्ठ पर दिये चित्र म उत्तरी तथा दक्षिणी गोलाई के उच्चतम तापक्रम हैं। इसमें कोई भी स्यान ऐसा नहीं हैं जहाँ पर ताप बहुत नीचा हो। पृथ्वी के अधिकतर भाग



चित्र २३—उच्चतम तापक्रम अ. फा.

का उच्चनम तापक्षन ५० अंश में जार रहना है। एशिया, अफीका तथा आस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग तो १०४ अंश ने अधिक तापकम दिगाता है।

घरातल पर तापक्रम-विवरण

जनर कहा गया है कि भूमध्य रेला के निकटवर्ती प्रदेशों में सीर्यिक शिरत अधिक आतो है, और उसने दूरस्थित प्रदेशों में कम । इसीटिये साधारण दशा में, इस रेला का निकट तापकत का औमत केंवा रहता है, और इससे दूर तापकम का जीसत काम रहता है परन्तु धरातल का विशेष ताओं का, यहतु परिवर्तन का, समृद्र से दूरी का, तथा चक्रवात का प्रभाव पृथ्वी के तापकम पर अधिक घनिष्ट होता है।


आगे दिये हुए चित्र में जनवरी तथा जूलाई के तापक्षम दिखाये गये हैं। उत्तरी गोलाई में जनवरी शीत ऋषु का महीना , और जूलाई ग्रीटम ऋषु का इसके विपरीत, दिश्रणी गोलाई में जनवरी ग्रीटम ऋषु का तथा जूलाई शीत ऋषु का महीना है।

इसोलिमें जनवरों में उच्चतम तापकम दक्षिणों गोलाई में पाया जाता है, और न्यून-तम तापकन उत्तरों गोलाई में। आस्ट्रेलिया और दक्षिणों अफीका में ९० फा. से अधिक ताप मिलता हैं। इसके प्रतिकृत, जुलाई के चित्र में उच्चतम तापकम उत्तरी गोलाई में, तथा न्यूनतम तापकम दक्षिणों गोलाई में मिलते हैं। एशिया, अफोका, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मरुष्यल भाग इस चित्र में ९० अं.फा. से अधिक तापकम बाले भाग हैं।


इन दोनों चिनों को देव ने ते तापकम पर स्थल का प्रभान भली-भाँ ति प्रकट हो जाता है। यल को प्रभानता उत्तरों गोलाई में हो हैं, और इसिलये वहीं पर शीत ऋतु में बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में नीचा तापकम पाया जाता है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में बैसे ही विस्तृत क्षेत्र में ऊँचा तापकम मिलता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है थल की इस प्रधानता के कारण हो उत्तरों गोलाई में पृथ्वों का सबसे ऊँचा ताप तथा सबसे नीचा ताप देखा गया है।

उत्तरों गोलाई के बोतोप्ण खंड में गरम जलवाराओं के कारण समताण रेकायें घुव को ओर झुक जातो हैं; अर्थात् गर्मी का प्रभाव अधिक दूर तक उत्तरों भागों में भी पहुँच जाता है। परन्तु यह प्रभाव पश्चिमों तट पर हो सोमित रहता है। पूर्वी तट का तापक्रम पश्चिमी तट के तापक्रम को अपेक्षा बहुत कम होता है।

उष्ण खंड में ठंडे जल की पाराओं की प्रधानता है, जैसे वेंगुअला घारा। इन ठंडे जल-घाराओं के कारण समताप रेखायें भूमध्य रेखा की ओर झुकी रहती हैं। पेरू के निकट तथा अफीका के पिश्वमी तट पर इसका उदाहरण मिलता है। इन भागों में साधारण से शीतल ताप मिलते हैं।



चित्र २४--जनवरी का तापक्रम, अं. का,



तित २५-त्याई का तापका, में. का.

इन चित्रों में समताप रेखायें लगभग पूर्व पिरचम की दिशा में फैली हैं। इसका ताल्पर्य यह है कि तापक्रम की प्रधान निर्धारक अक्षांश रेखा ही हैं; क्योंकि अक्षांश रेखा के अनुसार हो पृथ्वी पर सीर्थिक शक्ति मिलती हैं। समताप रेखायें और अक्षांश रेखायें केवल, ह्या गोप कारणों से समानान्तर नहीं हो पातो हैं। ये स्थानीय कारण जल की अनेक्षा थल पर अधिक बलवान होते हैं; और इसीलिये थल पर समताप रेखायें टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं, और जल पर लगभग सीवी।


पृथ्वी के तापखंड

प्राचीन समय में यूनानियों ने घरातल पर तापक्रम के वार्षिक अन्तर के अनुसार पृथ्यों के कई ताप्रबंड (थर्मल जोन) किये थे। इन खंडों की सीमायें अक्षांश रेखायें मानी ! गई थीं। ये खंड निम्न प्रकार से किये गये थे:—

१. उष्म । ड (टारिड जोन); २३।। अक्षांग उत्तर और २३।। अक्षांग दक्षिण के मध्य भाग; अर्था, कर्क और मकर रेखा के मध्य।

२. शोतोष्ण खंड (टेम्परेट जोन), दोनों गोलाई में २३॥ और ६६॥ अक्षांशों के मध्य।

३. शीतखंड (फ्रिजिड जोन); दोनों गोलार्द्ध में ६६॥ अक्षांश से ध्रुव तक। परन्तु आजकल इन खंडों को समताप रेखाओं से सामित किया जाता है। उष्ण खंड की सीमा ६८ अं० फा० वार्षिक तापक्रम की रेखा मानी जाती है; और शीत-खंड तथा शोतो॰ गंड के बीच को सीमा ५० अं० फा. ग्रोष्म ऋतु के तापक्रम की रेखा है। इन सोमाओं को नियत करने वाले सूपान नामक एक जर्मन पंडित थे। नीचे दिये हुए चित्र में इन खंडों को दिखाया गया हैं:—



समताप रेखाओं ते सोमित तापखंडों की मध्यवर्ती रेखा को तापकम की विपुवत्

रेखा (थर्मल एक्ट्रेटर) कहते हैं। तापक्रम की विषुवत् रेखा एक समताप रेखा (आइसो थर्म) है। इस रेखा पर पृथ्वो के उच्चतम वार्षिक तापक्रम होते हैं। इसीलिये यह रेखा भूमध्यरेखा के कभी उत्तर तथा कभी उसके दक्षिण होती हैं; वयोंकि सूर्य की अधिक कैंचाई कभी उत्तरी गोलाई में और कभी दक्षिणी गोलाई में होती हैं, जिससे उच्चतम वार्षिक तापक्रम भूमध्यरेखा के उत्तर तथा दक्षिण होता रहता है।

आटो देदेन नामक एक विद्वान् इस रेला को ऋतु रेला (मीट्रियोलोजिकल विषुवत् रेला) कहते हैं। यह रेता उतारो तया दिक्षिणी गोलाई की तापक्रम पद्धतियों की सीमा है जो मूर्य के साथ भूमध्यरेला के कभी उत्तर और कभी दक्षिण होती रहतीं हैं। टेटेन्स के अनुसार इस रेला पर जनवरी और जूलाई के ताप वरावर होते हैं। यदि ५ अंश का कोण बनाते हुये ९० अंश हेशान्तर रेला पर भूमध्यरेला को काटते हुये एक विशाल वृत्त (ग्रेट सर्किल) खोंचा जाय, तो ऋतु-रेला उस वृत्त के १ अंश ऊपर स्थित होगी।

तापक्रम की समानता

यदि वर्ष-प्रतिवर्ष का तापक्रम देखा जाय तो यह विदित होता है कि वास्तव में पृथ्वी की घरातल के तापक्रम में बहुत बड़ी समानता है। दीर्घकालीन तापक्रम में कोई विशेष अन्तर नहीं पाया जाता है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:—


- १. गृथ्वी के परिक्रमा-पथ में इतना कम टेढ़ापन है कि उसे लगभग वृत्ताकार ही समझना चाहिये। इस कारण वर्ष भर लगभग एक हो समान सौर्य-शिवत पृथ्वी पर आती है। इस पथ पर जब १ जनवरो को गृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, उस समय अन्य समयों की अग्रेक्षा, केवल ४ प्रतिशत ही अथिक सौर्य शिवत पृथ्वी को मिलती है। अर्थात् आने वाली सीर्य शिवत ज्यावहारिक दृष्टि से, सदा समान रहती है।
- २. दिन के बाद रात्रि, और रात्रि के बाद दिन; तथा ग्रीष्म के बाद शीत, और शीत के बाद फिर ग्रोष्म का तारतम्य बँबा हुआ है। इससे दिन अथवा ग्रीष्म का अधिक ताप रात्रि में अथवा शीतकाल में निकल जाता है, और इसलिये दूसरे दिन फिर पूर्ववत् ताप बढ़ता है। ऐसी दशा में ताप का अधिकाधिक बढ़ जाना अथवा घट जाना असंभव है।
- ३. वायुमंडल का आवरण तापक्रम के असाधारण वढ़ने अथवा घटने को रोकता है। जब धरातल पर अधिक ताप हो जाता है तो उस अधिकता को वायुमंडल स्वयं ले लेता है और धोरे-घोरे निकालता है। जब धरातल पर ताप में विशेष कमी हो जाती है, तब वायु मंडल अपना ताप उसे दे देता है जिससे धरातल के तापक्रम में नियत समानता बनी रहती है।
- ४. पृथ्वी का जल भी इस समानता को वनाये रखने में सहायता करता है। घरातल के ताप की कमी जल में सुरक्षित ताप से होती है, और उसकी अधिकता जल में सुरक्षित हो जाती है।

सुर्य के धव्वे और तापक्रम

सूर्य प्रज्वित गैस का एक भंडार है। उसमें कुछ घटने दिखलाई देते हैं जिनको रिव-कालिमा (सन-स्पाट) कहते हैं। इन्हों घट्यों से सूर्य को शिक्त प्रसारित होतो है। ये घटने वनते-विगड़ते रहते हैं, जिससे कभी इनको संख्या कम होती है, और कभी अधिक। जब इनको संख्या अधिक होती है, तब पृथ्वी पर आने वाली सौर्य-शिक्त अधिक होती है क्योंिक उस समय घट्यों को संख्या अधिक होने के कारण सूर्य से अधिक मात्रा में शिक्त निकलतो है। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि जिस समय पृथ्वी पर अधिक सौर्य-शिक्त आतो है, उस समय पृथ्वी पर न्यून तापक्रम हो जाता है। 'जितना हो उष्ण सूर्य, उतनी ही शीतल पृथ्वी' यह संसार की एक विचित्रता है।

पहले-पहल इस विचित्रता की ओर घ्यान आकर्षित करने वाले महाशय फादर रिचि-ओलो एक ईसाई पुजारों थे। सन् १६५१ में इन्हों ने यह बनलाया कि सूर्य के घट्यों की अधिकता के समय पृथ्यों का तापक्रम कम हो जाता है और उनमें कमो होने पर यहाँ का ताप-कम वड़ जाता है। सन् १८०१ में हर्गल नामक एक दूसरे विद्वान, नें भी इसकी पृष्टि की। सन् १९३४ में ववेपन ने इस बात को सिद्ध भी कर दिया। एवट की खोजों से भी यही सिद्ध होता है।

नं ने दिने हमें चित्र में क्लेटन की खोज का विवरण हैं:--



चित्र २७--सूर्य के घट्डे और ताप

इस जित्र में पृथ्वी के तापक्रम पर सौर्य शक्ति का प्रभाव दिखाया गया है। काले भाग चे हैं जहाँ पर धव्वों की वृद्धि के साय-साय पथ्वी पर ताप में भी वृद्धि होती हैं; और सफेद भाग वे हैं जहाँ पर धव्वों की वृद्धि के समय पृथ्वा पर ताप में कमी होती हैं। अर्थात् पूरी पृथ्व: पर घट्वों का प्रभाव एक समान नहीं पड़ता है। परन्तु यह निष्कर्ष घट्वों के केवल पंच दिवसीय औसत अर्थात् लघुकालीन अवस्था के अध्ययन से ही निकाला गया है।

इस विचित्रता के अनेक कारण बताय गये हैं; जिनमें से कुछ नी वे दिये जाते हैं:-

१. अविक सोर्य शक्ति के कारण पानो से भाप अधिक वनती है और उससे वादल वनते हैं। वादलों को अधिकता के कारण आने वालो सौर्य-शक्ति में कमी हो जाती है, और इस-लिये पृथ्वो का तापक्रम नीचा हो जाता है।

२. समृद्र की धाराओं में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि जिससे नीचे का ठंडा जल विशेष रूप से ऊपर आ जाता है। इस ठंडे जल की प्रधानता के कारण तापक्रम में

कमी आ जातो है।

३. अधिक सौर्य-शिवत आने से वायुमंडल में स्थित ओजोन नामक गैस में कमी हो जाती है। साबार गतया यह गैस मृथ्वो के ताप को सुरक्षित रखती है। इस गैस की कमी हो आने से मृथ्वी का ताप कम हो जाता है। जब घट्ये कम होते हैं, तब इस गैस की अधिकता हो जाती है, जिससे पृथ्यी का ताप बाहर नहीं निकलने पाता है; और इसलिए उस समय पृथ्यों का तापक्रम ऊँवा हो जाता है।

४. अधिक घट्यों के समय गृथ्यों के वायुमंडल में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिन्से पृथ्यों को गरम वायु यकायक अधिक ऊँचाई पर चली जाती है, और इस प्रकार घरातल

का तापक्रम नोचा हो जाता है।

ऋध्याय ५

वायुभार तथा वायु-संचालन

ऊनर वर्णन किया गया है कि वायु कई प्रकार को गैसों से वनी है। इन गैसों के अति-रिक्त उसमें वाष्प और मिट्टो के वहुत हो महं.न कण भी मिल रहते हैं। इन सव वस्तुओं में भार होता है; यद्यपि यह भार बहुत हो थोड़ा होता है। पृथ्वों को घरातल पर लगभग ८०० मील को ऊँचाई तक वायु मंडल फैला हुआ है; परन्तृ इतना विस्तारक होते हुये भी समृद्रतट पर प्रति वर्ग इंच पर वायु का पूरा भार केवल साढ़े सात सेर (१४.७ पींड) हो है। जिस वायु को हम देख नहीं सकते हैं, और न उसका स्पर्श अनुभव करते हैं, यथार्थ में उसका ३ मन से अधिक वोझ हम अपने सर पर हमेशा लिये हुए चलते हैं। एक छोटा बच्चा और एक बुड्बा भी अपने सर पर इतना भारी वोझ लादे हुये हैं। इतना भारी वोझ होने हुए भी हमें उसका ज्ञान नहीं होता है; क्यों कि वायु का वोझ हमारे शरीर पर चारों ओर से समान रूप से पड़ता है। परन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि वायु में वोझ नहीं है। पृथ्वों की अन्य सभी वस्तुओं को भाँति वायु में भी भार अर्थात् वोझ है।

वायु का अधिकतर भार उसके नीचे के भाग में होता है। ज्यों-ज्यों ऊपर चिह्ये, त्यों-त्यों यह भार कम होता जाता है। लगभग साढ़े सत्तरह हजार फुट की ऊँचाई पर यदि आप खड़े हों तो वायु का लगभग आधा भार आपके गैरों के नीचे होगा। यदि आप १८ मील ऊँचाई पर पहुँच जायँ तो लगभग ९७ प्रतिशत वायु-भार आप के नीचे होगा। अर्थात् आपके ऊनर शेष ७८२ मील की ऊँचाई में वायु का केवल ३ प्रतिशत भार ही रह जाता है। इसका कारण यह है कि वायु को जितनी भी अधिक भार वाली गैसे हैं, वे पृथ्वी की आकर्षण शिक्त के कारण धरातल की ओर खिंच जाती हैं; जिससे धरातल पर वायु का भार सबसे अधिक होता है।

पृथ्वी की आकर्षण शंक्ति के प्रभाव के कारण तथा वायु के नीचे भाग में जलवाष्प और मिट्टी के कगों की अधिकता के कारण ही धरातल के निकट, साधारण अवस्था में, वायु का भार सबसे अधिक होता है। धरातल से ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ते जाइये, त्यों-त्यों भार में कमी होतो जातो है। निम्नलिखित तालिका में ऊँचाई के अनुसार वायु की साधारण दशा का भार दिया गया है:—

^{*}पूरे वायुमंडल का भार=११.२६×१०^{१८}पींड।

भूगोल के मौतिक आधार

ऊँचाई	भार, मिलीवार	तापमान
फुट	(मव)	से० अंश
सनुद्रतल	१०१३	१५
३७०	8000	१४.३
१७८०	९५०	११.५
३२४०	९००	८.६
6060	७५०	\$
	(यू० एस० स्टैन्डर्ड)	

वायु पर ताप का बहुत घनिष्ठ प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ जाने से वायु का घनफल वढ़ जाता है, जिससे वायु का भार कम हो जाता है। ताप घटने से वायु का घनत्व कम हो जाता है, और इससे वायु का भार अधिक हो जाता है। इस प्रकार ताप के घटने-बढ़ने से हो वायु के भार में बढ़ना-घटना होता है। अर्थीत जब यर्गामीटर ऊँचा, तव वैरोमीटर नीचा; और जब यर्गामीटर नीचा, तब वैरोमीटर ऊँचा होता है। ताप और वायुभार में प्रतिकृत प्रवंध पाया जाता है।

अधिक ताप के कारण घरातल पर वायु के भार में जो कमी होती है उसका वास्तविक कारण वायु में संवाहक तरंगों का उत्पन्न हो जाना है। इन तरंगों से नीचे की अधिकतर वायु ऊपर उठ जाती है जिससे घरातल पर वायु का भार कम हो जाता है। घरातल पर जब ताप नीचा हो जाता है, तब वायु सिकुड़ जाती है; और इस प्रकार ऊपर की वायु नीचे उतर आती है। इससे घरातल पर वायु का भार बढ़ जाता है।

पीछे कहा गया है कि घरातल पर तापमान कभी भी स्थिर नहीं रहता है; नयोंकि पृथ्वी पर आनेवाली सौर्यिक शिवत कभी स्थिर नहीं रहती है। तापमान के स्थिर न रहने के कारण वायु का भार भी कभी स्थिर नहीं रह सकता है।

उपरोक्त कथन से यह सिद्ध होता है कि वायु में भार है; परन्तु वह कभी स्थिर नहीं रहता है।


केवल वायु के ताप के कारण हो उसका भार नहीं बदलता है, वरन् पृथ्वी की आकर्षण शिक्त के कारण भी। पृथ्वो के केन्द्र पर यह आकर्षण शिक्त है। इस आकर्षण शिक्त के 'प्रभाव से पृथ्वो को प्रत्येक वस्तु उसके केन्द्र को और आकर्षित होती है। इसी आकर्षण शिक्त के कारण ही पृथ्वी पर चलने वाली सभी वस्तुएँ घरातल से दूर नहीं हो सकती हैं।

इस आकर्षण शक्ति का प्रभाव वायुमंडल पर विशेष रूप से पड़ता है। विपुवत् रेखा पर अधिक ताप के कारण ऊपर उठी हुई वायु, इसलिये मध्य अक्षांशों में मकर और कर्क रेखाओं के निकट एकत्रित हो जाती है। आकर्षण शक्ति के प्रभाव के कारण ऊपर

ीचे खिसक जाता है और वायुभार बढ़ने पर ऊपर खिसक जाता है। वैरोमीटर के इस गरे के ऊपर-नीचे होने से हो वायु भार के परिवर्तन का ज्ञान हमको पहले-पहल होता है।

दैनिक परिवर्तन

रात्रि में जब सर्व की गर्मी का अभाव रहता है तब वायु भार कुछ अधिक होता है और दिन में जब हमको सुर्य की गर्मी मिलती है तब वायुभार कुछ कम रहता है। परन्तु जैसा कि ताप के संगंध में ऊपर वर्णन किया गया है, सूर्य की गर्मी का सबसे अधिक प्रभाव मघ्याह्न के उपरान्त हो होता हैं । यह प्रभाव संघ्या से लेकर रात्रि के प्रथम भाग तक बना रहता है। अद्धराति से लेकर दिन के पहले भाग तक सूर्य की गर्मी का प्रभाव बहुत कम होता है। सूर्य को गर्मी के परिवर्तन के अनुसार ही वैरोमीटर भी नीचे-ऊपर होता रहता है; अर्थात् वायुभार कम अथवा अधिक होता है। नोचे दिये हुए चित्र में दिन और रात्रि का वायुभार परिवर्तन दिखलाया गया हैं। इस चित्र को देखने से यह ज्ञात होता है कि ज्यों-ज्यों वायु तापमापक यंत्र यर्मामीटर, का पारा ऊपर उठता है, त्यों-त्यों वायु भार मापक यंत्र, वैरोमोटर का पारा नीचे गिरता है। अर्थात् थर्मामीटर और वेरोमीटर का परस्पर प्रतिक्ल संबंध है। थर्मामीटर ऊँचा, वैरोमीटर नीचा; और थर्मामीटर नीचा, बैरोमीटर ऊँचा।



चित्र २९-दैनिक वायुभार

ऊपर के चित्र से यह विदित होता हैं कि रात्रि के लगभग दस वर्ण से प्रातः चार वर्जे तक वैरोमोटर नोचे गिरता जाता है। इसी प्रकार दिन के लगभग दस वजे से चार वजे तक भी वैरोमीटर नीचे गिरता है। प्रातः चार वर्जे से दिन के दस वर्जे तक तथा संघ्या के चार वजे से लेकर रात्रि के दस वजे तक वैरोमीटर ऊपर उठता है। ऊपर के चित्र से वैरोमीटर के गिरने व उठने की रेखा का ताप रेखा से घनिष्ठ सबंघ स्पष्ट हो जाता है। बैरोमोटर के गिरने व उठने को बैरोमोटर का ज्वार-भाटा (टाइड) भी कहते हैं। वियुवत् रेला से दूरी वढ़ने पर वैरोमीटर का यह ज्वार-भाटा कम हो जाता है, यद्यपि

उसका प्रभाव ६०° उत्तरो और दक्षिणी अक्षांश तक दिखाई देता है। अर्थात् वायुभार का दैनिक परिवर्तन विषुवत्-रेखीय प्रान्तों में हो अधिक होता है, शीतोष्ण खंड में कम ।

इसके अतिरिक्त दिन में यल के भीतरी भागों में वायुभार के उच्चतम तथा न्यूनतम विन्दुओं में अधिक अन्तर होता है। यह स्वाभाविक हो हैं, क्योंकि स्थल के प्रभाव के कारण उच्चतम और न्यूनतम ताप विन्दुओं में भी ऐसा ही आधक अन्तर रहता है। इसके विपरीत समुद्र के निकटवर्ती स्थानों में रात्रि के उच्चतम और न्यूनतम वायु भार विन्दुओं में अधिक अन्तर पाया जाता हैं, क्योंकि स्थल की अपेक्षा समुद्र जल पर ताप का प्रभाव देर में होता है।

पर्ने तों पर स्थित वायु भार मैदानों के वायु भार के विलकुल विपरोत होता है। दिन में जब मैदान आधक तप्त हो जाता है और इसलिए वहाँ का वायु भार न्यून हो जाता है, उस समय पर्नेत पर वायु भार अधिक होता है; क्योंकि मैदान की उठी हुई हवा पर्वत पर स्थित हवा को मात्रा को बढ़ा देती है, और इसलिए वहाँ का वायुभार अधिक हो जाता है। रात्रि में मैदान ठंडा हो जाता है जिससे वहाँ की वायु सिकुड़ जाती और इसलिए पर्वतों से कुछ वायु नीचे खिसक आती है, जिसके कारण रात्रि में साधारणतया मैदानों में पर्वतों को अपेक्षा, वायुभार अधिक होता है। परन्तु अधिक ऊँवाई पर दिन व रात्रि के ताप परिवर्तनों के कारण वायु भार में प्रायः

परन्तु अविक ऊँचाई पर दिन व रात्रि के ताप परिवर्तनों के कारण वायु भार में प्रायः कोई अन्तर नहों होता है। रात्रि व दिन के ताप परिवर्तन का प्रभाव घरातल के निकट-

वर्ती वायु में है। सामित रहता है।

वायु भार का ऋतुवत् (सीज़नल) परिवर्तन

वायु भार का ऋ नुवत् परिवर्तन उसके दैनिक परिवर्तन की अपेक्षा अधिक महत्वशाली होता है। इस ऋ नुवत परिवर्तन में वायुमंडल का एक बहुत ही अधिक भाग प्रभावित हो जाता है, जिसमे न केवल धरातल पर सहस्रों वर्गमील में वायु भार परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, वरन् वायुमंडल के ऊँचे भागों में भी यह प्रभाव दिखलाई देता है। इसी ऋतु परिवर्तन के कारण हो सहस्रों मोल दूर स्थित स्थल के भीतरी भागों में समुद्र की वायु प्रवेश करती है, अथवा महमूमि की शुष्क वायु अधिक से अधिक दूरों में अपना प्रभाव डालती है। यथार्य में, वायु-राश (एअर मास) का स्थान परिवर्तन इसी ऋतु परिवर्तन के कारण हो होता है। ऐमा अनुमान है कि ऋतु परिवर्तन में लगभग १० लाख करोड़ टन वायु पृथ्वी के एक गोला ने दूसरे गोलाई में जाती है।

जाड़े को अरेक्षा ग्रोप्म ऋतु में वायु भार कम होता है। परन्तु वायु-राशि के आगमन में ग्रोप्म ऋतु में भो, अधिक ताप होते हुए भी, अधिक वायु भार वाली वायु प्रवेश कर सकती है, और इसलिए ग्रोप्म ऋतु में भी स्थल पर अधिक वायु भार होता है।

स्य र को आरेशा समुद्र पर जाड़े को ऋतु में वायु भार कम होता है; परन्तु ग्रहीं. पर भी वायु-राणि के आगमन से अधिक वायुभार हो सकता है। थल और जल के तापक औं की विभिन्नता के कारण वायु भार की विभिन्नता ऋतु परिवर्तन में अधिक दिखलाई देती हैं।

पृथ्वो के ऋतु संबंधी वायु भार के देखने से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि यल और जल की मौलिक विभिन्नता के कारण पीछे दिए हुए चित्र में (चित्र २८) दिखाई हुई आदर्श वायु भार की पेटियाँ असंभव हैं। यथार्थ में पृथ्वी पर वायु भार लगातार पेटियों में होने की अपेक्षा खंडित भागों में पाया जाता है। इन भागों को "वायु भार के केन्द्र" कहते हैं। इन केंद्रों का संबंध कुछ अंश तक पृथ्वी के अक्षांशों से हैं, क्योंकि वास्तव में पृथ्वी का ताप अक्षांश पर ही निर्भर है।

ऋतुवत वायुभार के चित्र को देखने से यह ज्ञात होता है कि विषुवत् रेखा के उत्तर व दक्षिण सूर्य के खिसकने से अधिक व न्यून वायुभार वाले क्षेत्र अधिकतर संवंधित हैं। ग्रोष्म ऋतु में जब सूर्य विषुवत रेखा के उत्तर में अधिक ऊँचा होता है उस समय विषुवत् रेखीय न्यून वायुभार वालो शांत पेटी उत्तरी 1 ोलाई को ओर खिसक आती हैं। इसो प्रकार अन्य पेटियाँ भी उत्तर ीओर खिसक जाती हैं। परन्तु हमारी शीत ऋतु में सूर्य विषुवत् रेखा के दक्षिण, दक्षिणो गोलाई में, ऊँचा होता है। इसीलिये इस ऋतु में विषुवत् रेखा की शाँत पेटी दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इसका अनुसरण वायुभार अन्य पेटियाँ भी करती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि भिन्न-भिन्न पेटियों की सीमा वाले क्षेत्रों में कभी अधिक वायुभार वाली पेटी का प्रभाव होता है, और कभी न्यून वायु भार वाली पेटी का। उदाहरण के लिए कर्क और मकर रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में न्यून वायुभार होता- है, और शीत ऋतु में आधक वायुभार इसी प्रकार, मध्यवर्ती अक्षांशों में ग्रीष्म ऋतु में न्यून वायुभार वाली पेटी ध्रुव की ओर खिसक जाती है, और शीत ऋत में विष्वत रेखा की ओर खिसक जाती है।


विप्वत रेखा के उत्तर-दक्षिण सूर्य को सीघी किरणों के हटने का प्रभाव गोलाद्धों के स्थली भागों पर अधिक होता है। ग्रीष्म में ये भाग अधिक तप्त हो जाते हैं, और इसिलए प्राय: न्यून वायुभार वाले क्षेत्र होते हैं। शीत ऋतु में, इसके विपरीत, स्थली भाग ठंडे हो जाते हैं, जिससे वहाँ का वायुभार अधिक हो जाता है; अर्थात् विपुवत् रेखा के उत्तर दक्षिण सूर्य के खिसकने के कारण निम्नलिखित दो परिणाम होते हैं:—

१. वायु भार की पेटियों का खिसकना;

२. स्थली भागों में ग्रीष्म व शीत ऋतु में प्रतिकूल वायु भार, ग्रीष्म में न्यून तथा शीत ऋतु में अधिक वायुभार का होना।


उत्तरो गोलाई में स्यली भाग दक्षिणी गोलाई को अपेक्षा अधिक है। वहाँ पर क्षेत्रफल का लगभग ३९ प्रतिशत जल है, और लगभग ६१ प्रेशिशत यल। यूरेशिया जैसा वृहत् स्थल खण्ड इसी गोलाई में हैं। वायुभार पर इस स्थल खण्ड का वहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म में यह भाग इतना तष्त हो जाता है कि इस ऋतु में वहाँ पर कर्क रेखा के निकट स्थित अधिक वायु भार वाली पेटी पूर्णतया नष्ट हो जाती है।
परन्तु शोत ऋतु में यह स्थल खंड इतना अधिक ठंडा हो जाता है कि कर्क रेखा की अधिक
वायु भार वालो पेटो फैल कर लगभगपूरे मध्य यूरेशिया को छाप लेती है। दक्षिणी गोलाई
में क्षेत्रफल का लगभग१९ प्रतिशत स्थलो भाग है और लगभग ८१ प्रतिशत जल। इस
गोलाई का वायु भार जल से अधिक प्रभावित रहता है; अर्थात् यहाँ पर ऋतुओं के
परिवर्तन से वायु भार में ऐसी उथल-पुथल नहीं होती है जैसी कि उत्तरी गोलाई में। इस
गोलाई की वायु भार को पेटियाँ प्रायः अक्षांशों के समानान्तर होतो हैं। परन्तु उत्तरी
गोलाई में ये पेटियाँ अक्षांशों को दिशा के विपरीत, लगभग उत्तर दक्षिण की दिशा में
फैलती हैं।

अगले बित्र में पृथ्वी का ज्ञोत ऋतु का वायु भार दिखाया गया है। अधिक और न्यून वायु भार वाले क्षेत्र अलग-अलग दुकड़ियों में दिखलाये गये हैं। सबसे अधिक वायु भारवाले क्षेत्र यूरेशिया के मध्य में स्थित हैं। इस समय यहाँ का वायु भार लगभग ७७८ मिलोमीटर रहता है। अधिक वायु भार वाले अन्य क्षेत्र अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर में लगभग ३०° उत्तरी अक्षांश में मिलते हैं। इस ऋतु में दिक्षणी गोलाई में अधिक वायु भार प्रशांत महासागर में दिक्षणी अमेरिका के पिष्ट्यम में; अटलांटिक महासागर में, दिलगो अफ़्रोका के पिष्ट्यम में और हिन्द महासागर में आस्ट्रे-लिया के पिष्ट्यम में स्थित हैं। इस समय न्यून वायु भार इसी गोलाई में एन्टाकंटिक में पाया जाता है। वहाँ पर इस समय वायु भार लगभग ७४० मिलीमीटर होता है। परन्तु इस ऋतु का न्यून वायु भार वाला सबसे बड़ा क्षेत्र विपुवत रेखा के निकट स्थलो भागों में होता हैं; अर्थात् दिलगो अमेरिका का भोतरो भाग, अफ्रीका का भीतरो भाग, और पूर्वी द्वाप समूह। न्यून वायु भार के अन्य क्षेत्र इस समय उत्तरी एटलांटिक महासागर में आइस-लेंड के निकट, तथा उत्तरो प्रशान्त महासागर में एल्शियन द्वीप के निकट मिलते हैं।



चित्र ३०-शोत ऋतु का वायुभार

अगले चित्र में ग्रोष्म ऋतु का वायु भार दिखलाया गया है। इस समय दक्षिणी गोलाई में वायु भार में अधिक वृद्धि हो जाती है। ३० दक्षिणी अक्षांश के निकट वायु भार लगभग ७६७ मिलांमीटर हो जाता है। इसी समय उत्तरी गोलाई में अटलांटिक महासागर में अजोसं द्वीप के निकट तथा प्रशांत महासागर में उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में अधिक वायु-भार वाला क्षेत्र मिलता है। इस ऋतु में उत्तरी गोलाई में अधिक वायु भार वाला क्षेत्र पायः समुद्र पर ही सीमित हैं। उत्तरी गोलाई के स्थली भाग, विश्लेपकर यूरेशिया के मध्य भाग में न्यून वायु भार होता है। यूरेशिया में इस समय वायु भार लगभग ७४६ मिली मीटर होता है। न्यून वायुभार के अन्य क्षेत्र आइसलेंड द्वीप के निकट, कैने डा के उत्तरी भाग में, स्पेन में तथा पो नहीं की घाटी में है।



उत्तर दिये हुर दोनों चित्रों को देखने से यह स्पष्ट है कि वायु भार की कुछ पेटियाँ स्यायों हैं। ऋतु परिवर्तन का प्रभाव केवल इनके क्षेत्र को घटा-बढ़ा देता है; इनके स्थान को नहीं हटाता है। उत्तरों गोलाई में ऐसे स्थायों क्षेत्र केवल जल पर ही हैं; जैसे अजोर्स द्वोप का अधिक भार वाला क्षेत्र, तथा आइसलैण्ड का न्यून भार वाला क्षेत्र। जल-वायु पर इन दोनों क्षेत्रों का महत्व आगे चल कर वतलाया जायगा। उपर दिए हुए दो चित्रों को देखने से इस प्रकार के अन्य स्थायों क्षेत्र देखे जा सकते हैं।

वायु-वहन (पवन)

तरल प्रवार्थ की आंति अधिक वायुभार की ओर से न्यून वायुभार की ओर वायु स्वभावतः वहाँ लगता है। प्रकृति का नियम है कि जहाँ कहीं भिन्न भार वाले तरल प्रवार्थ निकट-निकट होते हैं, वहाँ उनके भारों में समान को प्रवृत्ति होती है। इस नियम के अनुकूल अधिक वायुभार वाले स्थान से न्यून वायुभार वाले स्थानों को ओर वायु वहने लगती है। प्रकृति के इस नियम को 'वाइज वैल्ट्स ला और

वायु के इस वहन को 'पवन' कहते हैं; परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि पवन में वायु का वही वहन सिम्मिलित किया जाता हैं जो पृथ्वों के घरातल के समानान्तर, अर्थात पड़े रून में होता है। ऊपर-नीचे वहने वाली वायु को पवन नहीं कहते हैं; क्योंकि इस बहन को हमारा घरोर स्पर्श नहीं कर सकता है। प्रवन में वायु हमारे शरोर के प्रतिकूल चलता है, और इसिलए हमको उसका ज्ञान तत्काल हो जाता है। इसो प्रकार सोये खड़े हुए वृक्षों में भी प्रतिकूल पवन के द्वारा पित्तर्यां तथा डालें इत्यादि हिलने लगती है।


चित्रों २८ में वायुभार को जो पेटियाँ दिखाई गई हैं, वे ही पृथ्वी पर वायु वहन अयवा पवन .का आरंभ करतो है। इन पेटियों में से अरवपेटियों से, अधिक वायुभार होने के कारण, विपुत्रत् रेखा को जोर न्यून वायुभार वाली पेटो के लिए वायु वहने लगतो है। इम प्रकार उत्तरों गोलाई में उत्तर को ओर स्थित, तथा दक्षिणी गोलाई में दिखा को ओर स्थित न्यून वायु भार वालो पेटियों को ओर इन्हीं अरव पेटियों से कोतीप्ण खंड में उत्तर अथवा दक्षिण को ओर वायु वहती है। ध्रुवों पर स्थित अधिक वायु भार वाले अभों से भो होतीप्ण खंड वाले न्यून वायु भार वालो पेटियों को वायु वहन होता है।

यह वायु वहन उत्तर से दक्षिण, अयवा दिक्षण से उत्तर की दिशा में होने की आशा की जाती थो। परन्तु दैनिक गित तथा आकर्षण शिवत के कारण पृथ्वी अपनी धुरी पर सदैव पिरचम से पूर्व की ओर पूमती रहती हैं। इसके फल्स्वरूप उत्तरी गोलाई में सभी चलने वाली वस्तुएँ अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं; और दिक्षणी गोलाई में चलने वाली वस्तुएँ अपनी वाई ओर मुड़ जाती हैं; अर्थात् पृथ्वी पर वायु वहन की दिशा प्रारंभिक दिशा नहीं रह पाती हैं।पृथ्वी की गित के कारण उसमें परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन ऊपर वताई हुई पृथ्वी को आकर्षण शिवत के कारण है, जिसका विकास अन्य स्थानों की अपेक्षा ध्रुवों पर सबसे अधिक दिखलाई पड़ता हैं। चलती हुई वस्तुओं की दिशा में पृथ्वो को दैनिक गित के कारण परिवर्तन होने की खोज पहले पहल फेरेल नामक विज्ञानवेत्ता ने की थी। इसोलिए प्रकृति के इस नियम को फेरेल का नियम कहते हैं।

फेरेल का नियम समझने के लिये यह घ्यान रखना आवश्यक है कि विपुवत् रेखा से भ्रुव को ओर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाइ में त्यों-त्यों अक्षांशवृत्तों की लम्बाई कम होती जाती है, क्योंकि पृथ्वो गेंदाकार लगभग गोल है। परन्तु पृथ्वो की दैनिक गित में सभी वृत्तों पर लगभग २४ घंटे लगते हैं; अर्थात् विपुवत् रेखा पर इन २४ घंटों में पृथ्वो लगभग २५००० मील नलती है, परन्तु ध्रुव पर केवल शून्य। तात्पर्य यह है कि ध्रुव के निकट चलने वाली सभी वस्तुओं को गित विपुवत् रेखा के निकट वाली वस्तुओं को गित की अपेक्षा धीमी होती है; अर्थात् ध्रुव से विपुवत् रेखा पर स्थित किसी स्थान के लिए आने वाली वायु जब तक विपुवत् रेखा तक आती है, तब तक विपुवत् रेखा पर अधिक गित होने के कारण वह स्थान इस वायु के आगे हो जाता है। दूसरे शब्दों में, यह वायु उस स्थान के दाहिनी

अगर पड़ जाती है। इसी प्रकार विश्वत् रेखा से ध्रव की ओर चलने वाली वायु अपनी तीवगति के कारण ध्रुव को ओर स्थित स्थान से आगे हो जाती है; अर्थात् उस स्थान के वाहिनी ओर हो जाती है। दक्षिणो गोलार्द्ध में इसके विपरीत होता है; क्योंकि वहाँ ध्रुव विश्वत रेखा के दक्षिण की ओर स्थित है।


फरेल के नियम के अनुसार जो पवन पृथ्वी पर चलती हैं और भिन्न-भिन्न वाय्-भार को पेटियों से उनका संबंध नोचे दिए हुए चित्र में दिखलाया गया है।



वित्र ३२--- धरातली पवने


जपर दो हुई पवनें जिनकी दिशा फेरेल के नियम के अनुसार परिवर्तन हो जाती हैं 'घरातको पवन' (प्लेडिटरो विन्ड) कहलाती हैं। इन घरातको पवनों के भिन्न-भिन्न नाम जपर दिये हुए चित्र में दिये गए हैं और वे निम्न प्रकार हैं: उत्तरी गोलाई में १—उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन, २—दिलण-परिचमी पवन, ३—उत्तर-पूर्वी पवन । दोक्षणी गोलाई में १—दिलग-पूर्वी व्यापारिक पवन, २—उत्तर-परिचमी पवन, ३—दिलण पूर्वी पवन।

पवनों का नाम प्रायः जिस दिशा से वे आती हैं उसी पर रक्खे जाते हैं रैसे उत्तर-पूर्वी व्यापारिक पवन उत्तरी-पूर्व की दिशा से आती हैं।



चित्र नं० ३३ और ३४ में ग्रीष्म व शीत ऋतु में चलने वाली पवनों के वास्त-विक क्षेत्र दिखार्य गये हैं:---

जैता कि ऊार वतलाया गया है, घरातला पवनो के क्षेत्र सूर्य के साय-माय विपुत्रत् रेखा के उत्तर-रित्तण खिसकते रहते हैं; क्योंकि उनसे संबंधित वायुभार पेटियाँ इसो प्रकार खिसकतो हैं। यह भी व्यान देने की वात है कि घरातली, पवर्ने प्रायः स्याई पवनें (प्रिवेलिंग विन्ड) हैं । केवल तूफानों के समय पर ही, अथवा कुछ




स्थानीय क्षणिक कारणों से जसे यल और जल समीर, इन पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है, और उस समय का यह परिवर्तन केवल क्षणिक और स्थानीय ही समझना चाहिए।

विपुवत रेखा पर स्थित शांत पेटो में उसके दोनों और चलने वाली व्यापारिक पवनें अपना प्रभाव डालती हैं। वहाँ कभी उत्तरो गोलाई को व्यापारिक पवन और कभी दक्षिणी गोलाई को व्यापारिक पवन पाई जाती हैं। परन्तु विपुवत् रेखा पर फेरेल के नियम का

बहुत कम प्रभाव होता है, और इसलिए इस शांत पेटी में वायु की दिशा उत्तर-दक्षिण अधिकतर रहती है।

नोचे दिये हुवे चित्र में ऋतु परिवर्तन, वायु भार, तथा घरातली स्थायी पवनों का पारस्परिक संबंध दिखाया गया हैं:—



चित्र ३५—विन्द् नीचा भार तथा रेखार्ये ऊँचा भार बताती हैं

ऊपर दिये हुये चित्र में त्रिभुज का भीतरी भाग पृथ्वी का स्थली भाग है, और उसका वाहरी भाग समुद्र । विन्दुओं वाला क्षेत्र न्यून वायुभार दिखाता है, और रेखाओं वाला क्षेत्र अधिक वायु भार । पवनों की दिशायें तीरों से दिखाई गई हैं। इस चित्र से यह विदित होता है कि जूलाई में यूरेशिया के स्थली भाग की गरमी का वायुभार पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि विपुवत रेखीय शांत पेटी का पूर्ण अन्त हो जाता है जिससे दक्षिणी गोलाई की व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलाई में मौसमी पवनें होकर चला करती हैं। इस चित्र में व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलाई में मौसमी पवनें होकर चला करती हैं। इस चित्र में व्यापारिक कि वो अन्य वातें भी हैं; उत्तरी गोलाई में वायु-भार की टुक-डिया, और दक्षिणी गोलाई में, जल की प्रधानता के कारण, लगातार पेटियों का वना रहना।

ऊपर वतलाई हुई घरातलो पवनों को अपनी अपनी विशेषताएँ हैं। व्यापारिक पवनें प्रायः मन्द गति से चला करतो हैं, परन्तु उनकी दिशा में बहुत कम अन्तर होता है। केवल मौसमी पवन खंडों (मानसून लेंड्स) में हो ग्रोप्म ऋतु में ये घरातली पवनें लोप हो जाती हैं। इसोलिये प्राचीन काल में जब कि पाल वाले जहाज अधिक थे और जिनके चलाने के लिए इन पवनों को शक्ति आवश्यक थी इन पवनों का नाम व्यापारिक पवन रक्खा गया था।

शोतोष्ण खंड में चलने वालो सभी घरातली पवनों पर उन खंडों में चलने वाले चूफानों का महत्व बहुत बड़ा है। वर्ष में ये तूफान इतनी अधिक संख्या में आते हैं कि वहाँ पर स्थायी घरातली पवनों में लगातार परिवर्तन होता रहता है।

श्रनस्थायी पवनें

संसार में सभी जगह पवनों की दिशा एक ही नहीं रहती है। समय-समय पर न केवल चायु-भार परिवर्तन के कारण, वरन् अन्य स्थानीय कारणों से भी पवन की दिशा अदला-बदला करती है। कभी-कभी थल के बड़े-बड़े क्षेत्रों में ताप का असावारण प्रभाव होने से वाय भार में इतना अधिक अन्तर हो जाता है कि पवन की आशातीत दिशा नहीं रह पाती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एशिया महाद्वीप की मौसमी पवनों (मानसून पवन) में पाया जाता है। मानसून पवनों का सरल सिद्धान्त तो यह है कि जल और थल में ताप का मित्र-भिन्न प्रभाव होने से ऋतु परिवर्तन के कारण प्रायः स्थली भागों में ग्रीष्म ऋत में न्यून वारुभार होता है, और समुद्र पर उसी समय अधिक वायु-भार होता है । इस प्रकार के वायु भार का परिणाम यह होता है कि वायु वहन समुद्र से स्थल की ओर होता है 🎜 शोत ऋत् में इसके विपरोत अवस्था पाई जाती है, क्योंकि उस समय न्यून ताप के कारण स्यलो भागों में वायु का भार बढ़ जाता है, और, अरेक्षाकृत, समुद्र पर ताप की अधिकता के कारण वायु-भार न्यून रहता है। उसका फल यह है कि शोत ऋतु में वाय वहन स्यल से समुद्र को ओर होता है। परन्तु शीतीच्य कटिवंघों में वायु वहन का प्रमुख कारण वहाँ के चक्र शतों में पाया जाता है। इसिलये वहाँ पर जल और स्थल के वायु-भार के अन्तर का प्रभाव पवनो को दिशा निर्वारण करने में कोई विशेष महत्व नहीं रवा। है। स्वत और जल के वापु-भार के अंतर का प्रभाव पवनों की दिता निर्वारण पर उष्ण खंड में हो निर्देश है, जैसा को ऊतर देखा गया है। उष्ण खंड में फरेल के नियम का प्रभाव भी वाय वहन पर कुछ कम होता है, और इसलिये वायु-भार में तिनक अंतर पड़ने पर भी पवन के दिशा में तत्काल अंतर पड़ जाता है।

ि उत्तरीक्त कथन का तात्पर्य यह है कि प्रायः उप्ण खंड में हो वायु-भार के अंतर के कारण शोत और प्रोप्म ऋतुओं में बनों को दिशा पूर्यतः पलट जाती है; श्रीत में स्थल से समुद्र को ओर, और प्रोप्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर प्रे परन्तु इन पवनों को मौसमी पवन नहीं कहा जाता है, प्राथि इन पवनों का सिद्धान्त वहीं हैं जो कि मौसमी पवनों का प्रे दोनों प्रकार को पवनों में विशेष अंतर यह है कि प्रोप्म और शीत ऋतु में दिशा पलटने वालो पवनें केवल समुद्र तटों के निकट हो सं. मित रहती हैं, परन्तु मानसून पवनें समुद्र तट से शैं कड़ों मोल दूरों तक स्थल के भीतरों भागों में अपना प्रभाव फैला देती हैं। मौसमी पवनों के लिये ऐसा तभो संभव है जब कि एक वहुत वड़े क्षेत्र में असाधारण ताप परिवर्तन के कारण वायु-भार में उपरोक्त अंतर होता हैं। साधारण प्रकार की ऋतुवत् पवनों में तथा मौसमी पवनों में मुख्य अंतर प्रवानतः विस्कृत क्षेत्र का है।

उपरोक्त दृष्टि से मौसमी पवनों का वास्तविक क्षेत्र हिन्द महासागर के उत्तर और पूर्व स्थित खंडों में हो है। डाक्टर सिमसन के कथनानुसार "मौसमी पवन यह पवन


हैं जिसका घोने एठ संबंध सूर्य के उत्तर-दक्षिण हटने के कारण व्यापारिक तथा पश्चिमी पवनों को पेटियों के उत्तर-दक्षिण हटने से हैं।"* इन पेटियों का उत्तर-दक्षिण भ्रमण केवल इसोलिये होता है कि ग्रोप्म ऋतु में युरेशिया जैसे विशाल महाद्वीप में असाधारण तापकम हो जाता है। इससे असाधारण न्यून वायु-भार उत्पन्न हो जाता है जो दक्षिणी गोलाई में चलने वाली व्यापारिक पवनों को अपनो ओर, उत्तर को, खींच लेता है। श्रीत ऋतु में यह क्षेत्र, असाधारण शोत के कारण, अधिक ऊँचे वायु-भार का क्षेत्र वन जाता है। जहाँ से समुद्र की ओर वायु वहने लगती है। इस ऋतु में उत्तरी गोलाई की व्यापारिक पवन की पेटी दक्षिण को ओर खिसक जातो है जहाँ पर इस ऋतु में वायु भार बहुत हो कम होता है। परन्तु दक्षिणी गोलाई में कोई भी स्थल क्षेत्र यूरेशिया के वरावर नहीं है। इसलिये वहाँ 'पर इनना न्यून वायु-भार नहीं पाया जाता है जितना कि उत्तरी गोलाई की ग्रीप्म ऋतु में और इसोलिए उत्तरो गोलाई को बहुत कम व्यापारिक पवने विपुवत् रेखा को पार कर दक्षिणी गोलाई में जाती है।

व्यापारिक पवनें हो मौसमी पवनों के अंग है। परन्तु दक्षिणी गोलाई में हिन्द महा-सागर में चलने वाली व्यापारिक पवनें सहस्रों मील तक समुद्र में चलकर विपुवत् रेखा को पार करती हैं और इसलिये इनमें जल की मात्रा अतुल होती है। फेरेल के नियमानुसार दक्षिणी गोलाई से आने वाली पवनों को दिशा विपुवत् रेखा पार करने पर वदल कर दक्षिण-पिट्चमी हो जाती हैं, जिससे ये पवनें भारत की और चलने लगती हैं। हिन्द महासागर में बहुत कम द्वीप हैं, और इसलिये इन पवनों की अतुल जलराशि बिना हास हमारे देश की प्राप्त होती हैं। यदि इन पवनों के मार्ग में अधिक द्वीप होते, तो यह जल-राशि कुछ अंश तक उनमें विभाजित हो जाती।

वायु-भार वितरण का अध्ययन करने से यह विदित होता है कि ग्रीष्म ऋतु में एशिया के दो क्षेत्र ऐमे हैं जिनमें वायु भार अित न्यून होता है; इनमें से एक क्षेत्र उत्तरी चीन में पेकिंग के निकट, और दूसरा पेशावर के समीप। इनमें से पेशावर वाला न्यून वायु-भार क्षेत्र अधि में महत्वपूर्ण है; वर्गोंकि वहाँ पर पेकिंग को अपेका वायु-भार अधिक न्यून है। परन्तु विशेष वात तो यह है कि हिमालय पर्वत को स्थिति इन दोनों न्यून वायु-भार वाले होत्रों में कोई संबंध नहीं रहने देती। अयीत् हिन्द महासागर से आई हुई पवनें हिमालय के दिला में हो रह जाती हैं; पेकिंग वाले क्षेत्र में नहीं पहुँच पाती। पेकिंग वाले क्षेत्र को प्रशांत महासागर से हो वायु वहन होता है। प्रशांत महासागर में अनेकों होप समूह है जिससे वहां की यातु को जलराशि वहुत कम हो जाती हैं, और न मर्च्य एशिया में पहुँचते-पहुँचते वह अधिकांश पुष्क हो जाती है।

[•]नोट--- सिमसन, ववाटेलीं जर्नल, रायल मेट-सोसायटी, लंदन, अंक ४७,१९१

वृहत क्षेत्र और अतुल जल वर्षा की दृष्टिकोण से इशिया महाद्वीप का दक्षिणी और दक्षिणी-पूर्वी भाग हो मौसमी पवनों का प्रमुख क्षेत्र हैं।




समीप के चित्र में वायु-भार को ग्रोष्म ऋतु की अवस्था दिखाई गई है। इस चित्र में कोलम्बो से जाने वाली वायु-भार रेखा २९.७५ इंच है और पेशावर से जाने वाली रेखा लगभग २९.४५ इंच है। इन दोनों रेखाओं के मध्यवर्ती भाग में भिन्न-भिन्न रेखाएँ स्थित हैं जिनकी विशेपता यह है कि उनके बोच

चित्र २६--प्रोप्म ऋतु का वायुभार

का अन्तर बहुत थोड़ा हैं। इसिलये वायु-वहन बड़े बेग से पेशावर के निकटवर्ती क्षेत्र की ओर होता हैं। यह वहन आंतरिक चक्रवात (सायक्लोन) की दिशा में होता है अर्थात् घड़ो को सुइयों की चाल के विपरोत। यह वायु दक्षिण-पिक्चमी मौसमी पवन कहलाती है। इसको गति लगभग २७ से ५५ मोल प्रति घंटा होती है।

दूसरे चित्र में जो यहाँ दिया गया है, शीत काल को अवस्या दिखलाई गयी है। इसमें वायु का भार समृद्र पर कम और स्थल पर अधिक है। जैसा कि रेखाओं के देखने से विदित होता है, पेशावर के निकट इस ऋतु में वायु का भार ३०.३५ इंच है; परन्तु कोलम्बों में २९.९५ इंच से गुष्ठ कम है। परन्तु अधिक महत्वमूर्य वात यह



चित्र ३७—द्योतकाल का यायुभार

है कि इस चित्र में देश के अधिकाँश भाग में रेखाएँ एक दूतरे से दूर-दूर हैं। इसका परिमाम यह है कि पवन की गति बहुत कम है। इस ऋतु में प्रायः छ:-सात मील प्रति घंटा की गति से पवन की गति बहुत चला करती है। वायु का वहन बाह्य चक्रवात (एन्टी साइक्लोन) की दिशा में हैं, अर्थात् पड़ी की सुइयों की चाल के अनुसार। उत्तरी गोलार्द्ध में इस ऋतु की वायु अधिकांश व्यापारिक पवन की दिशा में चलती है। इसको उत्तर पूर्वी मौसमी पवन कहते हैं।

उत्तरो गोलाई की शीत ऋतु में मौसमी पवनें स्थली भागों से चलती हैं और इसलियें उनमें जल को मात्रा बहुत कम होतों हैं; जिससे उनसे जलवर्षा प्रायः नहीं होतों हैं। परन्तृ दक्षिणो गोलाई में इस समय ग्रे.प्म ऋतु होती हैं और इसलिए वहाँ पर यें भौसमो पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, और आस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में उनसे जलवर्षा होतो है।


एशिया और उत्तरो आस्ट्रेलिया के अतिरिक्त पूर्वी अफरीका और संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणों भाग, मैंक्सिकों तथा ब्रेजिल का पूर्वी भाग भी इसी प्रकार की मौसमों पत्रनों से प्रभावित हैं, परन्तु यथार्थ में जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, विस्तृत क्षेत्र तथा अधिक जल वर्गा के कारण मौसमों पवनों का क्षेत्र हिन्द महासागर से ही संबंधित हैं। अन्य भागों में पहाड़ों का स्थिति के कारण मौसमों पवनों का प्रभाव समुद्रों तट तक हो सोमित रह जाता है, और इसलिये उनको मौसमों पवन खंडों की प्रथम खेंगों में प्राय: सिमलित नहीं किया जाता ।

जल श्रौर थल समीर (लैण्ड श्रौर सी बीज)

मौसमो पवनें ऋत् परिवर्तन से संबंधित हैं,और उनका प्रभाव ग्रीष्म अथवा कीत के नूर्ण काल तक चलता रहता है । उनको दिशा में दिन-प्रति-दिन हेर-फोर नहीं होता है ।' परन्तु समुद्र तट पर जहाँ जल और थल एक दूसरे से मिलते हैं, मौसमी पवनों का रूपा-न्तर जल और थल-समीर में मिलता हुैं। इन समीरों का सिद्धान्त भी वही जल और थल के वायु-भार का परिवर्तन है। ध्रिन्तर केवल इतना है कि जल और थल समीरों में रात्रि और दिवस के वायु-भार का अन्तर मूल कारण हैं, और मौसमी पवनों में ग्रीटम और शीत ऋतु के वायुभार का अन्तर। इन समीरों और मौसमी पवनों में दूसरी विभिन्नता यह है कि समीरों का प्रभाव समुद्र तट के अति निकटवर्ती क्षेत्र में ही सीमित रहता है; परन्तु मौसमो पवनों का प्रभाव समुद्र तट से अधिक दूर तक पाया जाता है। तीसरा अन्तर यह है कि जल और यल-समीर वायुमंडल में अधिक ऊँचाई तक अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है, अर्थात् वे केवल वायु के एक छिछले पर्त में ही चलतो है। उनको अधिक से अधिक ऊँचाई केवल २०० फुट तक ही रहती है।* मौसमी पवन वायु मंडल में बहुत ऊँवाई तज अपना प्रभाव रखती है। इसका परिणाम यह होता है कि जल और थल समोरों से वर्षा विलकुल नहीं हो सकती है; क्योंकि जिस ऊँचाई पर वर्षा के जल-विन्दु वन सकते हैं वहाँ तक ये समीर पहुँचती ही नहीं हैं । इसके विपरोत मौसमी पवनें इतनी ऊँवाई तक पहुँच जाती हैं कि उनसे वादल तथा वर्षा के जलविन्दु मरलता से हो वन जाते हैं।

^{*}नोट—म्नंट : फिजीकल मीट्रिलिओलोजो, पृ० ३८१

दिन में जब सूर्य प्रकाशमान होता है, समुद्र तट का स्थलीय भाग, जल की अपेक्षा अधिक तप्त हो जाता है। इस कारण वहाँ पर वायु भार न्यून हो जाता है, और उस स्थान की ओर वायु को पूर्ति करने के लिए अधिक भार वालो वायु समुद्र से चलने लगती है। चूँ कि यह वायु समुद्र से आती है इसलिए इसकी जल समीर (सी क्रीज) कहते हैं। इस समीर का चलना उसी समय आरंभ होता है जब कि सूर्य को किरणों का प्रभाव स्थल पर भली भाँति होने लगता है अर्थात् दस बजे से सूर्यास्त के समय तक। जल समीर कहीं-कहीं २० या २० मील को दूरी तक थल में पहुँ ब जातो है। इसका प्रभाव उष्ण कटिवंथ में बहुत महत्व-पूर्ण है; क्योंकि वहाँ पर इन समारों के चलने से मनुष्य का शरीर कुछ शंतल हो जाता है। कहीं-कहों पर इस कटिबंथ के तापक्षम में जल समीर से कई अंश की कमी हो जाती है। ॰ नाचे दिये हर चित्र में जल समीर का सिद्धान्त स्पष्ट किया गया है:—



चित्र ३८--जल समीर

सूर्य को उपस्थिति से यह विदित है कि जल समीर केवल दिन में ही चलती हैं। तोरों द्वारा जल से थल की ओर वायु का वहन, तथा जल की शोतलता और थल की उष्णता जिनसे यह वायु वहन होनो है, भो इस चित्र में दर्शाये गये हैं।

उज्णता जिनसे यह वायु वहन होना है, भी इस चित्र में दर्शाये गये हैं।

रात्रि के समय जब कि सूर्य को किरणों का अभाव रहता है स्थल वहुत ही ही घ
शोतल हो जाता है। परन्तु जल को शोतल होने में अधिक समय लगता है। इंसलिये
जल को अभेश स्थल में रात में अधिक वायु-भार हो जाता है, और जल न्यून वायुभार
का क्षेत्र। इस समय जो समोर वहतो है उसको यल समोर कहते हैं; क्योंकि वह स्थल
से जल को ओर चलतो है। अयीत् यल से चलने वाला समीर, थल-समीर और जल से
चलने वालो समोर, जल समोर के नाम इन समीरों के आरंभ होने के स्थान पर रक्खें
गमें हैं।

नीचे दिये हुए चित्र में थल- मीर का सिद्धान्त पूर्ण रूप से समझाया गया है। तारों की उपस्थिति से यह विदित हाक समीर रात्रि में ही चलती है। स्थल और जल के तापक्रमों का अन्तर भी इस चित्र में स्पष्ट है।



चित्र ३९--थल समीर

ये समीर प्रायः ताप रेखाओं से लम्ब रूप होकर चलती हैं; उनके समानान्तर नहीं जैसा कि अन्य पवनें करती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि समीरों का क्षेत्र इतना सीमित होता है कि फरेल के नियम का प्रभाव उन पर पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, और इसिल्ये उनको दिशा वहीं मौलिक दिशा होती है जो कि ताप रेखाओं द्वारा निर्धारित होती है।

पर्वत और घाटी की समीर (माउनटेन और वेली बीज)

पर्वत और घाटो की समीरें भी जल और थल की समीरों की हो जाति की समीरें हैं। अन्तर केवल इतना है कि इनमें स्थल के हो दो भिन्न भागों की ताप और भार भिन्नता मीलिक कारण हैं। दिन में घाटो में स्थित वायु तप्त हो कर ऊपर उठती है। वायु के उठने का प्रमाण उन मुकुंट रूपी वादलों में मिलता है जो दोपहर में घाटियों में इघर-उघर दिखलाई देते हैं। रात में घाटो की अपेक्षा पर्वती ढाल अधिक शीतल हो जाता है और इसलिए उनसे लगी हुई वायु भी शीतल हो जातो है जिससे उसका भार अधिक हो जाता है। यह अधिक भार वाली वायु पर्वतों के ढाल पर होकर घाटो में खिसक आती है।

पर्वतों की घाटियों का मुख प्रायः खुले हुए मैदानों से मिछता है। घाटी की वायु में जो भी परिवर्तन होता है उसका प्रभाव इसीछिये अंत में मैदानों की वायु में भी पड़ता है। दिन में जब घाटी की वायु तप्त होकर पर्वतों की घोटी की ओर उठ जाती है उस समय मैदानों से वायु का वहन घाटी की ओर, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के छिये होने लगता है। अर्थात् दिन में मैदान से पर्वतीय भागों की ओर वायु चलने छगती है। रात्रि में पर्वतों से खिसकने वाली वायु घाटी में इतनी भर जाती है कि उसका वहन मैदान की ओर घाटी के मुख से होने लगता है। अर्थात् रात्रि में पर्वती भाग से मैदान की ओर वायु चलने लगती है।

पर्वत की ओर से पर्वती समीर (माउन्टेन ब्रीज) रात्रि में मैदान की ओर चलती है, और दिन में मैदान से घाटो की ओर घाटो समीर (वेली ब्रीज) चला करती है। रात्रि को चलने वाली वायु अधिक शोतल होती है, और दिन को चलने वाली वायु कुछ उप्ण होती है।

श्रसाधारण पवने

जहाँ कहीं मैदान और बाटो से मिले हुए ऊँचे पठार होते हैं वहाँ पर पठार पर पड़ी हुई वायु रात्रि में अधिक शीतल हो जाती है और एक विस्तृत क्षेत्र से खिसक कर नीचे घाटों में होती हुई मैदान में चलने लगती है। ऐसी वायु शीतोष्ण कटिवंच में रात्रि को अधिक शीतलता के कारण बहुचा देखो जाती है। फांस में डम वायु को "मिस्ट्रल" कहते है, और यूंगोस्लाविया में 'वीरा' कहते हैं।

पर्वती भागों में कभी-कभी यह देखा जाता है कि घाटी से उठी हुई वायु पर्वत श्रेणी की पार कर दूसरी ओर उतरने लगती हैं। ऐसी वायु को योरप में 'फोहेन' वायु कहते हैं और कनाड़ा में 'चिनुक' वायु कहते हैं। यह ध्यान देने की वात है कि मिस्ट्रल और फोहेन द्योतोष्ण कटिवंघों में ही मिलती हैं; क्योंकि वहीं पर दिन और रात के तापक्रमों में बहुत अधिक अन्तर पड़ जाता हैं। मिस्ट्रल और वोरा बहुत ही जीतल वायु होती हैं। परन्तु फोहेन वायु का तापक्रम कुछ ऊँचा रहता हैं; क्योंकि ऊँचाई से उतरने के कारण उसका भार बड़ जाता है और उसके पोछे आने वालो वायु का ताप भी अधिक हो जाता है। अन्य समीरों की भाँति मिस्ट्रल और फोहेन भी शुष्क वायु है जिनसे वर्षा नहीं होती है। सावारण समीर तथा मिस्ट्रल और फोहेन इत्यादि में एक विशेष अन्तर यह है कि समीर दिन प्रतिदिन चलने वालो वायु में हैं, परन्तु मिस्ट्रल और फोहेन इत्यादि केवल खंजावात के समय ही चलती है। ये वायु कभी-कभी कई दिन तक लगातार चलती रहती है और स्थानीय जलवायु पर बहुत वड़ा प्रभाव टालती हैं।

वायुभार की माप

हमने ऊपर देखा है कि हम पृथ्वी पर वायु रूपी समुद्र की सब से नीची तह में रहते हैं। हमारे यरोर के ऊपर करोड़ों मन वायु का बोझ है। यह बोझ रूपभग एक रूप प्रतिचन फुट है; और हमारे यरोर में भीतर और बाहर सभी ओर अपना प्रभाव प्रान्तता है। वायु के इस भार की माप के लिए विशेष यंज वनाये गये हैं, जिनमें वैरोमोटर प्रधान यंत्र हैं। इस यंत्र में यह मान लिया गया है कि लगमग ३० इंच जैंची पारे से भरी हुई नहीं का योझ उतना ही है जितना कि उस नलों के ऊपर स्थित पूरे 'वायु का बोझ होता है। ४५' उत्तरी अझांश में समृद्र तल पर यह बाझ लगभग १५ पींड प्रति वर्ग इंच निर्धारित किया गया है। परन्तु वायु के भार में थोड़े से थोड़ा अंतर होने पर भी वायु वहन होने लगता है जिसको इंच को मात्रा में नापना असंभव है। यह माप इंच को सहस्रांश मात्रा में प्रायः को जातो है। वैरोमोटर को माप इंचों में होने से एक इंच के एक सहस्र टुकड़े करना असंभव है। इसलिये इस वायु-भार को नाप को बहुत हो छोटो-छोटो रेखाओं के द्वारा प्रदर्शन करने का प्रयन्त किया गया है। इन रेखाओं को मिलीबार कहते हैं।

वैरोमोटर को पारे को ३० इंच वालो पृरो नलो को १०, १५,२०० छोटी-छोटी रेबाओं में विभाजित किया गया है। ऐपी १००० रेखाओं को 'मिलोवार' कहते हैं। समुद्रतल का वायु भार साधारण अवस्था में १०१३.२ मिलीवार होता है।

कभो-कभो वायु भार को यह माप मिलीमीटरों में भी दी जाती है। उस दशा म तीस इंव वालो पारे को नलो को लगभग ७६० मिली मीटरों के बरावर माना जाता है।*

वारु-भार को मानिवनों में दिखाने के लिए समान-भार रेखाएँ (आइमोवार) खोंचते हैं। ये रेगएँ उन सभो स्थानों को जोड़तो हैं जिनका वायुभार समान होता है। परन्तु वायु-भार को प्रारंभिक रेखा समुद्र तल पर हो मानी गई है; क्योंकि ऊँचाई पर वायु का भार समुद्र तल के वायुभार को अपेक्षा कम होता जाता है। इसलिये समान भार रेखाओं को मानिवित्र में खोंचने के पहले भिन्न-भिन्न स्थानों के वायु-भार को उनकी ऊँवाई के अनुसार समुद्र तल के वायु भार में परिवर्तित कर लेते हैं। अर्थात् समान भार रेखाएँ समुद्र तल के वायु भार और भिन्न-भिन्न स्थानों के वायु-भार को तुलना करती हैं।

ये समानान्तर रेखाएँ देढ़ी-मेड़ो होतो हैं। कहीं-कहीं इनके दोनों सिरे जुड़ कर गोलाकार आकृति वन जाते हैं। यह गोलाकार आकृति आन्तरिक चक्रवात अथवा वाह्य चक्रवात को उपस्थिति दिखलाती हैं।

मानचित्र में पवन का पदर्शन

मानिचत्रों में पवन की दिशा तीर द्वारा दिखलाई जाता है। परन्तु दिशा के अतिरिक्त पवन को गति जानना भी आवश्यक है। यह गति मानिचत्र में पवन के तीरों के अंतिम भाग में अनेक काँटे बना कर दिखाई जाती है। कभो-कभी इस गति को कोड-मंख्या द्वारा भी दिखाया जाता है। नीचे दिये हुए चित्र में प्रचलित प्रया दिखलाई गई है। इस प्रया को ब्रुफीर्ड पवन-माप कहते हैं।

^{*—}इंच ओर मिलोबार का संबंध निम्नलिखित है:—१००० मिलीबर = २९३

THE BEAUFORT WIND SCALE.

_					•
Bean fort No.	Wind		Arrow.	Speed. m.p.h.	
0	Calm -	••	0	0	Calm, smoke rises vertically.
3	Light air	• •		2	Direction of wind shown by smoke drift, but not by wind vanes.
2	Light breeze	••	/	5	Wind felt on face; leaves rustle, ordinary vane moved by wind.
3	Gentle breeze	••	!	10	Leaves and small twigs in constant motion; wind extends light flag.
4	Moderate pree	ze	r	15	Raises dust and loose paper; small branches are moved.
5	Fresh breeze	••	ll	21	Small trees in leaf begin to sway, crested wavelets form on inland waters.
6	Strong breeze	••	-	27	Large branches in motion: whistling heard in telegraph wires; umbrellas
7	Moderate gale	••	111	35	used with difficulty. Whole trees in motion; inconvenience felt when walking against wind.
8	Fresh gale	••	7117	42	Breaks twigs off trees; generally impedes progress.
9	Strong gale	••	Mr	50	Slight structural damage occurs (chimney pots and slates removed).
10	Whole gale	••	W.	55	Seldom experienced inland; trees up- rooted; considerablestructural damage
21	Storm	••		69	occurs. Very rarely experienced; accompanied by widespread damage.
12	Hurricans	••	MILL	above 75	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

पवन की गित के नापने के लिए एनिमो मीटर नामक यंत्र होता है जिसमें एक स्तंभ में कई प्याले लगे रहते हैं। चूँ कि घरातल पर अनेक कावटें होती हैं जिनसे पवन की वास्तविक गित का पता लगाना कठिन है; इसलिए यह नियम कर लिया गया है कि धरातल से ३३ फुट ऊँचाई पर चलने वाली पवन की गित को वास्तविक गित माना जाता है। इसलिए एनिमो मीटर का स्तम्भ ३३ फुट होना चाहिए।

पवन को गित दो प्रकार की होती है; एक तो वह गित जो कि वायु भार के अन्तर पर निर्भर है, और दूसरी गित वह जो कि फेरल के नियम द्वारा निर्धारित होती है। पहली गित को 'भार-गित' (ग्रेडियेन्ट विन्ड) और दूसरी गित को 'घरातली गित' (जिओस्ट्रोफिक विन्ड) कहते हैं। अगले पृष्ठ पर दी हुई तालिका में घरातली गित विखलाई गई है।

पवन की धरातली गति (मील मित घंटा)

*	, 30	२५	३०	३५	४०	ोद्रो म् ४५	40	६०	60	֚֚֭֭֚֚֡֡֝֞֓֓֓֓֓֞֞֞֩֓֡֓֓֡֞֞֩
वतरेखा		•••			•••	•••	•••	•••	••••	١.
°°°								१४७	1880.	!
२०°		1	१४९	256	११२	99	८९	४७	५६	
30.		१२२	१०२	20	9 દ્	६८	६१	५१	35	
800	११९	ુ હ	68	६८	५९	५३	86	180	३०	
40°	800	60	६६	40	40	88	80	३३	२५	1
६०°	23	७१	५९	40	88	३९	રૂ ધ્	२९	२२	
900	1 68	६५	48	४६	188	३६	३२	२७	50	
Lo°	30	६२	५२	88	३९	३४	38	२६	१९	

(वेदर मैप नामक पुस्तक से)

ऊपर दो हुई तालिका से निम्नलिखित वातें स्पष्ट होती हैं :--

१. भार का अन्तर विषुत्रत् रेखीय खंड में अति न्यन है। १० अक्षांश उत्तर और दक्षिण तक समान भार रेखाओं के बीच की दूरी अधिक होती है। यह दूरी ६० मील अयवा उससे अधिक होती है।

परन्तु भार अन्तर इतना कम होते हुए भी इस खंड में वायु की गति अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर इस गति को फेरल के नियम के प्रभाव में कमी के कारण रुकावट नहीं पड़ती है। ऊपर दो हुई तालिका में १०° और ८०° अक्षांशों की गति की तुलना कीजिए। ८०° अक्षांश पर यह गति १६ मोल प्रति घंटा होती है; परन्तु १०° अक्षांश पर उतने ही भार अन्तर पर ८८ मील प्रति घंटा गीत है।

- २० भार के अन्तर में ज्यों-ज्यों अधिकता होती हैं त्यों-त्यों पवन की गति भी अधिक होती जाती हैं। तालिका में दाहिनी ओर से वाई ओर चलने में पवन की अधिक गति का ज्ञान होता है। उदाहरणार्य श्री जगन्नायपुरी में, जो २०° उत्तरी अक्षांश में स्थित हैं, थोड़ा भार अन्तर होने पर पवन की गति ४५ मील प्रति घंटा होती हैं, परन्तु जब भार अन्तर अधिक होता है तब पवन की गति १४९ मील प्रति घंटा हो सकती है।
- ३. घ्रुव से विपुवत् रेखा की ओर ज्यों-ज्यों आगे विद्ये त्यों-त्यों पवन की गरि अधिक होती है। भार अन्तर अधिक होने पर भी पवन की गति अधिक होती है।

श्रध्याय ६

जलवर्षा

वायु में हरे भी गैस तथा अन्य पदार्थ मिले हुए हैं उनको हम साधारण दशा में देख नहीं सकते हैं। वार्यु में दिली हुई वस्तुओं में केवल जल हो एक ऐसी वस्तु है जिसको वायु की दशा परिवर्तन होने पर हम देख सकते हैं। वादल, कोहरा, ओस, हिम तथा ओले इत्यादि वायु में जल को उपस्थिति के साक्षो है। वायु में जल की उपस्थिति से यह विदित होता है कि मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के लिये वायु न केवल श्वास लेने के लिये औपजन ही देती है वरन् जल भी। वायु को यह जल प्रायः समुद्र से ही मिलता है। इस जल के विना समुद्र से सैकड़ों मोल दूरी पर स्थित प्राणियों का जीवन असंभव हो जाता। यदि वायु इस जल को समुद्र से न लाती तो मनुष्य को न तो पीने के लिए, न खेतों की सिंचाई के करने के लिए और न तो निदयों में नावें चलाने के लिये जल मिलता। अर्थात् समुद्र से जल लाकर वायु ने स्थल पर प्राणियों का रहना संभव वनाया है।

वायु में जल केवल वाष्य-रूप में ही रह सकता है। वाष्प वनने के लिए ताप की आवश्यकता होती है। यही ताप वायु को वास्तिविक शक्ति है। वायु में जितना ही अधिक ताप होता है, उतनो ही अधिक जल की मात्रा उसमें रह सकती है। यही कारण है कि उष्ण खंड में ताप को अधिकता के कारण वायु में जल की मात्रा अधिक होती है। परन्तु शीतोष्ण खंड तथा ध्रुव के निकट, ताप की कभी के कारण, यह मात्रा कम होती है।

्रे वायु में पाई जाने वाळी जल की मात्रा समुद्र के विस्तार, तथा वायु की वहाँ तक पहुँच पर भो निर्भर हैं। यही कारण है कि मरुस्थलों में अथवा समुद्र से अधिक दूर वाले स्थलों में वायु में जल की मात्रा बहुत कम होती हैं।

वायु में रहने वाली जल की मात्रा का घनिष्ठ संबंध वायु ताप से है। किसी वायु में जल की वास्तविक उपस्थित मात्रा और उसके ताप के अनुसार जल धारण करने की मात्रा के अनुपात की "आनुपातिक आईता" (रिलेटिव ह्यूमिडिटी) कहते हैं। यह अनुपात सदा प्रतिशत अंकों में दिया जाता है। जिस समय यह अनुपात १०० प्रतिशत हो जाता है, उस समय वायु में वादल बनना आरंभ हो जाता है। मर्भूमि में यह आनुपातिक आईता वहुत कम होती है; और समुद्र के निकट अविक। ताप तथा जल के घटने-बढ़ने पर यह अनुपात भी घटता-बढ़ता रहता है। वायु

में जल की जितनी मात्रा होती है उसकी "वास्तिवक आईता" (एवसील्यू ह्यमिडिटी) कहते हैं। वातस्तिवक आईता को माप ग्रेन-प्रति घन फुट-वायु में होती है। वायु में केवल जल को मात्रा घटने तथा बढ़ने पर हो यह माप घटतो-बढ़ती है; ताप के घटने-बढ़ने से नहीं। चूँ कि समुद्र घरातल पर स्थित है, इसलिये ज्यों-ज्यों वायु अधिक ऊँचाई पर पहुँ बतो जाती है त्यों-त्यों उसमें जल को मात्रा कम होती जाती है। जैसा कि पीछे देखा गया है, वायु मंडल में उपस्थित पूरी जल की मात्रा का आधे से अधिक भाग लगभग ६००० फुट की ऊँवाई तक हो सीमित है। इस ऊँचाई से ऊपर जल की मात्रा को हो पाई जाती है।

ऊँ वाई पर वायु में जल की मात्रा की कमी केवल इसलिए नहीं के वहाँ पर वायु समुद्र से अबिक दूर है, वरत् इसलिये भो कि अबिक ऊँ वाई पर वायु की ताप नीचा हो जाता है, और इसलिए उसको जल बारण करने की शक्ति कम हो जाती है।

ऊपर वर्णन किया गया है कि जल से वाप्प बनाने के लिये अधिक ताप चाहिए। जब ताप में एक निश्चित सीमा से अधिक कमी हो जाती हैं, तब बायु में जल बाष्प के रूप में नहीं रह सकता है। उसका रूप स्यूल हो जाता है। इस स्थूल रूप का पहला प्रमाण बादल है। बादल जल के बहुत हो छोटे-छोटे कणों के समूह हैं जो, छोटे होने के कारण बायु में इयर-जयर तैरते रहते हैं। परन्तु ज्यों हो ये कण बड़े हो जाते हैं और उनका भार अधिक हो जाता है, त्यों हो वे वर्षा के जल बिन्दुओं के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। वर्षा के विन्दु वनने के पूर्व वायु में कई प्रकार के परिवर्तन आवश्यक होते हैं।

इन परिवर्तनों में पहला परिवर्तन वायु के ताप में कमी होने के कारण उसकी जल-धारण शक्ति को सीमा का पहुँचना है। इस सीमा को ओस विन्दु (सैचुरेशन प्वाइन्ट अयवा डिउ प्वाइन्ट) कहते हैं। ओस-विन्दु होने के कुछ समय उपरान्त वादलों का बनाना आरंभ होता है। वादल बनने में भिन्न-भिन्न प्रकार की वायुराशि का संभिश्रण अधिक सहायक होता है। तीसरा परिवर्तन जल के बड़े-बड़े बिन्दुओं का बनना है। जैसा कि उपर कहा गया है, बादल जल के बहुत हो छोटे-छोटे कणों के समूह हैं। ये जले कण इतने छोटे होते हैं कि एक चाय के चम्मच को भरने के लिए ५ अरव कण चाहिए। ये जल कण भिन्न प्रकार के केन्द्रीकारक बस्तुओं (हाईग्रोसकोपिक मटीरियल) की सहायता से हो एकत्रित होकर जल बन्दु बनते हैं। कभी-कभी वादलों में विद्युत शक्ति का संवार (आयोनाइजेशन) होने से भी जलबिन्दु बन जाते हैं।

परन्तु ये जलविन्दु बादलों से गिर कर वायु के नीचे भाग में होकर ही पृथ्वी पर पहुँच सकते हैं। ऊपर को वायु की अपेक्षा प्रायः नीचे की वायु का ताप अधिक होता है और इप्रतिये उसमें जल वारण करने को शक्ति भो अविक होती है। इसका परिणाम यह होता है कि सावारण जलविन्दु पृथ्वी पर पहुँच ही नहीं पाता। वह नीचे की वायु में वाष्प वन कर किर विलोन हो जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल वर्षा होने के लिये वादलों में बनने वाले जलविन्दु बहुत हो वड़े आकार के हों।

वादल वनने के लिए वायु के ताप में कमी होना बहुत ही आवश्यक है। वायु का ताप निम्नलिखित अवस्थाओं में कम हो जाता है:—

- विभिन्न प्रकार को वायु राशियों (एअर मास) का सम्मिश्रण;
- २. घरातल पर असाधारण ताप के कारण वायु तरंगों का ऊपर उठना; अथवा आंतरिक चक्रवात में पड़ी हुई उष्ण वायु का उसकी शीवल वायु के ऊपर उठना;

३. पर्वतों की ढाल पर वायु का चढ़ना।

14-L. Vasam , श्रालवर्षा के प्रकार

वर्षा तीन प्रकार की होती हैं :-

(१) चकत्रातीय (साइक्लोनिक); (२) झंझावातीय (कनवेक्शनल); (३) पर्वतीय (रीलिफ वर्षा)।

उपरोक्त वर्षाओं में कुछ भिन्नता होती है। चक्रवातीय वर्षा में उष्ण वायु ही धीरे-धीरे शीतल वायु के ऊपर चढ़ती है, और इसिल्ये उसमें स्थित जलवाप्प का परिवर्तन वादलों तथा जलिवन्दुओं में बहुत हो धीरे-बोरे होता है। परन्तु चक्रवात में घरातल से थोड़ी हो ऊँचाई पर वादल और जल विन्दु वनते हैं, जिससे घरातल तक पहुँचने में वे वायु की तोची तहों में शुष्क नहीं हो पारे । ये छोड़े-छोटे जलिवन्दु वर्षा के रूप में घरातल पर आ गिरते हैं। यही कारण है कि चक्रवात् के अग्र भाग वाले क्षेत्रों में जलवर्षा घोमी-धीमी होती है। परन्तु चक्रवात के पिछले भाग में शीतल वायु आ कर उसकी उष्ण वायु को एकाएक घरातल से ऊपर उठा देती है। इसलिए उष्ण वायु की वाष्प से वनने वाले जलविन्दु प्रायः वड़े आकार के होते हैं। चक्रवात के पिछले भाग में विद्युतशक्ति का भी प्रभाव अविक होता है। इसलिए वहाँ पर वर्षा होने के साथ ब्रांदलों का कड़कना और विद्युत प्रकाश का होना प्रायः देखे जाते हैं।

इंझावातीय जलवर्षा वायु के एकाएक वहुत ऊँचाई तक उठ जाने से होती है। उठती तरंगें कई हजार फुट की ऊँचाई पर एकाएक पहुँच जाती है, जहाँ पर उनका ताप वहुत कम हो जाता है। कभी-कभो विद्युत शक्ति के प्रभाव से ऊँचाई पर स्थित वायु फटकर और अधिक ऊँचाई की ओर दौड़ जाती है। ऐसी दशा में उस वायु में स्थित वाष्प से बड़ी-बड़ी हिम की शिलाएँ वन जाती हैं। झंझावातीय वर्षा का संबंध मुकुटबारो वादलों (क्यूमूलस वादल) से हैं। इन वादलों की चोटी स्थमग १० हजार फुट को ऊँचाई पर होती हैं। इतनी ऊँचाई से जब ये हिमशिलाएँ घरातल की ओर गिरती हैं तो उठती हुई उष्ण वायु के भीतर से आने के कारण घरातल तक पहुँचते-पहुँचते वे केवल बड़े-बड़े जलविन्दु हो रह जाते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि उष्णबंड में, तथा

٠.

घोतोष्ण खंडों के भोतरी स्थली भागों में केवल ग्रीष्म ऋतु में ही यह झंझावातीय वर्षा मिलतो है। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि ग्रोप्न ऋतु में होने वाली वर्षा में थोडा वहत अंश संझावातीय अवश्य होता है। इस ऋत् में स्थली भागों में असाधारण तापों का हो जाना एक सावारण वात है और इसोलिये झंझावातीय जलवर्षा अन्य वर्षाओं में त्रायः मिली हुई होती है।

पर्वतीय जलवर्षा का मूल कारण भी वायु का अधिक ऊँचाई तक उठना है। उठी हुई वाय का ताप कम हो जाता है और जलवर्षा होने के लिए सभी सहायक अवस्थाएँ हो जातो हैं। प्रायः यह रेखा गया है कि पर्वतीय जलवर्षा पर्वत खंड के बाहरी भागों में अधिक होती है, और भीतरी भागों में कम। नवोंकि भीतरी भागों में पहुँचते-पहुँचते वायु की जलराशि वहुत कुछ कम हो जातो है। यह भी देखा गया है कि पर्वतीय जलवर्षी पर्वत के ढालों के नीचे के भाग में अधिक और ऊपरो भागों में कम होतो है। पहाड़ों पर ज्यों-ज्यों अधिक ऊँचाई पर आप जाइये, त्यों-त्यों जलवर्षा कम होती जाती है।

जहाँ कहों पर्वतो खंड समुद्र के निकट घरातला पवनों के मार्ग में होते हैं, वहाँ उनके बाहरी ढालों पर जो पवन के समक्ष पड़ते हैं अधिक जलवर्षा होती है। परन्तु उनके भीतरी ·ढालों पर जो पवन के विमुख होते हैं; और इसलिए जहाँ पवन नीचे उतरने लगती है. वहाँ जलवर्षा बहुत हो थोड़ो होती है। पृथ्वी के जिन भागों में समुद्र के निकटवर्ती पर्वत खंड बहुत जेंचे हैं वहाँ स्थल के मोतरी भागों में जलवर्षा का लगभगपूर्ण अभाव होता है। पर्वत खंडों को प्रभाव जल वर्षा पर बहुत हो घनिष्ट है। न केवल इसलिए कि उनसे थरातलो पवनों की जलराशि स्थल के भोतरी भागों में आने से एकता है, वरन् इसलिए भो कि ऊँव पर्वत शिखरों पर चक्रवात को उत्पत्ति बहुवा होती रहती है। ये चक्रवात् स्यल के भोतरो भागों में चलने वाली पवनों में बहुत कुछ हेर-फोर कर देते हैं, और इसलिए स्थल के भोतरी भागों में भी वर्षा का होना संभव होता है। एक ओर तो ऊँचे पर्वत वर्षा को अपने हो तक रोकने का प्रयत्न करते हैं, और दूसरी ओर, चक्रवातों द्वारा भीतरी भागों में वर्पा करने का प्रयत्न भो।

वर्षा का वितरण

वर्पा और वादल का बहुत घनिष्ट संबंध है। जहाँ वादल होते हैं वहीं जलवर्पा हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि वादलों का संबंध अक्षांश रेखाओं से बहुत कुछ है। नीचे दिए हुए चित्र में पृथ्वी पर वादलों का वार्षिक वितरण दिखलाया गया है । इस चित्र को देखने से यह ज्ञात होता है कि सबसे अधिक वादल विपुत्रतरेखा पर होते हैं। वादलों को यह अविकांश मात्रा वियुवत् रेखा के उत्तर-दक्षिण सूर्य के साथ-साथ हटती रहती ःहै।

१५° और ३५° उत्तरो तया दक्षिणो अक्षांशों के बीच वालें क्षेत्र में बादलों की मात्रा चहुत कम होती है।

३५° और ६०° उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के बोच वाले क्षेत्र में फिर वादलों की मात्रा अधिक हो जातो है और ध्रुव के निकट वादलों की मात्रा कम होती है।


ऊपर के कथन से यह स्पष्ट है कि जहाँ-जहाँ न्यून वायु-भार वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर बादलों को मात्रा अधिक होतो हैं। परन्तु जहाँ-जहाँ वायु-भार अधिक है, और इसलिए वायु ऊपर नहीं उठतो है, वहाँ वादलों को मात्रा कम होतो है।

वादलों को मात्रा पर निम्नलिखित वातों का प्रभाव भी अधिक होता है :—

(१) समुद्र को अपेक्षा स्थलो खंडों पर वादलों की मात्रा अधिक होती है।

(२) बाह्य चक्रवात (एन्टो साइक्लोन) वाले क्षेत्रों की अपेक्षा आंतरिक चक्रवात (साइक्लोन) वाले क्षेत्रों में बादलों की मात्रा अधिक होती हैं।

(३) पवन विमुख (लीवर्ड) पर्वती ढाल की अपेक्षा पवन के समक्ष वाले (विन्डवर्ड) ढाल पर वादलों को मात्रा अधिक होती हैं।



चित्र ४१—वादलों का वार्षिक वितरण वादलों के रूप

वादल ४ मुख्य प्रकार के होते हैं। इनके नाम निम्निलिखित हैं:--

(१) श्वेत वादल, (सिर्रस) (२) फैला वादल (स्ट्रेटस), (३) गट्ठा वादल, या मुक्रुटघारो (वयूमुलस) और (४) काला वादल, (निम्बस)

इवेत (सिरंस) वादल सबसे अधिक ऊँचाई पर वनते हैं। कभी-कभी उनकी ऊँचाई धरातल से ४ या ६ मील ऊपर हाती हैं। ये वादल बहुत हो छोटे-मोटे हिम कणों से वनते हैं। इनका रंग विलकुल सफेद होता हैं और इनका रूप धुनी हुई रुई अथवा धुँधराले सफेद वालों की माँति होता हैं। कभी-कभो ये वादल केवल एक हल्के सफेद धुएँ की माँति ही होते हैं। चन्द्रमा के चारों ओर रंगीन कुंडलियाँ इन्हीं वादलों के कारण ही वनती हैं। आंतरिक चक्रवात का आगमन इन्हीं वादलों के आने से पहले पहल ज्ञात होता है। चक्रवात जब ५ या ६ सो मोल को दूरों पर होता है उसी समय ये वादल दिखाई देने लगते हैं। अगले पृष्ठ के चित्र में ये वादल दिखायें गये हैं।



चित्र ४२--- श्वंत वादल

फले (स्ट्रेटस) बादल पर्न लगा कर आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाते हैं। ये वादल कभी-कभी ५ हजार पुट से लेकर २० हजार पुट की ऊँचाई तक मिलते हैं और कभी-कभी घरातल के वहुत हो निकट हजार या दो हजार पुट को ऊँचाई पर ही ये बादल होते हैं। जब ये अधिक ऊँचाई पर होते हैं, तब इनका रंग सफेद होता है। जब ये अधिक ऊँचाई पर होते हैं, तब इनका रंग सफेद होता है। जब ये परातल के निकट होते हैं तब इनका रंग कालाहोता है। कभी-कभी स्ट्रेटस वादलों में अन्य जाति के बादल भी मिल जाते हैं। रेसी दशा में इन बादलों को तहें छोटे-छोटे टुकड़ों में होती हैं। इनसे गूरा आकाश इस दशा में नहीं ढक पाता। स्ट्रेटस वादल जब अन्य जातियों से मिल जाते हैं तब उनके नाम, मिलने वाल बादलों के अनुसार 'स्ट्रेटो-क्यूमुलस' और 'स्ट्रेटो-निम्बस' कहलाते हैं। अधिक ऊँचाई पर इन बादलों का 'आल्टो-स्ट्रेटस' कहते हैं।

गट्ठा (वर्तुमुलस) मुक्तुटवारी वादल का मुख्य चिन्ह उसकी फूलदार चीटी होती है। . इहन वादलों का संवंध उठती हुई उष्ण वायु से ही होता है। इसी लिये ग्रीप्स ऋत् में, तथा




वित्र ४३--फैला बादल

`-\$\$

मन्यान्ह के उपरांत हो ये वादल प्रायः दिखलाई देते हैं। इन बादलों से वर्षा बहुया अधिक हुआ करती है। इन बादलों को चोटा प्रायः धरातल से तोन मोल तक ऊपर पहुँच जातो है, और इनका नोच का भाग धरातल से लगभग १ मील को ऊँचाई पर होता है। इनका रंग काला और सफेद मिला हुआ होता है। इनका कालापन निम्बस बादलों के कारण होता है। ये वादल सदा छोडे-छोटे दुकड़ों में हो आकाश में पाये जाते हैं। इनसे आकाश पूर्णतया कभी नहीं ढकता।

नोचे दिये हुए चित्र में ये वादल दिखाये गये हैं।



चित्र ४४--- मुकुटघारी वादल

काले (निम्बस) वादल घरातल के बहुत ही समीप होते हैं। इनकी ऊँवाई धरातल से प्राय: १ से ८ हजार फुट तक होती है। ये वादल काले रंग के धुएँ के रूप में हीते हैं। इनसे आकाश रूर्णतया ढक जाता है। इन वादलों से वर्षा अधिक होती हैं।

निम्बस बादल को मिलावट अन्य बादलों में बहुवा होती है। मिलावट की दशा में ये बादल आकाश में छोटे-छोटे टुकड़ों में ही मिलते हैं। वर्षा की दृष्टि से उपरोक्त बादलों में निम्बस और न्यूमुलस बादलों का ही महत्व है। अन्य बादलों से वर्षा नहीं हो हो है।

उपरोक्त कथन से यह विदित हो जाता है कि जलवर्षा का संबंध वायु के ताप से अप्रिक है। ताप के कारण हो वायु में जल को वाष्प रह सकतो है; और ताप के घटने पर हो इस वाष्य से जल-विन्दु बनते हैं। इसका परिणाम यह है कि घरातल पर अधिक जल वर्षी प्रायः वहीं होतों है जहाँ पर अधिक ताप होते हैं। जहाँ, साधारणतया ताप कम होता है वहाँ जल वर्षा भो कम होती है। विपुवत रेखा के निकटवर्ती प्रदेशों में आधिक ता। होने के कारण पृथ्वो पर सबसे अधिक जलवर्षा होती है। शीतोष्ण खंड में विपुत्त रेखीय प्रदेशों से कम, और ध्रुय प्रदेगों में शीतोष्ण खंड से भी कम जलवर्षा होती हैं। विपुत्त रेखा से अधिक दूर जानें पर, ताप की कमी के कारण न तो वायु में अधिक वाप्प ही होते हैं, और न अधिक वार्णीकरण (इवापरेशन)।

प्रायः यह देला जाता है कि जिन स्थानों पर समुद्र से आने वाली पवनों के मार्ग में पर्वत स्थित है वहाँ अन्य स्थानों को अपेक्षा, बहुत जलवर्षा होती है। भारत में स्थित चेरापूँ जी तथा हवाई द्वीप में स्थित वलीलियाले स्थानों में ऐसी ही अवस्था मिलती है। आगे दिए हुए चित्र में जलवर्षा का विपुवत् रेखीय खड़ों में स्थित पर्वतों से घनिष्ठ संबंध स्पष्ट हो जाता है। पूर्वी द्वीप-समूह, अमेजन की घाटी का एंडीज पर्वत के निकट वाला भाग, तथा गिनी तट की अधिक जलवर्षा उपरोक्त कारणों में हो होती है। इस चित्र से यह भी जात होता है कि उपण खंड के अधिकतर भागों में ८० इंच जल वर्षा होती है, परन्तु दीतीएण खंड में वर्षा का वार्षिक औसत ४० इंच से कम होता है। ध्रुव खड़ों में तो यह आसत १० इंच के लगभग ही रह जीता है।

जलवर्षी का संबंध अधिक ताप के होने के कारण पृथ्वी के अधिकतर भागों में ग्रीष्म ऋतु हो जलवर्षी को ऋतु होती हैं। परन्तु पृथ्वी पर कुछ भाग ऐसे भी है जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में जलवर्षी के लिए सहायक अवस्थाएँ नहीं होती हैं। इन स्थानों में इस ऋतु में वायु को शीतल करने वाली दशाएँ नहीं मिलती हैं, जिससे जलवर्षी नहीं हो पाती। ऐसे क्षेत्र विशेषकर वे हैं जिनकी जलवायु भूमध्य सागरीय (मेडें हेरे नियन) जलवायु हैं। उत्तरी अफीका, दिलाणों योरप, इ जराइल, कैलफोर्नियाँ में, दिलाणी अमेरिका के पिक्सितिट पर, तथा आस्ट्रेलिया के दिलाणा भागों में जलवर्षी की ऋतु में ता ऋतु में पाई जाती हैं। इन संडों में घरातली पवनों में परिवर्तन होने के कारण केवल शीत ऋतु में ही समुद्र से पवनें आती हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर चलने वाली घरातली पवनों व्यापारिक पवन होती हैं, जिनसे पहाड़ों के पवन समक्षी (विन्डवर्ड) ढालों पर ही वर्षी हो सकती हैं; अन्य स्थानों पर नहीं। क्योंकि अन्य स्थानों पर यह पवन कम ताप वाले क्षेत्रों से अधिक ताप वाले क्षेत्रों को जाती हैं, और इसलिए उसकी जल धारण करने की शवित वड़ जाती है।


पृथ्वी पर कुछ भाग ऐसे भी हैं जहाँ द्यीत तथा ग्रीष्म, सभी ऋतुओं में जलवर्षा होती हैं। यह घ्यान रखना चाहिए कि जलवर्षा के लिए सबसे अधिक सहायक कारण वायु का ऊपर उठना है। वायुमंडल की शान्त पेटी (डोलड्रम) वियुवत रेखा के समीप स्थित हैं। इस पेटी में वर्ष भर वायु ऊपर उठा करती हैं, और इसलिए वियुवत रेखीय शांत पेटी में वर्ष के वारहों मास जलवर्षा होती हैं। इसी अकार ध्रुव खंडों में भी ग्रीष्म ऋतु में तथा शीत ऋतु में आन्तरिक चक्रवात (साइवलोन) के आगमन से जलवर्षा हुआ करती है। शीतोष्ण खंडों के पश्चिमी संमुद्र तटों पर भी सभी ऋतुओं में जलवर्षा होती हैं, क्यों कि वहाँ पर भी आन्तरिक चक्रवात ही वर्षा का मुख्य कारण है।

वर्षा का ऋतुवत् अन्तर शीतोष्ण खंडों में तथा उप्ण खंड में अधिक देखा जाता है। शोतोष्ण खंड में समुद्र तट के निकट अधिक वर्षा शीत ऋतु के आरंभ में होती है। परन्तु समुद्र तट से दूर भीतरी स्थली भागों में सबसे अधिक जलवर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। उष्ण खंड में सबसे अधिक जलवर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। वहाँ पर शीत ऋतु प्राय: शुष्क ही होती है।

पहाड़ी ढालों पर होने वाली जलवर्षा में भी अन्तर पाया जाता है। वहाँ पर सबसे अधिक जलवर्षा लगभग सात-आठ हजार फुट की ऊँचाई पर होती है। नीचो ढालों पर कुछ कम वर्षा, और लगभग दस हजार फुट से ऊँचे ढालों पर सबसे कम जलवर्षा होती है। अधिक ऊँचाई पर कम जलवर्षा होने का कारण न केवल यह है कि वहाँ तक पहुँचते- पहुँचते वायु की जलराशि बहुत कम हो जाती है; वरन् यह भी कि पर्वतों में अधिक ऊँचाई पर कटाव वहुत होते हैं जिनमें उठने वाली पहाड़ी ढाल की दूसरी और निकल जाती है।

वर्षा के ऋतुवत् अन्तर के अतिरिक्त; उसमें दैनिक अन्तर भी होता है। उप्ण खंड में सबसे अधिक जलवर्षा मध्यान्ह के उपरान्न हुआ करती है; परन्तु शीतोष्ण खंड में विशेषकर समुद्र के निकटवर्ती स्थानों में सबसे अधिक जलवर्षा रात्रि में होती है।

अविक ताप में संवंधित होने के कारण जलवर्षा की ऋतु सूर्य की दशा पर भी निर्भर है। हमारी ग्रोज्म ऋतु में सूर्य उत्तरी गोलाई में रहता है, और इसलिएशांत पेटी सूर्य के साथ-



साय उत्तरी गोलाई में आ जाती है। हमारी शीत ऋतु में यह पेटी दक्षिणी गोलाई में चला जाता है। तूर्ग से संगेवित हाने के कारण विपुत्त रेखाय खंटों में, अर्थात् विपुत्त रेखा से १० अंग उत्तर तथा १० अंग दक्षिण वर्ष में दो वर्षा ऋतुएँ और दो बुष्क ऋतुएँ हुता करता है। स्वयं विपुत्रत् रेखा पर शुष्क ऋतु कभो नहीं होता है। दो वर्षा ऋतुणें का कारण वास्तव में कर्क और मकर रेखाओं के मध्य सूर्य का उत्तर दक्षिण अमण है। विपुत्रत रेखा को पार कर कर्क रेखा का ओर एक वार आने में और दूसरा वार लाटने में सूर्य को किरणें अधिक साथा पड़ती हैं। दो वर्षा ऋतुओं का होना नूर्य का इन्हीं दो अवस्थाओं पर निर्भर है। जैमा कि ऊगर दिये हुए चित्र में दिखलाया गया है, उत्तरों गालाई में पहल खुष्क ऋतु जून और जुलाई में होतो है; दूसरी और वस्त्रों शुष्क ऋतु मार्च से अगस्त तक ओर छाटो शुष्क ऋतु दिसस्वर और जनवरी में होती है।

नाचे दो हुई तालिका से यह ज्ञात होता है कि जल वर्षा का वास्तविक संबंध वाणी करण से हा है। जो गुछ जलवर्षा हाता है वह सब समुद्र से हो आतो है। तालिका से यह भा विदित होता है कि वाष्पं करण द्वारा जितना जल पूरे संसार में वायुमंडल में खिच जाता है जतना हा जलवायु मंडल से जलवर्षा होने में मिल सकता है; न कम न अधिक।

		जलवपा	अरि	वाष्ये करण		-	
अक्षांश	समुद्र पर		स्यल	पर	पूर्ग पृथ्यां		
	वया ।	नाष्ट्र करण	वपा	वादा करण	वना	वाधा तस्म	
९०८०	०.५	٥.٦	0.8	0	3.0	0.2	
6000	٧.٥	७.७	9.0	ε.α	¥.3	8.0	
७०६०	0.0	0.0	6.8	ર.૬	५.५ ७.३	2.3	
£040	१०.४	8.8	ે હ.૪	4.3	१७.८	9.0	
4080	१७.६	१०.५	۷.۶	ષ.ષ		१५.९	
·γο30	१०.७	२०.०	۷.۷	4.9	२९. ०	(·	
₹0	१५.५	२९.९	११.९	\.``\$ ७.३	१८.८	२५,९	
2020	89.0	₹७.८	80.0	۵.۶ ۵.۶	१७.४	३६.४	
१० ०	४७.५	₹8.0	१७.४		३०.५	88.8	
दक्षिण		' !	,0.0	११.६	६४.९	४५.६	
090	३२.२	३८.४	१८.८	93.10			
.8030	२२.२	80.8	१०.३	87.6	५१.०	५१.२	
₹030	१५.९	३४.६	6.9	૮.५	३२.५	४८.५	
₹0४0	२८.६	20.0	₹.₹	₹.८	२१.९	₹८.४	
.xo40	₹८.0	80.0	0.9	٦.१	३०.९	30.6	
١٩٥ ق	80.0	4.6		०.५	२८.९	१८.२	
૨ ૦૭૦	4.0	1 8.4	0.7	0	१७.९.	4.8	
60Co	0.4	0.2	0.7	9.0	4.5	१.६	
८०९०		0.7	7.5	8.0	₹.१	٥.٤	
	<u> </u>		1 8.2.	0.2	8.2	0.7	

जा लगवर्षा और पृथ्वी की दैनिक गति

जिष्ण किट बंब के स्थलीय भागों में समुद्र की दूरों का जलवर्षा पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है; क्यों कि इस भाग में जलवर्षा अधि कतर ऊपर उठ नेवाली वायु तरंगों से होती है, इसिलिए समुद्र से आने वाली घरातली पवनों का प्रभाव यहाँ जलवर्षा की दृष्टि से कम होता है। परन्तु ग्रोतीष्ण खंड में समुद्र को दूरों का जलवर्षा की मात्रा पर प्रभाव अधिक होता है। योरप के पांश्चमों भाग में समुद्र के निकट जलवर्षा का वार्षिक औसत लगभग ४०" है, परन्तु मध्यवर्ती योरप में पश्चिमी समुद्र तट से; जहाँ से वर्षा देने वाली पवनें आती हैं। दूरों वड़ जाने के कारण वार्षिक जलवर्षा का औमत केवल २५"-३०" हो रह जाता है। अधिक पूर्व की ओर बढ़रे पर रूस में जल वर्षा की मात्रा और भी कम हो जाती है।

पृथ्वों को दैनिक गति के कारण जलवर्षा देने वाली समुद्रो पवनें स्थली भागों में चिकर देकर हो पहुँच सकती हैं; मोधो नहीं। इसका परिणाम यह होता है कि जलवर्षा का प्रमाव स्थल में बहुद दूर तक फैल जाता हैं। परन्तु उष्ण खंड में यह प्रभाव कम देखा जाता है; क्योंकि वहाँ पर पृथ्वों को दैनिक गति के कारण पवन को इतना घूम कर नहीं चलता पड़ता है जितना कि शातोष्ण अथवा ध्रुव खंडों में। उष्ण खंड में वर्षा करने वाली वायु शोघ हो तप्त और न्यून भार वाले स्थान तक पहुँच जाती है।

जलवर्षा की मात्रा

अधिक ताप वाली वायु के शोतल होने पर कम ताप वाली वायु की अपेक्षा अधिक जलवर्षा की मात्रा मिलती है। नीचे दो हुई तालिका में ताप में प्रति दश अंश का अन्तर है, परन्तु ताप के अनुपात से कहीं अधिक वाष्प को मात्रा में अन्तर होता है। यदि १०० अं० वालो वायु का ताप १० अं० कम हो जाय तो उससे ५ इंच वर्षा हो सकतो है। यदि ७० अं० वालो वायु का ताप कम किया जाय, तो उससे केवल २ इंच के लगभग ही वर्षी हो सकतो है। यह स्वाभाविक हो है; वर्षों कि जितनो अधिक तप्त वायु, उतनी हो अधिक उसमें वाष्प।

वायु के ताप श्रीर जलधारण-शक्ति का सम्बन्ध

ताप, अ० फा॰	1	्ञलवाप्प ग्रन	ī	आधकता का प्रगति, ग्रेन
. ३०°	1	१.९		₹.0
,8°°	1	२.९		१. 0
५०°	1	8.8		१.२
६०°	1	૫. ૭		₹.€
'90°		6.0	- 1	२.३
°ه ک		१०.९		. २.९
		?¥.७	- [३.८
8000		१९.७	- 1	4.0
	ताप, अ० फा० ३०° ४०° ५०° ६०° ७०°	ताप, अ० फा:० । ३०° ४०° ५०° ६०° ७०° ८०°	ताप, अ० फा॰ । जलवाप्प प्रन ३०° १.९ ४०° २.९ ५०° ४.१ ६०° ५.७ ८०° ८.० १०.९	ताप, अ० फा: ० । जलवाप्प प्रन ३०° १.९ ४०° २.९ ५०° ४.१ ६०° ५.७ ७०° ८.० ८०° १०.९



भूगोल के भौतिक आधार

हिम वर्पी

ऊष्ण खंड के वाहर तथा पर्वतों की अधिक ऊँचाई पर शीत ऋतु में ताप में अधिक कमी हो जाने पर वायु में स्थित वाष्प में हिमकण बन जाते हैं, और पृथ्वी पर इसी रूप में आ जाते हैं। वहाँ ये हिमकण कुछ समय के उपरान्त जल-विन्दु वन जाते हैं। कभी-कमो बहुत दिनों तक, शोतल ताप हो रे के कारण हिम नहों पिवलता । हिम वर्षा के लिये यह आवस्यक है कि वायु का ताप बादल बनने के उपरान्त ३२ फ० से नीचे पहुँच जाय । परन्तु इस ताप के पहुँचने के पहले ही जल कण बन जा सकते हैं, यदि वायु में वाष्प की मात्रा अधिक हो, अयांत् हिम वर्षा के लिये दो वातें आवश्यक हैं; पहली यह कि वायु में जल मात्रा बहुत कम हो, और दूसरो यह कि वायु का ताप हिम बिन्दु (फ्री.जिंग प्वाइंट) के नोचे पहुँच जाय । ये दोनों वातें कीत ऋतु में हो अधिक ऊँचाई पर; और ऊँचे अक्षांशों में हो संभव है। ऐसे स्थानों में कभी-कभी वर्ष के आठ महीने तक हिम धरातल पर विना पियले हुए इकट्ठा होतो रहती हैं; क्यों कि हिम पियलने के योग्य ऊँचे ताप केवल ग्रोप्म के उत्तरार्द्ध में ही भिलते हैं। उदाहरण के लिए, सायवेरिया में अवट्वर से लेकर अप्रैल के अन्त तक हिम धरती पर पड़ी रहती है। पोछे दिये हुए ताप के चित्र में जो भी स्थान हिम-बिन्दु से कम ताप वाले स्थान हैं उन सबमें शीत ऋतु में हिम वर्षा पाई जाती है। समुद्र के निकट हिम वर्षा और जल वर्षा मिली-जुली रहती हैं, परन्तु स्थल के भोतरो भागमं शीत ऋतु में वर्षा प्रायः होती हो नहीं; केवल हिम वर्षा ही होती है।

कोहरा, श्रोस श्रोर पाला (फाग, डिउ, और फ़ास्ट)

उपरोक्त वर्णन में वायु में स्थित जल-वाष्य का परिवर्तन अधिक ऊँचाई पर ही माना गया है। परन्तु कभी धरातल को छूने वाली वायु के नीचे भाग में वाष्य का परिवर्तन जल अयवा हिम में हो जाता है। शीत ऋतु में रात्रि में धरातल अति शीतल हो जाती है। इस समय यदि कोई वायु शीतल धरातल से छू जाती है तो उसमें स्थित वाष्य से बहुत हैं। छोटे-छोटे जल कण बन कर जमा हो जाते हैं। इन बिन्दुओं को ओस (डिड) कहते हैं। साधारण अवस्था में धरातल पर मिलने वाली धास तथा अन्य छोटो बनस्पति में स्थित जल से हो यह ओस बना करती है। वनस्पति के चारों ओर जो वायु होती है उसी में दिन को इसका थोड़ा बहुत जल वाष्य बन कर मिल जाता है। रात्रि में धरातल की शीतलता के कारण इसी वाष्य से ओस बन जाती है। वर्षा ऋतु में वनस्पति से अधिक जल प्राप्त होने के कारण कम शीतलता में भी रात्रि को ओस बन जाती है। शीत ऋतु में बनस्पति से जल कम मिलने पर भी अबिक शीतलता के कारण अधिक ओस पड़ा करती है।

इसी प्रकार शोत ऋतु में तथा शीत देशों में तट पर भी रात्रि में अधिक वाष्प वाली उष्ण वायु पवनों द्वारा शोतल स्थल में आ जाती हैं। स्थल पर स्थित शोतल वायु से स्पर्श होने पर इस उष्ण वायु का ताप कम हो जाता है, और उसमें स्थित वाष्प से जल के छोटे-छोटे कण वन जाते हैं। ये कण वायु में हो उड़ते रहते हैं, घरातल पर गिरते नहीं। वायु में इन जल-कणों की इतनी अधिकता हो जाती है कि उसमें कुछ भी दिखलाई नहीं देता। चारों ओर एक धुआँ सा छा जाता है। यह धुआँ वास्तव में बादल हो है। वादल और इस धुआँ अर्थात् कोहरा में अन्तर केवल इतना है कि वादल घरातल से बहुत ऊँचाई पर स्थित होते हैं, और कोहरा घरातल पर ही। इस अन्तर का अनुभव पहाड़ी स्थानों पर भलीभाँति होता है। पहाड़ी भागों में ऊपर से देखने पर यह धुआँ वादलों के रूप में ऊपर उठता हुआ दिखलाई देता है। थोड़े समय में जब ये वादल ऊपर आकर दर्शक के चारों ओर फैल जाता है, तो उसको ये केवल कोहरा के रूप में दिखते हैं।

पवन के चलने पर जिस प्रकार बादल उड़ जाते हैं, उसी प्रकार यह कोहरा भी उड़ जाता है। समृद्र तट से उड़ कर कभी-कभी यह कोहरा स्थल पर कई मील तक फैल जाता है। योरप के पिक्चमी तट पर इस प्रकार कोहरा स्थल में कभी-कभी वीस-पच्चीस मील तक फैल जाता है। इंगिलिश चैनल से उत्पन्न कोहरा लन्दन तक पहुँच जाता है।

कोहरे का अन्त दिन में सूर्य की किरणों के ताप की प्रगति पर निर्भर है। ज्यों-ज्यों ताप वढ़ता है, त्यों-त्यों वायु की उष्णता बढ़ती हैं और त्यों-त्यों जल के ये कण पुनः वाष्प वन जाते हैं। यहो कारण है कि शीत में प्रातः काल का कोहरा स्योंदय के कुछ समय पश्चात् हट जाता है।

कोहरा दो मकार का होता है

१: वायु-मिश्रण कोहरा (ऐडवेकेशन फाग), और


२. शीत-स्थल कोहरा (रेड़िएशन फाग)

वायु-िमश्रण कोहरा उस अवस्था में बनता है जब कि किसी अन्य स्थान से आई हुई उप्ण वायु का संपर्क किसी स्थान की शीतल वायु से होता है। परन्तु शीत-स्थल कोहरा उसी स्थान की वायु के ताप में कमी हो जाने पर होता है। इस प्रकार के कोहरा के लिए यह आवश्यक है कि पवन न चलती हो जिससे शीतल वायु अपना स्थान परिवर्तन न कर सके।

कभी-कभी कोहरे के कारण आवागमन में काफी अड़चन पड़ती है। शीतोष्ण खंड के उन समुद्रो भागों में जिनमें उष्ण जल-घारा और शीतल जलवारा का मेल होता है, अविक कोहरा मिलता है। इंगलैण्ड के समीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तथा जापान के निकट उत्तरी प्रशान्त महासागर में कोहरा के कारण जहाजों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

जहाँ कहीं स्थल पर वायु का ताप हिमबिन्दु अर्थात ३०° फ०से नीचे पहुँच जाता है, वहाँ पर घरातल से लगो हुई नोचो वायु में स्थित वाप्प से हिम कण वन कर घरातल पर एक पतलो तह के रूप में जम जाते हैं। यदि ताप में और अधिक कमी होती हैं तो एर एक पतलो तह के रूप में जम जाते हैं। यदि ताप में और अधिक कमी होती हैं तो छोटो-मोटो वनस्पित में स्थित जल उसके भोतर हो जम जाता है जिससे उसको मृत्यु ही जाती हैं। घरातल पर वायु अथवा वनस्पित में स्थित जल के जमने को पाला कहते हैं जाता हैं। घरातल पर वायु अथवा वनस्पित में स्थित जल के जमने को पाला कहते हैं। शित प्रदेशों में कहीं-कहीं पर पाला इतना कठोर होता हैं कि उसके कारण छोटे-मोटी वनस्पित का शोत ऋतु में होना असंभव हैं। केवल वड़े-वड़े पेड़ ही जीवित रह सकते हैं। जनकी रक्षा उनको मोटी छाल द्वारा होती हैं। इन वड़े पेड़ों की भी पत्तियाँ शीत ऋतु के आरंभ काल हो में गिर जाती हैं। पाले का प्रभाव घरातल की मिट्टी पर भी होता हैं। खेतों की मिट्टी जम कर इतनी कड़ी हो जाती है कि शीत ऋतु में हल द्वारा उसका जोतना अथवा किसी अन्य प्रकार से तोड़ना या खोदना असंभव है। ऐसे देशों में मकानों की नीव श्रात ऋतु में खोदने के लिए विशोप प्रकार के यंत्र घरातल को अग्नि से गरम करके व्यवहार में लाए जाते हैं। पाला के हो कारण योरप तथा अमेरिका में शीत ऋतु में खेती नहीं होती हैं।

जलवर्षा की भाप



चित्र नं० ४५

जो जल धरातल पर गिरता है उसको जलवर्षा कहते हैं। किसी क्षेत्र में हुई वर्षा को नापने के लिए दो विशेष प्रकार के वर्तन होते हैं; एक चोंगेदार वर्तन जिसमें वर्षा का जल गिरता है, और दूसरा जल नापने वाला ट्यूव। चोंगेदार वर्तन को तल से एक पुट की ऊँचाई पर रखा जाता है। वर्तन के चोंगे का व्यास एक विशेष नाप का होता है जिससे उसका क्षेत्रफल सुविधापूर्व के निकाला जा सके। प्रायः उसका व्यास ८ या ५ इंच का होता है, वर्तन में आया वर्षा का जल एक नाप वाली नली में डालते हैं और उसकी नाप को चोंगे के क्षेत्रफल से भाग देकर ज्ञात करते हैं कि आस-पास के क्षेत्र

में किसी विशेष समय में कितनी जलवर्षा हुई। चोंगे में वड़ी सावधानी से जल इकट्ठा करना चाहिए जिससे उसके भीतर का जल भाप वन कर, वह कर अथवा सोख कर कम न हो सके जमीन पर की छीटें भी उसमें न जायें।

पीछे दिये हुये चित्र में जलवर्षा नापने के दोनों वर्तन दिखाये हैं।

श्रध्याय ७

वायुमंडल (क्रमशः)

चक्रवात (स्टाम्)

पिछले अध्यायों में वायुमंडल का संचालन, तया ताप और जल वितरण का अध्यम किया गया है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि साधारण अवस्था में वायुमंडल को अने क दशायें नियमित रूप से उत्पन्न हुआ करती हैं। परन्तु हमको यह भी जात है कि सूर्य की किरणों की असाधारण दशा के कारण वायुमंडल नियमित रूप से सदा एक सा नहीं रहता है। इन असाधारण परिवर्तनों का संबंध वहुत अंश तक वायुमंडल में भिन्न-भिन्न प्रकार की गित से हैं। ताप वितरण का अध्ययन करने से यह विदित हो गया है कि पृथ्वी पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर एक विशेष प्रकार का ताप वितरण पाया जाता है। यह ताप वितरण पृथ्वी पर ज़ल व थल को विभिन्नताओं पर; तथा विपुवत् रेखा से दूरों अर्थात् अक्षांशों पर निर्भर है। ताप को इन विशेषताओं का प्रभाव इन क्षेत्रों में स्थित वायु में भी देखा जाता है।

वायु की विशेयता केवल उसके ताप में ही नहीं है, वरन् उसमें स्थित जल की मात्रा में भी है। ताप और जल के अनुसार धरातल को वायु ९ भिन्न-भिन्न वायु राशियों में विभाजित को जातो है। इनके नाम निम्नलिखित हैं:—

(१) आर्कटिक स्थली वायुराशि, (२) आर्कटिक समुद्री वायुराशि, (३) श्रुवी स्थली वायुराशि, (४) ध्रुवी समुद्री वायुराशि, (५) उष्ण खंडीय स्थली वायुराशि, (६) उष्ण खंडीय समुद्री वायुराशि, (७) विशुवत रेखीय वायुराशि, (८) मौसमी वायुराशि, (९) उच्च वायुराशि।

उपराक्त वायुराशियों का ज्ञान उनकी (१) आर्द्रता, (२) उनके धरातलीय ताप वितरण, और (३) उनकी ऊँचाई में ताप परिवर्तन की गित से होता है। किसी भी वायुराशि के ये तीनों गुण उसके धरातली क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं। इसीलिये इन धरातली क्षेत्रों को वायुराशि के उत्पत्ति क्षेत्र (सोर्स राजन) कहते हैं। आर्कटिक तथा ध्रुव क्षेत्रों के शोतल क्षेत्र, उष्ण खंड के मरुभूमि तथा उष्ण समुद्र इत्यादि क्षेत्र इतने विस्तृत क्षेत्र में ताप व जल को दशा में लगभग समान होते हैं, कि उन पर लगी हुई वायु-राशि में ताप व जल की ये विशेषताएँ शोध ही फैल जाती हैं।

जनर यह भी देखा गया है कि वायु भार की भिन्नता के कारण घरातल पर वायु सदा एक स्यान से र्सरे स्थान की चला करती है। वायु का यह वहन वायुराशि के एक उत्पत्ति क्षेत्र से दूसरे उत्पत्ति क्षेत्र को ऋतु के अनुसार हुआ करता है। यह स्पप्ट ही है कि भिन्न-भिन्न गुणों के अनुसार कोई वायुराशि अधिक भार वाली होती है, और कोई वायुराशि न्यूनभार वालो होती है। इसीलिए संचालन होने पर अधिक भार वालो वायु-राशि न्यूनभार को ओर चलने लगतो है। वायुराशियों को दो अन्य प्रकारों में भी विभाजित किया गया है। एक प्रकार को वायुराशि वह है जिसमें वायु कै वह से घरातल की ओर दबने लगती है। ऐसी वायुराशि में बरातल के निकट वायु को तहें वनने लगती है, और इसिलए उसमें पवन संचालन कम होता है। ऐसी वायुराशि को स्थिर "वायुराशि" (स्टेबल एयर मास) कहते हैं। इस प्रकार को वायुराशि प्रायः शोत ऋतु में शैर शीतल स्थलो खंडों में बहुया मिलती है। दूसरी प्रकार की वायुराशि वह है जिसमें घरातल से केंचाई को ओर वायु उठा करती है। यह दशा अधिकतर उष्ण धरातल पर ग्रीप्म ऋतु में देखो जाती है। ऐसी वायुराशि को "अस्थिर वायुराशि" (अनस्टेबल एयर गास) कहते हैं।

वायुराशि का सिद्धान्त पहले पहल बेरगरान नामक विज्ञानवेता ने निकाला था रि इनके सिद्धान्त के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से वायु राशि का विभाजन किया गया है:—

१. भीगोलिक वितरण के अनुसार विभाजन, जैसा कि उपरोक्त वर्णन में वतलाया गया था।

२. ताप और गित के अनुसार विभाजन, जिस पर वायुराशि के धरातली क्षेत्रों के ताप और जल इत्यादि की विशेषताओं का मुख्य प्रभाव हुआ करता है।

दूसरे विभाजन के अनुसार वायुराशि को निम्नोलेखित दो भागों में वाँटते हैं ---

१. स्रोतल वामुराशि अर्थात् वह वायु जो घरातल की अपेक्षा अधिक शीतल होती है। यह वायुराशि घरातल से उप्ण ताप अपने नोचे भागों में ले लिती है। इस उप्ण ताप के कारण ऐसी वायु का ऊँचाई को ओर ताप परिवर्तन वदल जाता है। युरुतल की उप्णता के कारण इस वायु में अधिक उपद्रव होने लगता है, और इसलिए पार्यु की तहें अस्थिर हो जाती है।

ते. उष्ण वायुराशि अर्थात् वह वायु जो घरातल की अपेक्षा अधिक उष्ण होती है। अकृति के नियमानुसार ऐसी वायु को उष्णता घरातल में चली जाती है और वायु को तहों में शीतलता होने में उनमें स्थिरता आ जाती है। वायु को तहों में शीतलता होने में उनमें स्थिरता आ जाती है।

वायुराशियों की विशेषताएँ उनके उत्पत्ति के क्षेत्र, उनके मार्ग तथा आयु, अर्था जितने समय तक वे किसी विशेष क्षेत्र में रही हों, इत्यादि के प्रमाव के ही फल हैं। इन विशेषताओं में जो कुछ परिवर्तन होता है, वह धरातल से ही आरम्भ होता है। किसी वायुराशि की स्थिरता अथवा अस्थिरता के मूल कारण जल और ताप, घरातल पर ही होते हैं। ऊँचाई में किसी वायुराशि में घरातल पर उत्पन्न परिवर्तन कितनी अधिक दूर पहुँचे हैं, इसी से वायुराशि की आयु निर्धारित की जाती है। पुरानी वायुराशि में नीचे ऊपर सभी भागों में नियमित परिवर्तन देखा जाता है। उसमें अस्थिरता बहुत कम होती है; परन्तु नई वायुराशि में नियमित परिवर्तन कम देखे जाते हैं।

वायु राशि की सीमायें (फन्द्स)

भिन्न-भिन्न वायुराशियाँ एक दूसरे से स्पर्श करती रहती हैं। जहाँ यह स्पर्श होता है उसको वायुराशि-सीमा (फन्ट) कहते हैं। ये सीमायें ढालुओं होती हैं; लम्बवत् या सीधी खड़ी नहीं। उष्ण वायुराशि की सीमा का ढाल प्रायः हलका ढाल होता है। परन्तु शोत न वायुराशि की सीमा का ढाल अविक खड़ा होता है। हल्का ढाल प्रायः १/१०० होता है, कड़ा ढाल प्रायः १/४० हुआ करता है।

हलके और कड़े ढालों का ज्ञान समान भार रेखाओं की दूरी से विदित होता है । इन रेखाओं के मध्य की दूरो अधिक होनें पर सीमा का ढाल हल्का कहा जाता है; परन्तु उनके मध्य की दूरो कम होनें पर सीमा का ढाल कड़ा ढाल कहलाता है ।

वायुराशियों की सीमा पर दो प्रकार की वायु में मिश्रण होने लगता है; क्यों कि मिन्न-भिन्न वायुराशियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ती रहती हैं। सीमा पर वायु के मिश्रण से अनेक उपद्रव अर्थात् चन्नवात अथवा झंझावात उत्पन्न हो जाते हैं। ये उपद्रव उन्हीं भवरों के समान होते हैं जो जल की दो घाराओं के संगम पर देखी जाया करती हैं। जिस प्रकार जल की भवरों में एक घारा का जल ऊपर उठता है, और दूसरी घारा का जल ऊपर उठता है, और दूसरी घारा का जल ऊपर उठती हैं, उसी प्रकार उप्ण वायु ऊपर उठती हैं और शीतल वायु नीचे बैठती हैं। वायुराशि की सीमें सों पर भी इस प्रकार की भवरें उत्पन्न होती हैं और इसिलए इस शीमा स्थान को पृथक-करण रेखा (लाइन आफ डिसकन्टीनिउटी) कहते हैं। वास्तव में पृथक-करण रेखा का आधार दो क्षेत्रों के तापों का महान् अन्तर ही है।

पृथ्वी पर कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर भिन्न-भिन्न वायुराशियों की सीमाएँ बरावर एक स्सरे से मिलती-जुलती रहती हैं। इसी प्रकार के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:---

- १. उत्तरी अटलांटिक, (आइसलेंग्ड द्वोप के निकट)
- २. उत्तरी प्रशान्त (एल्पूशियन द्वीप के निकट)
- ३ भूमध्य सागर, (योरप में)

४. विपुवत् रेखीय शांत पेटी, (डोल्ड्रम)

जपरोक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त स्थली भागों में वायुराशियों की क्षणिक सीमाएँ भी स्यानोय ताप परिवर्तन के कारण बहुधा वन जाया करती हैं।

शीतल वायुराशि अधिक भार वाली होतो है, और इस्लिए उसमें उत्पन्न भँवरें अर्थात् चकतात को बायु अपर से नोचे उतरती हैं। उत्तरा गोलाई में ऐसी भँवरों से संबंधित पवन घड़ों को सुई को दिशा में चलतो हैं; अर्थात् इनमें केन्द्र से बाहर को ओर वायु फैलती हैं। इसीलिए ऐसी भँवरों को बाह्यचक्रवात (एन्टोसाइक्लोन) कहते हैं। दक्षिणी गोलाई में मो बायु इन भँवरों के केन्द्र से बाहर की ओर फैलती हैं, परन्तु फेरल के नियमानुसार वहाँ इनसे संबंधित पवने घड़ी की सुई की दिशा के प्रतिकृत चलती हैं।

उष्ण वायु में उत्पन्न भैंवरों के केन्द्र में जो वायु होती है उसका भार उसके खारों ओर स्यित वायु को अपेक्षा कम होता है। इसीलिए ऐसे चक्रवात में वायु का वहन केन्द्र की ओर होता है। इस चक्रवात की वायु उपर की ओर उठती है, जिससे उसके केन्द्र की यातल की वायु चारों ओर से एकत्रित होने लगती है। उत्तरी गोलाई में ऐसे चक्रवात से संबंधित पवने घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चला करती है। दक्षिणी गोलाई में ये पवने घड़ी की सुई की दिशा में हो चलती हैं। उष्ण वायु के चक्रवात को आन्तरिक चक्रवात (साइवलोन) कहते हैं; क्योंकि उसमें केन्द्र को ओर वायु एकत्रित होती है। आन्तरिक चक्रवात के केन्द्र का स्थानीय पवनों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इस केन्द्र के चारों ओर पवनें सभी दिशा से चलती हैं। इस केन्द्र को स्थित जानने का सरल उपाय पवन को दिशा का निरोक्षण है। उत्तरी गोलाई में यदि हम पवन की ओर मुड करके खड़े हों, तो न्यून भार वाला केन्द्र हमारी दाहिनी भुजा की ओर स्थित होता है। दिश्णी गोलाई में इसो अवस्था में केन्द्र की स्थित हमारी वाई भुजा की ओर होगो। परन्तु यदि हम पवन की ओर अपनी पीठ करके खड़े हों, तो उत्तरी गोलाई में, केन्द्र की स्थित हमारी याई भुजा की ओर होगो।


पृथ्वों के सभी भागों में चक्रवात जत्पन्न हुआ करते हैं। परन्तु विपुवत् रेखा के निकट जिलान होने वाले चक्रवात के केन्द्र का क्षेत्र प्रायः बहुत छोटा होता है। इस चक्रवात में बहुत अविक शक्ति देखी जाती है। चृक्ति इस खंड में फेरल के निवम की अड़चन बायु वहन में कम होती है, इसलिए विपुवत् रेखीय चक्रवात् से संबंधित पवने वह वेग से चलती हैं। इसकी गति प्रायः ६०-७० मील प्रति घंटा हुआ करती है। इस अधिक गति के किरण इन "आंधियों" (हरीकेन) से बहुधा बहुत बड़ी क्षति होती है।

भीतोत्मा लंड में उत्पन्न चक्रवात का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। वभी-कनी तो यह धेष ज्यामगं एक हजार बर्गमील में होता है। इस खंड के चक्रवात नि संबंधित पवने प्रायः कम वेगवतो होतो हैं; क्योंकि इन अक्षांश में पवन पर फेरेल के नियम का अभाव बहुत होता है।

्र चक्रवात का सिद्धान्त

कुछ वर्ष गुर्व तक चक्रवात को उत्पत्ति के बारे में विज्ञानवेताओं का मंत भिन्न-भिन्न या। अनेक विज्ञान-वेत्तर चक्रवात के मूल कारण की खोज में बहुत दिन से लगे हुए थे ।इनमें से होत्महोट्ज, नेपियरशा और वियरकनेस आदि के नाम उल्लेखनाय हैं। चक्र-वांत का मूल सिद्धान्द वियरकनेस के नाम से हो पुकारा जाता है। वियरकनेस का यह सिद्धान्त धुनो सीमा सिद्धान्त (पोलर फंट थियरो) कहलाता है। इस सिद्धान्त के अनु-सार शोतोष्ण कृटिवंस में ध्रुव खंड को शीतल वायु तथा उष्ण खंड से आई हुई उष्ण वायु एक दूसरे के स्पर्श करती हुई चलती है। कभी-कभी इनको सीमा पर उष्ण वायु का कुछ अंश पृथक्करण रेखा (लाइन आफ डिसकन्टोनिउटो) को पार कर शीतल वायु में खुसने/का प्रयत्न करता है; जिससे चक्रवात को उत्पत्ति होती है। इस उष्ण वायु के फैलाव के आगे और पोछे दोनों ओर धुव पर सातल वायु होती है। इसको शीतल वायु सोमा अथवा ,र्घुवी वायु सीमा (कोल्ड फंट अथवा पोलर फंट) कहते हैं। चक्रवात के अग्र भाग में उप्ण वायु होती है। इस अग्रगामी उष्ण वायु को उष्ण वायु सीमा (वार्म फांट) कहते हैं। आगे दिये हुए चित्र में चक्रवात को उत्पत्ति को भिन्न-भिन्न दशाएँ दिखलाई गई हैं। इस चित्र में आरंभ में कोतल और उष्ण बायु तीरों द्वारा अपने अपने मार्गों पर चलती हुई दिखलाई गई हैं । इन तोरों के मध्यवर्ती भाग में बिन्दुवाली पृथक्करण-रेखा सोधी दिखलाई गई हैं। दूसरे भाग में नोचे स्थित उग्ण वायु का मुख उत्तर की ओर मुड़ जाने से पृथक-करण रेखा में तथा शोतल पवन की धारा में झुकाव उत्पन्न ही जाता है। अन्य दशाओं में यह झुकाव इतना वढ़ जाता है कि पवन एक केन्द्र के चारों ओर चलने लगती है। अन्त में उष्ण वायु का वड़ा हुआ,अग्र भाग शीतल पवन के ऊपर उठ जाता है और उसका रांबेंब घरोतल े जिल्कुल् नहीं रहता। ऐसी दशा में फिर पूर्ववत वायु-संचालन होने लगता है। परन्तु कभा कभी उष्ण वायु का कुछ भाग घरातल पर इसके वाद भी शेष रह जाता है और इसलिये उससे एक सहकारी चक्रवात (सेकेन्डरी साइवलोन) वन जाता है, जिसका अन्त भी कुछ समय बाद पूर्ववत होता है।


किसी स्थान पर चक्रवात का अन्त वहाँ की उप्ण वायु के ऊपर उठने परआरंभ होता हैं। इस दशा को 'अन्तरिक्ष' (ओक्ल्यूजन) कहते हैं। ''अन्तरिक्ष'' दो प्रकार का होता हैं; उप्ण अन्तरिक्ष (वार्म फन्ट ओक्ल्यूजन), और शोतल अन्तरिक्ष (कोल्डफन्ट ओक्ल्यूजन)। उप्ण अन्तरिक्ष में उप्ण वायु चक्रवात के अगले भाग में शीतल वायु के ऊपर चढ़ती हैं, और शोतल अन्तरिक्ष में चक्रवात के पीछे भाग में शीतल



-चन्नवात का निर्माण चित्र ४६-

S....

उप्ण वायु को ऊपर उठाती हैं। नीचे दिये चित्रों में दोनों प्रकार के अन्तरिक्ष दिखाए गए हैं:---



आगे दिये हुए चित्रों में चक्रवात के उत्तर तथा दक्षिण स्थित स्थानों से देखने पर उसकी रचना का ज्ञान होता है। चित्र के अपरी भाग में आगे व पीछे की शीतल वायु का संबंध पुसने वाली उण्ण वायु से दिखलाया गया है। मध्य के चित्र में दोनों ओर से शीतल वायु से चिरी हुई उप्णवायु दिखलाई गई है और यह भी दिखलाया गया है कि पवन की चाल किस प्रकार चारो दिशाओं से होती है। चित्र के नीचे भाग में चक्रवात का अंतिम भाग दिखलाया गया है, जिसमें उष्णवायु घरातल से अपर उठ जाती है। इस चित्र में भिन्न-भिन्न प्रकार के बादलों का चक्रावत से संबंध भी दिखलाया गया है।


चकवात के नए सिंद्धान्त से मीसम का ज्ञान समय से पूर्व हो किया जा सकता है। इस सिद्धान्त में किसी स्थान के ताप, परिवर्तन, जलवर्षा, पवन की दिशा तथा वादलों का पूर्व ज्ञान संभव है। चकवात की प्रगति जानने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र से काम लिया जाता है। इस यंत्र में भरा पारा ज्योंही नली में नीचे गिरने लगता है त्योंही चकवात का आगमन आरंभ होता है। चकवात चले जाने पर पारा फिर ऊपर जल्ज जाता है। आजकल दूरस्थित चकवातों की उपस्थिति जानने के लिये रेडर नामक विजली का यंत्र प्रयोग में आता है।

ंचकवात का मौसम

साईक्लोनिक वेदर

जैसा कि ऊपर कहा गया है, चक्रवात के आगमन की सूचना आकाश में श्वेत बादलों के आगमन से मिलती है। इन बादलों के आने पर ताप में कुछ अधिकता हो। जाती हैं और उसके कुछ समय बाद हल्की हल्की पवन दक्षिण की ओर से उप्ण वायु को घीरे-घीरे लाने लगती है। यदि आप चक्रवात के मार्ग में हैं, तो थोड़े समय में आप के ऊपर पूरा आकाश काले बादलों से ढेंक जायगा और हल्की हल्की वर्षा होने लगेगे। यदि आप उस

मार्ग के उत्तर खड़ें हैं तो आपको दिलाण को ओर से काल बादल की एक बहुत बड़ी सोश चलती दिलाश है देगी। यदि आप मार्ग के दक्षिण में हैं तो ये काल बादल आपको उत्तर में दिलाश है गें। मुछ समय के बाद बादल छटते लगते हैं, और खोतल पवने पिरुचम की दिशा से चलने लगती हैं। बादल छटते पर कभी-कभी बादल तड़कने लगते हैं, और बज्जो चमकने लगती हैं। बोतल बायु के आने ने ताप में अधिक कभी हो जाती है, और कभी-कभी बड़े-बड़े बूंद बालो वर्षा हो जाती हैं। ये दशाएँ चक्रवात के अन्त को सूचना देता है। इसके उपरान्त यदि फिर ताप में अधिकता हो और हल्की वर्षा होने लगे तो यह समझना चाहिए कि सहकारी चक्रवात आया है।



ें चित्र ४७—आन्तरिकचकवात का मौसम जिरु दिये चित्र में आन्तरिक चक्रशत का मौसम दिखलाया गया है।

इस चित्र में छोटे-छोटे तोरी द्वारा पवन को दशाएँ दिखाई गई हैं। सबसे लम्बा तीर जो चित्र में एक कोने से रूसरे कोने तक खींचा गया है, चकवात का मार्ग दिखाता है। इस चित्र में आन्तरिक चक्रवार्त के क्षेत्र के भिन्न-भिन्न भागों में अनेक प्रकार के बादलों के नाम वर्षों के स्थान तक्षा औतल अथमा उज्ज ताप का ब्योरा भी दिया गया है।

चक्रवात के प्रमुख मार्ग आगे दिए हुए चित्र में चक्रवात के प्रमुखमार्ग दिखाए गए हैं। इन मार्गों से यह स्पष्ट होता है कि संसार में सब से अधिक चक्रवात् शोतोष्ण खंड में आया करता है। उत्तरों गोलाई में स्थल को प्रधानता होने के कारण ये मार्ग टेड़े-मेंड़े हैं। दक्षिणी गोलाई में, जल की प्रधा-चता के कारण ये मार्ग प्राय: सोधे हैं। इन मार्गों को दिशा धरातली पवनों के लगभग समानान्तर रहतो हैं। इनको स्थिति प्राय: उम भागों में हैं जहाँ पर एक ओर ध्रुवं हे आई हुई शोतल और शुष्क वायु का मेल विपुवत् रेखा से आई हुई उष्ण तथा आईवायु से होता है। उत्तरो गोलाई में चक्रवात के मार्ग उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अटलांटिक महामागर तथा पश्चिमी और दक्षिणी योरप है।

दिल गोलाई में चकवात पूरे वर्ष भर आते रहते हैं, क्योंकि ध्रुव पर स्थित ऐन्टारक-टिक महाद्वीप पर सदा शोतल वायु वनी रहती है, और इसिलए उसमें तथा उसके निकट-वर्ती उष्ण वायु में ताप का अन्तर वरावर गहरा रहता है। उत्तरी गोलाई में उत्तरी ऐटलांटिक तथा उत्तरी प्रशांत महासागरों में वहने वाली उष्ण जल धाराओं से इन मार्गों का घनिष्ठ संबंध है। इन धाराओं का महत्व ग्रोष्म ऋत् की अपेक्षा शीत ऋत् में अधिक होता है। इसीलिये इन क्षेत्रों में अधिकतर चक्रवात् शोत ऋतु में ही आते हैं। चूँकि आई वायु का होना चक्रवात् के लिये आवश्यक है; इसिलए ये प्राय: समुद्र पर अधिक प्रभाव-शाली रहते हैं। स्थल पर समुद्र को अपेक्षा चक्रवात् कम प्रभावशाली होते हैं।

वाह्य चक्रवात (एन्टीसाइक्लोन)

जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, वाह्य चक्रवात में केन्द्रीय क्षेत्र में वायुभार अधिक होने के कारण वायु का वहन भार की ओर होता है । ऐसे चक्रवात् में वायु धरातल की ओर ऊपर से दवा करती हैं। इस दबाव में वायु का ताप अधिक हो जाता है जिससे वाह्य चक्रवान में वादलों का प्रायः अभाव रहता है। परन्तु अधिकतर वाह्य चक्रवात उस शीतळ वायु राशि के हो अंग होते हैं जो आंतरिक चकवात की शीतल वायु सीमा होती हैं। आन्तरिक चकवात् के अग्र भाग में उप्ण वायु की प्रयानता होने से वायु का ताप ऊँचा . होता है। परन्तु इन ऊँचे तापों के उपरांत हैं। शीतल वायु का आगमन होने से शीतल ताप का प्रभाव बहुत गहरा होता है। तापों को अपेक्षाकृत भिन्नता से ही बाह्य चकवात का मीसम शीतप्रधान और शुष्क होता है। प्रायः यह देखा गया है कि वाह्य चक्रवात का आगमन येग से चलने वाली पवनों द्वारा होता है । वास्तव में ये पवने आन्तरिक चक्रवात के पिछले भाग के तीत्र वायुभार अन्तर के कारण ही होती है । परन्तु वाह्य चक्र-वात का प्रभाव भलो भौति स्यापित हो जाने पर पवने शिथिल पड़ जाती है। बाह्य चकवात का संबंध उल्टे तापकम (टेम्परेचर) इनवर्शन से अधिक है। रात्रि में धरातल अविक झोतल हो जाती है; पर्योक्ति इस चक्रवात की वायु शुष्क होती है, और इसिंकुए धरातल के ताप की रक्षा करने के लिए आकाश में वादल नहीं होते हैं। असाधारण न्यून ताप के कारण वाह्य चकवात में पाला (फास्ट) का अधिक भय रहता है। बीत ऋतु में कमी-कभी असाधारण शील की लहरें (कोल्ड वेव) इसी वाह्य चक्रवात् से संबंधित हैं।

प्रोप्म ऋतु में असाधारण उप्णता की लहरें भी इसी से संबंधित हैं। ये असाधारण ताप की लहरें यथायें में बाह्य चक्रवात् की असाधारण शुष्क वायु के ही फल हैं। कभी-कभी वाह्य चक्रवात में चलने वालो पवनों में धूल का अंश भी बहुत रहता है, क्योंकि जल की कभी के कारण धूल के कण वायु में शुष्क अवस्था में हो उड़ते रहते हैं। वाह्य चक्रवात की वायु में उत्तेजना कम होने के कारण उसकी प्रगति बहुत कम होतो है। कभी-कभी एक-दो सप्ताह तक यह चक्रवात एक ही स्थान पर जमा रहता है।

हैन्जलिक नामक विज्ञानवेता। का मत है कि यूरोपोय वाह्य-चक्रवात दो भिन्न प्रकार के होते हैं; श्रोत वाह्य चक्रवात और उष्ण वाह्य चक्रवात । उष्ण वाह्य-चक्रवात में आकाश में बहुवा बादल पाये जाते हैं; परन्तु ये बादल प्रायः वर्षा न करने वाले स्ट्रेटस वादल हो होते हैं।

बंट का कहना है कि अभी तक विज्ञानवेत्ताओं को बाह्य चक्रवात का पूर्ण ज्ञान नहीं है। उष्ण खंडीय श्राँतरिक चक्रवात

एकजनर*नामक विज्ञानवेत्ता का कथन है कि चकवात वायुमंडल में समानता स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। आन्तरिक चकवात के पृष्ठ भाग में तथा वाह्य चकवात के अग्र भाग में वायु का वहन विपुवत् रेखा को ओर हुआ करता है। इस प्रकार के वहन से विपुवत रेखोय खंड से ऊपर उठो हुई वायु को पूर्ति हुआ करती है, और इसिलए उच्च अक्षांशों में वहुत अधिक वायुरा व नहीं एकिवत हो पाती है। इस वृष्टि से उप्ण खंड य आन्तरिक चक्रवात का बहुत बड़ा महत्व है; वयोंकि इनकी तीन्न गति, तथा इनकी अथाह शिवत के कारण वियुवत रेखोय प्रदेशों को यान्त पेटों में से उठो हुई वायु की शोद्यातिशोद्य पूर्ति हो जाती है।

उण्ण-खंडोय (ट्रापिकल) आन्तरिक चक्रवातों की उत्पत्ति प्रायः समुद्र के जल पर होती है, जहाँ जल की समतलता के कारण इनकी प्रगति में कोई विध्न नहीं पड़ता है। इनकी उत्पत्ति अधिकतर शांत पेटों के उस भाग में होती है जो विपुत्र होता से दूर होता है, और जहां पर व्यापारिक पवनों का अन्त होता है। ऐसे मुक्ता में स्थली और समुद्रों वापुराशियों का मिलाप होता है जिससे वायुमंडल में में वरें ने उत्पन्न होना स्वाभावक है। ये चक्रवात प्रायः ग्रोप्म ऋतु के अन्त भाग में अधिक होते हैं।

इन चक्रवातों में, अन्य चक्रवातों को भाँति, समान्त-भार-रेखायें गोलाकार होती हैं। अधिकतर चक्रवातों में इनकी आकृति पूर्ण चक्र होट ही है; और भिन्न-भिन्न रेखाओं के मध्य की द्रो भी प्रायः समान होती है। जिल्ला खंडीय चक्रवात् का न्यास २०० मील से अधिक नहीं होता है; कभी-कभी तो क्रिह ज्यास केवल ३२ मील के लगभग ही

^{*}एकजनर—डाइनेमिशे मीट्रियोलोजी

होता है। केन्द्र पर वायु भार बहुत हो न्यून होता है; लगभग ९६० मिलीवार। कहीं-कहीं यह भार ९३३ मिलीवार तक देखा गया है। इस केन्द्र की चक्रवात को 'चक्षु' (आई) भी कहते हैं। भार का अन्तर बहुत हो तोब होने के कारण इस चक्रवात की पवनों की गति कभी- कभी २० मील प्रति घंटा तक हो जाती है। पवनों की गति बाहरी भागों की अपेक्षा केन्द्र के निकट बहुत होती है। परन्तु वास्तविक केन्द्र पर पूर्ण शाँति होती है। चहाँ पर पवन का नाम भी नहीं होता है। पवनें तो इस केन्द्र के चारों ओर हो चलती है। परन्तु इस चक्रवात की प्रगति इतनी अधिक होती है कि दो हो तीन मिनटों में इसका केन्द्र कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है।

जहाज के चलाने वालों के अनुभव के अनुसार, इस चक्रवात के आगमन का ज्ञान क्षितिज पर एकाएक काले वादलों की उपस्थिति से होता है। थोड़े हैं: समय में वादल ऊपर आ जाते हैं। इन वादलों के आने से पहले कुछ समय के लिए एकाएक सन्नाटा छा जाता है। पवनों का चलना विलकुल बन्द हो जाता है, थोड़े समय में धोमी-घीमी पवन चलना आएम हो जातो है, जो अन्त में आँघी के वेग से चलने लगती है। अर्थात् ७५ मील प्रति घंटा से ऊपर चक्रवात के आ जाने पर मूसलाधार वर्षा और विजली का चमकना तथा वादलों का गर्जना आएम हो जाता है। कभी-कभी जलवर्षा के बाद छरीं अर्थात् छोटे-छोटे ओले (स्लोट) भी पड़ते हैं। ऐसा देखा गया है कि वादलों का गर्जना इस चक्रवात् के अंतिम भाग को पहुँच की घोषणा होती है।


इस प्रकार के चकवातों का प्रभाव वड़ा ही भयानक होता है। समुद्र पर यदि कोई जहाज इनके चंगुल में फंस जाता है, तो उसको बहुत बड़ी क्षित भोगनी पड़ती है। प्राचीन काल में जब जहाज लकड़ी के बने होते थे और पाल (सेल) की सहायता से चलते थे, ऐसे जाहज प्राय: डूब जाते थे। परन्तु इन चकवातों का सबसे घोर परिणाम समुद्र तट पर होता. शातहै। वहाँ पर इनके कारण समुद्र में उठो हुई बड़ी ऊँचो-ऊँवी लहरें आती है जिनका प्रभाव चकवात का मौसी फूल जाता है, और अनेक मनुष्य डूब जाते हैं; उनके घर तथा खेतों की चकवात का आगमन बेग से चील ई नावें बह जाती है। ३१ अक्तूबर सन् १८७६ में इस प्रकार चकवात के पिछले भाग के तीव्र वं पर कम से कम १ लाख मनुष्य डूब गये थे। वात का प्रभाव मली भाँति स्थापि वेदर ब्यूरो ने उष्ण कटिबंधोय चक्रवातों को निम्नलिखित चक्रवात का संबंध उल्टे तापक्रम (टेफ

अधिक शोतल हो जाती है; क्योंकि इस इस्टर्वेन्स) जिसमें घरातल पर वायु सम भार रेखां धरातल के ताप की रक्षा करने के लिए आ कर सकी हैं, और जिसमें घरातल पर पवन का ताप के कारण वाह्य चक्रवात में पाला (फास्ट उआ है। कमी-कभी असाधारण शीत की लड़रें (कोल्ड वे

- २. उष्ण कटियंत्रीय साथारण तूफान (डिप्रेशन) जिसमें घरातल पर केवल एक गोलाकार सम वायु भार रेखा होती हैं।
- विशिष्ट तूफान (स्टामं) जिसमें घरातल पर कई गोलाकार समवायु भार रेखायें होतो हैं।
- ४. झंझावात (हरीकेन) जिसमें गोलाकार सम वायु भार रेखायें अनेक और पास-पास होती हैं, और जिसमें पवन का वेग ७५ मील प्रति घंटा से अधिकहोता है। उष्म बंडोय झंझावात के आगमन को सूचक प्रायः निम्नलिखित दशायें हैं:—
- १. पवन को दिशा में एकाएक परिवर्तन ।
- २. गत २४ घंटों में वायुभार का असाधारण पतन।
- . ३. अन्य क्षेत्रों में गत २४ घंटों में घनी वर्षा।

झंझाबात की मुख्य विशेषता उसकी घनी जलवर्षा है। १९११ में फिलीप्पीन देश के बागुइओ नामक स्थान में २४ घंटे में ४६ इंच वर्षा इस झंझाबात से हुई थी। संयुक्त राज्य के मियामी नगर में केवल १० मिनट में हो लगभग डेड़ इंच वर्षाऐसी ही झंझाबात के कारण हुई थी।

इन चक्रवातों का पथ एक समान नहीं रहता है। इन पथ का आकार एक अनुवृत्त (पैरावोला) होता है जिसको धुरो विगुवत रेखा के समानान्तर चलती है। इस अनुवृत्त का खुला मुख प्रायः पूर्व की ओर होता है। नोचे दिये चित्र में इन चक्रवातों का पथ व क्षेत्र दिखलाये गये हैं:



चित्र ४८--उप्णखंडोय चक्रवात् के क्षेत्र में झंझावात

.इस चित्र से यह विदित होना है कि :--

- विपुतत् रेला और १५° अक्षाय के मध्य वाले क्षेत्र में इन चक्रवातों का पथ
 पश्चिम को दिशा में मुद्र जाता है।
- २. १५° और ३०° अक्षांशों का मध्य पथ बहुत अनिश्चित होता है; परन्तु उत्तरी गोलाई में यहाँ पर यह पथ उत्तर की ओर, तथा दक्षिणी गोलाई में यह पथ दक्षिण की ओर रहता है।
 - ३. ३०° अक्षांश के बाहर यह पथ पूर्व की ओर मुड़ जाता है।

पूरे चक्रवात की प्रगति पिश्चम की दिशा में चलने में, आरंभ में, कुछ शिथिल होती हैं। उस दिशा में इसकी चाल केवल ५ से १५ मोल प्रति घंटा ही होती हैं। इसी प्रकार उत्तर अथवा दक्षिण की दिशा में जाने पर भी प्रगति शिथिल होती हैं परन्तु अन्त में उसकी चाल ३० मील प्रति घंटा हो जाती हैं। उत्तरी गोलाई में इसकी चाल दिशियों गोलाई की अपेक्षा कम होती हैं। परन्तु कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि यह चक्रवात किसी स्थान पर कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है।

विदार* के अनुसार इन चक्रवातों का भौगोलिक वितरण निम्न प्रकार है :---

क्षेत्र.	चक्रवातों को संख्या (प्रति वर्ष)				
पश्चिमा-उत्तरा प्रशान्त सागर दक्षिणो हिन्द महासागर आस्ट्रेलिया के निकट वंगाल की खाड़ी पश्चिमो द्वोप समूह के निकट अरव सागर	30 83 84 84 84				

उष्ण खण्डोय चक्रवातों की श्रन्य चक्रवातों से भिन्नता

यह भिन्नता निम्नलिखित हैं:-

- दोतोष्ण खंड के आन्तरिक चक्रवातों का न्यास अधिक छंवा होता है।
- २. बोतोष्ण खंड में भार का अन्तर (ग्रेडियन्ट) बहुत कम होता है।
- ३. घोतोप्प खंड में वहाँ के चक्रवातों की समान-भार रेखायें पूर्ण बृत्ताकार नहीं होती हैं। उप्प खंड में इनका आकार अधिकतर गोल होता है।
- ४. वीतोष्य खंड के चकवात में अब्र और पृष्ठ भाग में तापक्रम में अधिक अन्तर होता है। उप्प खंड में चकवात के सभी भागों में तापक्रम प्रायः एक समान होते हैं।

<u>*विशर</u>—रायल ज्योप्रास्त्रिकल जनंल, १७ भाग, १९२१

े बंगाल की खाड़ी के चक्रवात्

डा० रामानाथन क्ष के कयनानुसार उष्ण किटवं ची चक्रवातों के तीन काल होते हैं, (१) मानसून से पहले का काल (अप्रैल-जून), (२) मानसून काल (जुलाई-सितम्बर) और (३) मानसून के बाद का काल (अवत्वर-दिसंवर)। इनमें से मानसून के पहले के और मानसून के बाद के चक्रवातों की संख्या बहुत होती हैं और वे बहुत भयानक भी होते हैं। ये तूफान या तो बंगाल की खाड़ी में शुरू होते हैं और या प्रशान्त में शुरू होकर स्थाम को खाड़ी से होते हुए इस खाड़ी में आ जाते हैं। इन तूफानों की उत्पत्ति डा० रामानाथन के अनुसार एक वायुसीमा (फंट) के बन जाने से होती हैं जो दक्षिणी विपुवत रेखीय हवा और उत्तरी हवा के मिलने के स्थान पर बनता है। मानसून के पहले और मानसून के बाद में, दोनों प्रकार के आने वाले चक्रवातों में, अल्पभार का निर्माण इसी वायुसीमा के कारण होता है।


मानसून के पहले आने वाले चकवात में दक्षिण हवा के वहते हुए स्तम्भ का अग्रिम भाग 'मानसूनी सीमा' या 'नम शीत सीमा' कहलाता है, क्योंकि यह तापक्रम के गिरने से और आपेक्षिक तरी के वहने से मवंचित हैं। उत्तर में गर्म भूमि से आने वाली गर्म शुष्क हवा एक 'गर्म शुष्क सीमा' बनाती हैं और जब दोनों सीमायें मिलती हैं तो मानसूनी हवा के ऊपर चढ़ जाती हैं। ३ से ४ किलोमीटर की ऊँचाई पर, मानमूनी हवा स्थलीय हवा से अधिक गर्म होती है, इसलिए यह स्थलीय हवा के प्रदेश में फैल जाती हैं। मानसून से पहले आने वाले तृफान में बड़ी तेज हवाएँ चलती हैं। उष्ण-शुष्क सीमा के आगे-आगे और साधारणतया मानसूनी भाग में बड़ी तेज आँवियाँ चलती हैं जो कभी-कभी वर्षा कर देती हैं।

मानसून-काल के अन्तर आने वाले तुफानों में अचानक विपुवत् रेखीय समुद्रों से आने वालो गर्म, नम हवा का आक्रमण होता है। यह हवा उत्तर-पश्चिम की जीत स्थलीय वायु से मिलती है। मिलने पर यह हवा जीत स्थलीय हवा के ऊपर चढ़ जाती है, इससे एक 'गर्म सीमा' (वाम) वन जाती है।

मानसून चक्रवातों को उत्पत्ति उसी प्रकार से होती है। इनकी बनावट भी वैसी ही होती है। गंगा के मैदान में मानसून हवा और शुष्क उत्तर-पश्चिम हवा की जो सीमा बनती है वहीं पर इन चक्रवातों का आरम्भ होता है।

हमारे वर्तमान अनुभव के अनुसार, इस खाड़ी का उत्तराई हमेशा तूफानों से वचता रहता है। दिसम्बर में प्रथम सप्ताह के अन्त से लेकर अप्रैल के लगभग अन्त तक लगभग साहे चार मारा तक तूफान नहीं आते। वास्तव में नवम्बर के मध्य के बाद से ही उनका आना बहुत कम हो जाता है।

क्षिडा० के० आर० रामानाथन, साइंस नोट्सः मीट्रियोलाजिकल डिपाटं १९३१.



चित्र ४९--तूफानों के पथ

परन्तु वायु-दशा का भविष्य ज्ञान समान-भार रेखाओं के मानचित्र से ही सम्भव है। वायु-दशा के मानचित्र (वेदरमंप) को परिभाषा निम्नलिखित है। "धरातल के किसी क्षेत्र पर होने वाले वायु-परिवर्तन के परिणाम का नियत चिन्हों द्वारा वर्णन वायु-दशा का मानचित्र कहलाता है ।"* इस वर्णन में अनेक वातों का ध्यान रखा जाता है । उदा-हरण के लिए आकाश में वादल हैं या नहीं हैं; यदि हैं तो उनका रूप क्या है; वायु किस दिशा से आती है, और उसकी गति कितनो हैं; समान-भार रेखाएँ किस प्रकार की हैं; गत २४ घंटे में जलवर्षा कहाँ और कितनी हुई; इत्यादि वातें वायु दशा के मानचित्र में नियत चिन्ह द्वारा दिखाई जाती हैं। मानचित्र के कई अंग होते हैं, इनमें से एक को सामान्य अवलोकन मानचित्र (सिनापटिक चार्ट) और दूसरे को समकालोन-अवलोकन मानचित्र (निक्रोनस-चार्ट) कहते हैं। उपरोक्त मानचित्रों में उन वाय परिवर्तनों का दिग्दर्शन कराया जाता है जिनका अवलोकन किसी वड़े क्षेत्र में वायु अवलोकन-गृह (आव-जरवेटरो) वाले अथवा समद्र के भिन्न-भिन्न भागों में स्थित जहाज के कर्मचारी एक नियत समय पर किया करते हैं। इन अवलोकनों की सहायता में ही मानचित्र में समान-भार रेखाएँ वाय, को गति और दिशा तथा जलवर्षा; इत्यादि बाद में चिन्हों द्वारा दिख-लाई जातो हैं। इस मानचित्र केतेयार करने के लिए अनेक यंत्रों की सहायता द्वारा वाय का अवलोकन किया जाता है। इन यन्त्रों में भार-मापक यंत्र (वैरोमीटर), ताप-मापकयंत्र (थर्मामीटर), वर्पा-मापक यंत्र (रेन गेज) इत्यादि मुख्य यंत्र हैं। ये सभी यंत्र स्वयं चालित (आटोमेटिक) होते हैं। इन यंत्रों के साथ एक लेखनी लगी रहती है जिससे एक कागज पर वायु परिवर्तन को दशा के अनुसार एक रेखा बरावर खिचती रहती है। नियत समय पर यंत्र घड़ी की भाँति चाभी दे देने से हां ये यंत्र अपना कार्य स्चार रूप से करते रहते हैं।

वायु-दशा अवलोकन के लिए आजकल सबने अधिक महत्वपूर्ण यंत्र रेडियो गुट्यारा (रेडियो जोन्ड) है। यह गुट्यारा रेशमो कपड़े का बना होता है, जिसके नीचे एक छोटा रेडियो का यंत्र लटका दिया जाता है। इस रेडियो यंत्र में वायु का भार, ताप, तथा उसकी बाप्प के अवलोकन के लिए समुचित प्रयंध रहता है। इस यंत्र में स्थित विजलो को बैटरी से रेडियो द्वारा सूचना आप हो आप अवलोकनगृह के यंत्र रेडियो में मिल जाती है। रेडियो गुट्यारे का महत्व ऊँचाई पर स्थित वायु को दशा का ज्ञान धरातल पर तत्काल और सुगमता में मिलने में है। हम जानते हैं कि घरातल पर जो कुछ बायु परिवर्तन होता है जमका संबंध उन्हेंचाई पर स्थित वाय के परिवर्तनों से ही है।

उसका संबंध ऊँचाई पर स्थित वायु के परिवर्तनों से ही है। ऊगरा वायु के परिवर्तन का ज्ञान धरातल का वायु के भविष्य के परिवर् तैनों का सूचक है। संगार के गभी वहे-बड़े स्थानों में इस प्रकार के गुब्बारे

^{*}वेदर मैप; एच० एम० आफिस, लन्दन

दिन में कई वार उड़ाए जाते हैं। उड़ते समय थियोडोलाइट नामन यंत्र से इनकी यथा संभव लक्ष्य में रक्खा जाता है। थियोडोलाइट की सहायता से इस गुट्वारे की उड़ान से भिन्न-भिन्न ऊँचाइयों से वायु की गति और दिशा भी जानी जाती है। इस गुट्वारे में गैस भरी होती है जिसकी सहायता से यह उपर उठता है। गैस खतम हो जाने पर यह गव्वारा नीचे गिर पड़ता है। इसके साथ एक यह सूचना लगी रहती है कि पाने वाले किसी अमुक कर्मचारी के पास गुट्वारा ले जाने पर पुरस्कार दिया जायगा। सारांश यह है कि रेडियो गुट्वारे में धन बहुत व्यय करना पड़ता है; परन्तु इस गुट्वारे से जो जान होता है उसका मूल्य उसमें व्यय किए हुए धन से कहीं अधिक है।

संयुक्त राज्य अमेरिका तथा योरप के कुछ देशों में ऊपरी बायु निरीक्षण करने के लिए वायुयान तथा रेडर नामक यंत्र से भी सहायता ली जाती हैं। यह सब इसलिए किया जाता है कि बायु की दशा का सत्य और प्रमाणित ज्ञान हमको प्राप्त हो, क्योंकि इस ज्ञान पर वायुयान में चलने वाले सहस्रों मनुष्यों का जीवन निर्भर हैं।

इस अवलोकन में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनका विवरण अगले पृष् पर दिया गया है।

्रंसमान भार रेखाओं के रूप

(शेप आफ आइसोबार)

समान भार रेखाओं के निम्नलिखित रूप मानचित्र में देखे जाते हैं:---

- (१) आंतरिक चक्रवात का रूप, जिसमें रेखाओं का रूप गोलाकार होता है।
- (२) वाह्य चक्रवात् का रूप, जो उपरोक्त रूप की भाँति ही गोलाकार होता है। अंतर केवल इतना है कि वाह्य चक्रवात में आन्तरिक चक्रवात् की अपेक्षा रेखाएँ दूर-दूर होती हैं।
 - (३) सोबी रेखाएँ (स्ट्रेंट आइसोवार);
 - (४) सहकारी चक्रवात् (सेकेन्डरी डिप्रैशन)
 - (५) झुकी हुई रेखाएँ (वी शेप);
- (६) अंगुष्ट रूपरेखाएँ (वेज), जो दो आन्तरिक चकवातों को एक दूसरे से पृथक् करती हैं।
- (७) विभाजक रेखाएँ (कोल) जिनके चारों ओर वाह्य चक्रवात् और आंतरिक चक्रवात् को रेखाएँ होती हैं।


			-
		तथा अन्तर-राष्ट्रीय चिन्ह	,
1	(१) ग्राकाश—		ı
	b	स्वच्छ ग्राकाश छितरे बादल	
	o g	बादलों से ढका ग्रन्थकारमय ग्राकाश	
	ü	उमड़े बादल, वर्षा-प्रतीकाः	1
	(२) पवन—	1	1
	,KQ	प्राँभी प्राँभी के भाकि	
*	(३) वर्षा		Character
	r o	जलवर्षा चलती जलवर्षी	
	d 7. s ×	हल्की झूद हिम	, mortune
	s × cs c h Å	बर्रा	
	ा। । ∆ (४) विद्युत—	मोल:	
	t <	गरजन	1
	ti	विजली का श्रद्धाङ र्भभायाद	r constant
	(४) नाय्व—		1
and profession	f =	कोहरा } इप्टि सीना ११०० गड़	110
	•	धुंघ, दृष्टि सीमा ११००-२२०० गज़	Professor 223
	z & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	हत्का कोहरा (मिस्ट) दृष्टि क्षीमा ११००-२२०० गज्ञ	5
en e	6 0	दूर तक प्रकास श्राद्रं वायु	A COLUMN
4	y 1	शुष्क बायु (धानुपातिक धार्तना ६०%)	
dustan	(६) धरातल पर-		
al contract of the contract of	W A	श्रोत पाना	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\$ 1***!!	

चित्र ५०

ृ अगले पृष्ठ पर चित्र में आंतरिक और बाह्य चक्रवातों की गोल रेखाओं। की दिसा

नूपाल क भें।।तेक आधार

लाया गया है। इन रेखाओं से संबंधित बाय दशायें पीछे वर्णन की गई है। इस चित्र को देखने से आंतरिक चक्रवात सहकारी चक्रवात, तथा बाह्य चक्रवात, की रेखाओं की मिन्नता स्पष्ट हो जाती है।




चित्र ५१--वाह्य चक्रवात्

चित्र ५२--आंतरिक चयवात


समीप वाले चित्र में सीयी समान भार रेखाओं का वर्णन हैं। ऐसी रेखाएँ प्रायः आंतरिक चक्रवात और वाह्य-चक्रवात के मध्यवर्ती क्षेत्र में पाई जाती हैं। इन से नविधित चक्रवात बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। सोयो समान भार रेखाओं में वायु की दशा (वेदर) बहुत शीध परिवर्तित होती रहती हैं।

चित्र ५३-मोबो समान-भार रेखायें किमी एक प्रकार की दशा में दीर्घ समय तक नहीं रहती। इन रेजाओं का भार अंतर (ग्रेडियन्ट) समान होता है और इसलिए पवन को गति प्रायः तोत्र होती है।

नोचे दिए हुए चित्रों में सहकारी चक्रवात की दो अवस्थायें दिखलाई गई हैं। इनमें



चित्र ५४—सहकारी चकवात



चित्र ५५--झुकी हुई रेखायें

से पहली अवस्था में सहकारी चक्रवातकी प्रारंभिक दशा नीचे की भार-रेखा के विशेष झ्काव से विदित होती है--

इस चित्र में जो आन्तरिक चकवात ऊपर दिया हुआ है वह मुख्य चकवात है। दूसरे चित्र में सहकारो चकवात पूर्ण रूप से वन गया है, और मुख्य चकवात की दिशा ंचल रहा है । जैसा कि ऊरर वर्णन किया गया है, सहकारो चक्रवात में वायु की दशा प्रायः वैशो हो होती है जैसी कि मुख्य चऋवात में । एक विशेष घ्यान देने योग्य वात यह है कि सहकारो चक्रवात प्रायः म्ख्य चक्रवात के चारों ओर भ्रमण किया करते हैं। इसरी वात घ्यान देने को यह है कि सहकारो चक्रवात आन्तरिक चक्रवात के विष्वत रेखीय दिशा में हो प्रायः उत्पन्न होते हैं। यह भी बहुवा देखा जाता है कि आन्तरिक चक्रवात के क्षेत्र में आने वाली आँघो और घनो जलवर्या का संबंध इस सहकारो चकवात से हो होता है।

सहकारो चक्रवात की उत्पत्ति के पहले रेखाओं में जो झुकाव हो जाता है उसका महत्व कभी-कभी अधिक समय तक रहता है। ऐसी दशा में सहकारी चक्रवात या तो देर में दन पाता है, या वन हो नहीं पाता । समान-भार रेखाओं के इस रूप को झुकी हुई रेखायें कहते हैं। इस प्रकार की रेखाओं का संबंध आन्तरिक चक्रवात के क्षेत्र में वायु की दशा के



चित्र ५६--- झुकी हुई रेखायें

एकाएक परिवर्तन से है। आँबी और पानी का आ जाना ऐसी ही रेखाओं का फल होता है। कभी-कभी इन झुको हुई रेखाओं का प्रभाव काफी विस्तृत क्षेत्र में होता है। परन्तु ऐसा तभी होता है जब कि मुख्य आन्तरिक चक्रवात की प्रगति मंद हो।

जब कभो दो आन्तरिक चकवातों के मध्यवर्ती क्षेत्र में वाह्य चकवात प्रविष्ट हो जाता WEDGE


चित्र ५७--अंगुष्ट रून रेखायें इन रेखाओं के निकटवर्ती आन्तरिक चक्रवात की उप्ण वायु का बीम ही इस क्षेत्र

है, तव समान-भार रेखाओं का रूप अँगठे की भाँति हो जाता है। अँगठे के रूप वाली रेखाओं का संबंध आकाश, मंद पवन तथा बरेकता से हैं। परन्तु वायु की यह दशा बहुत ही

थोड़े समय तक रह पाती है; क्योंकि

में पहुँच जाता है। प्रायः यह उष्ण वायु पश्चिम दिशा में आती हैं,और इसलिए उससे हल्की जल वर्षी होने लगती हैं।।

विभाजक रेखाओं में वायु की दशा बहुत ही अनिश्चित हाती है। इसमें मध्यवर्ती क्षेत्र में समान-भार रेखाओं का प्रभाव होता है। इसका तात्मयं यह है कि इस क्षेत्र में भार का अंतर विरुक्त नहीं है। इमीलिए यह क्षेत्र प्यन की दृष्टि में शान्ति क्षेत्र है। शित चहतु में ऐसे क्षेत्र में कोहरा अधिक पड़ना है। श्रीष्म ऋतु में अंधी चलने लगती है।



हमारे देश में वायु की दशा में इतना अधिक परिवर्तन दिन प्रति दिन नहीं होता है, जितना कि शीतोष्ण खंड में । हमारे देश की वायु राशियों के ताप कमों में इतनी अधिक मिन्नता नहीं होती है, जितनी कि शीतोष्ण खंड में । केवल वर्षा ऋतु में ही वायु की दशा में शोष्ठा परिवर्तन देखा जाता है; क्योंकि इस ऋतु में हमारे देश में वायुराशि में जल की भिन्नता अधिक होती है । इसीलिए हमारे देश की वायु-दशा के मानचित्र में समान-भार रेखाएँ प्रायः दूर-दूर होती हैं । शीत ऋतु में कभी-कभी कई सप्ताह तक वायु की दशा में कोई परिवर्तन नहीं दिखलाई देता है । स्वच्छ, निर्मेण आकाश कभी-कभी हक्की पवन, और कभी-कभी प्रातःकाल हल्का कुहरा, ही हमारे देश की शीत ऋतु की विशेषताएँ हैं । ये सभी विशेषतायें वाहय चक्रवात की विशेषताएँ हैं ।

परन्तु कभी-कभी शीत ऋतु में दो-चार दिनों के लिए पश्चिम से आते वाले आन्तरिक

श्रध्याय ९

जलवायु (क्लाइसेट)

जलवायु (वलाइमेट) और वायु-दशा (वेदर) की भिन्नता प्रायः 'समय' पर ही निर्भर है। जलवायु में उस दशा का वर्णन किया जाता है, जो वहुत समय तक अवलोकन करने पर किसी क्षेत्र के लिए नियमित अर्थात् साधारण (नार्मल) समझी गई है।
अर्थात् वह वायु दशा जो किसी क्षेत्र में बहुधा पाई जाती है, वहाँ की जलवायु कहलाती है।
परन्तु वायु दशा वायु की एक क्षणिक दशा है। यह संभव है कि वह पुनः कभी उस क्षेत्र में
न पाई जाय; और अगर पाई भी जाय तो बहुत समय के उपरान्त। मनुष्य के जीवन
पुर् गहरा प्रभाव उसी वायु दशा का पड़ता है जिसकी पुनरावृत्ति वार-वार हुआ करती
है। यही पुनः होने वाली वायु दशा जलवायु है।

जैसा कि ऊपर दिये हुए वर्णन से विदित होता है, पूरी पृथ्वी पर एक समान जलवायु नहीं हो सकती है। पृथ्वी पर भिन्न-भिन्न ताप, भिन्न-भिन्न वर्षा; तथा वायु दशा की अन्य भिन्नताएँ मिला करती हैं। इन सब भिन्नताओं का संबंध अक्षांश, स्थल और जल इत्यादि से हैं। इसीलिये पृथ्वी पर मिलने वाली जलवायु का विभाजन अक्षांश तथा स्थली वं सामुद्रिक प्रभाव पर ही निर्भर है।

अक्षांश की दृष्टि से जलवायु के तीन निम्नलिखित विभाजन किए गए हैं :--

(१) उष्ण जलवायु (ट्रापिकल क्लाइमेट)। (२) शीतोष्ण जलवायु (टेम्परेट क्लाइमेट) और (३) शीत जलवायु (पोलर क्लाइमेट)।

जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, आधुनिक काल में इस विभाजन की सीमाएँ ६८° फा० विधिक ताप-रेखा उष्ण और शीतोष्ण जलवायु में; और ५०° फा० ग्रीष्म ताप-रेखा शीतोष्ण और शीत जलवायु के मध्य मानी गई हैं।

उपरोक्त तीनों प्रकार की जलवायु का और अधिक विभाजन क्षेत्रों में जल व यल के प्रभाव के अनुसार भी किया गया है। इस दृष्टि से उप्ण जलवायु की निम्नलिखित वार प्रकारें हैं:—

(१) विपुत्रत्रेखीय, (२) उष्ण-महस्यलीय (सहारा), (३) उष्ण-तृणीय (सवाना अथवा सूदान), और (४) मौसमी जलवायु (मानसून)।

शोतीष्ण जलवायु की भिन्न प्रकारें नीचे लिखी हैं:---

- (१) भूमव्य सागरीय (मेडिटेरियन); (२) अर्ढ-महस्थली (तूरानी); (३) पूर्व तटीय (चीती); (४) पिरचमी योरोपीय (त्रिटिश),(५) मध्य-योरोपीय; (६) श्रोतल-तृणीय (प्रेरी); और (७) उच्च-अक्षांशी पूर्वतटीय (सेंट लारेंस)। शीत जलवायु की निम्नलिखित प्रकार हैं—
 - (१) शीत-प्रदेशीय (नार्दन फारेस्ट)
 - (२) हिम-प्रदेशोय (दुन्ड्रा)

उपरोक्त विभाजन के अतिरिक्त पर्वतीय जलवायु का वर्णन अलग किया जाता है। नोचे दो हुई तालिका में ऊपर दिए हुए जलवायु-विभाजन के ताप तथा जलवर्षा का विवरण मिलता है।

ं अक्षांश	उच्चतम ताप (फ०)	न्यूनतम ताप (फ०)	वादल	वर्षा (")
%°°—३°° ३°°—२°° २°°—°	९८ १०० ९९ ९७	ર ૭ ૪ ૫ ૫ ૧ ૬ ૫	४० ३४ ४० ५२	२४ २५ ४० ६८

(ब्रुक्स के अनुसार)

्रंडण्ण जलवायु

उण्ण जलवायु अधिकतर उन्हीं क्षेत्रों में मिलती हैं जो कर्क और मकर रेखा से सीमित क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में सूर्य के ताप सबसे अधिक होते हैं; क्योंकि सूर्य की सबसे अधिक सीधी किरणें पृथ्वी पर केवल इसी भाग में मिलती हैं। इस भाग में सूर्य आकाश में ४३ से नीचे कभी नहीं जाता हैं और यहाँ किसी भाग में भी दिन की मात्रा साढ़े दस घंटा से कम नहीं होती हैं। इस कारण नीचे ताप इस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। दिन में सूर्य को गर्मी इतनी मिल जाती हैं कि रात्रि में धरातल से निकलने में उसे बहुत समय लगता है, जिससे रात्रि के न्यून से न्यून ताप भी लगभग ५०° फ० से ऊपर ही रहते हैं।

जैसा कि ऊपर कहा गया है यहाँ पर ग्रीष्म और शीत ऋतु में भी तापक्रम में बहुत अन्तर नहीं होता है। ऊँचे तापक्रम इस क्षेत्र में लगभग सभी जगह जलवायु की विशेषता हैं। स्थल के भीतरी भागों में तथा कर्क अथवा मकर रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में,अन्य स्थानों को अपेक्षा तापक्रम कुछ अधिक ऊँचे होते हैं।

यद्यपि इस क्षेत्र में जलवर्पा पृथ्वी के अन्य खंडों की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। तयापि जलवर्षा की मात्रा में स्थान-स्थान पर वड़ी भिन्नता देखी जाती है। न केवल चेरापूँजी जैसा आद्र स्थान इसी जलवायु में सम्मिलित है, वरन् सहारा जैसा मरुस्थल भो इसी का अंग है, जहाँ जलवर्षा का वार्षिक औसत केवल एक हो इंच के लगभग है।

जलवर्षा की भिन्नता के अनुसार ही यहाँ पर आकाश में बादलों की मात्रा में भी

बहुत कुछ भिन्नता रहा करती है। परन्तु इस जलवायु के तापक्रम में अधिक ऋतुवत् समानता ही इसकी मुख्य विशेषता हैं। यह ऋतुवत् समानता विषुवत् रेखा के समीप अधिक होती है। उस से दूर हटने पर ऋतुवत् तापक्रमों का अन्तर अधिक होता जाता है। जलवर्षा की भिन्नता तो इतनी अधिक हो जाती है कि संसार के सबसे वड़े अनावृष्टि वाले क्षेत्र इसी जलवायु में है । गर्मी और अनावृष्टि इस क्षेत्र की दो बड़ी महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। इस क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न करने वाली तोन मुख्य वायु-भार पेटियों का प्रभाव हुआ करता है। विपुवत् रेखीय स्रांत पेटो, तथा कर्क और मकर रेखाओं की समीपवर्ती शांत पेटियाँ चक्रवातों की श्रोत है। इन चक्रवातों से बहुया आधियाँ आया करती हैं , जिनका प्रभाव लगभग पूरे क्षेत्र में होता हैं। परन्तु उनका सबसे अधिक प्रभाव मरुस्यली क्षेत्रों में, विशेषकर सहारा मरुभूमि में देखा जाता है।

इस जलवायु के कुछ क्षेत्रों में, जैसे अफीका के पश्चिम तट तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, समुद्र की शीतल जल धाराओं का प्रभाव उल्लेखनीय है। ऐसे क्षेत्रों में जलवर्षा का अभाव तथा रात्रि में कोहरा की प्रधानता मुख्य विश्वपताएँ हैं।

१—उष्ण जलवायु के विभाजनों में विपुवत् रेखीय जलवायु (इक्वीटोरियल चलाइमेट) का विस्तार सबसे अधिक है। अफीका की कांगो नदी का वेसिन, दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी का वेसिन तथा पूर्वी और पश्चिमी द्वीपसमृह इत्यादि पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र इसो विपुवतरेखीय जलवायु में हैं। इस जलवायु का विस्तार विपुवत् रेखा के १०° उत्तर तथा उसके १०° दक्षिण तक है। इस जलवायु की मुख्य विशेषता उसकी ऋतु के अभाव में हैं। यहाँ की ऋतु न ग्रीष्म ऋतु है, न शीत है; न वर्षा ऋतु है, बौर न शुंक ऋतु है। वास्तव में पूरे वर्ष भर यहाँ सब ऋतुओं का मिश्रण रहता है। इस जलवायु में सूर्य की शक्ति सबसे अधिक मात्रा में मिलती है और इसलिए ऊँचा त्रोपकेम इस जलवायु की एक विशेषता है। वर्ष भर लगभग ७८° फ० तापकम रहा करता है। चूँकि इस जलवायु पर सूर्य का सीवा प्रभाव पड़ता है इसलिए यहाँ रात्रि और दिन के तापक्रमों में बहुत अंतर पड़ता है। कहीं-कहीं तो रात्रि और दिन के तापक्रम में लगभग २०° फ० का अन्तर पड़ जाता है। परन्तु पूरे वर्ष भर सूर्य की किरणों की सिघाई में बहुत कम अन्तर होने के कारण वार्षिक तापकम में बहुत कम अन्तर होता है। सिगापुर में यह वार्षिक अन्तर लगभग ३° फा० है और अफ्रीका में स्थित बोलोबो (बेलर्जियम कान्गो) में तो यह अन्तर २ फा० से भी कम है। यद्यपि यहाँ पर सूर्य की किरणें सदैव

सीधी पड़ती हैं, परन्तु इस जलवायु में जल की मात्रा अधिक होने से तापक्रमों में इतनी अधिकता नहीं हो सकती है जितनी कि शुष्क वायु वाले क्षेत्रों में । जल की मात्रा अधिक होने से बादल बहुवा रहा करते हैं जिससे अधिक ऊँचे ताप नहीं हो पाते । सबसे अधिक तापक्रम दोपहर के वाद ही हो सकता है । इस जलवायु में दोपहर के उपरान्त झझावा-तीय (कनवेक्शनल) जलवर्षी हो जाया करती है, जिससे बढ़ते हुए तापक्रम नीचे आ जाते हैं । उच्च ताप होते ही उष्ण वायु ऊपर उठने लगती है, और उससे बादल बनने लगते हैं । ये बादल मुकुट रूपी (वयुमुलस) होते हैं जिनसे वर्षा शीध्र ही हो जाती हैं ।


यद्यपि इस जलवायु में ताप बहुत ऊँचे नहीं होते हैं, तथापि इस जलवायु में पवनों के बहुत कम चलने के कारण तथा वायु में जल की मात्रा अधिक होने से ये तापकम भी प्रायः असह्य होते हैं। यही कारण हैं कि इस जलवायु में रहने वाले योरोपीय लोग भी बहुत कम बस्त्र पहनते हैं। यहाँ के आदिवासी तो प्रायः अपनी प्राकृतिक दशा में ही रहा करते हैं। समुद्र तट के निकट, तथा संध्या समय ही इस जलवायु में थोड़ी हल्की पवन चला करती है।

इस जलवायु में जल की मात्रा अधिक होने से प्रातः लगभग पूरे वर्ष हल्का कुहरा

पड़ा करता है। दिन में आकाश में बादल भी अधिक रहते हैं।

जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, इस जलवायु में सूर्य के उत्तर-दक्षिण भ्रमण के कारण वर्ष में दो वार सबसे ऊँचे ताप और सबसे अधिक जलवर्षा होती है। इसी प्रकार, वर्ष में दो महोने ऐसे होते हैं जब कि न्यूनतम ताप तथा न्यून जलवर्षा होती है।

आगे दो हुई तालिका में सिंगापुर का तापक्रम तथा जल-वर्षा दिए गए हैं। इस तालिका का उद्धरण नीचे के चित्र में भी किया गया है।



चित्र ७५

जलवायु (क्लाइमेट)

सिंगापर	(अक्षांश	१°उत्तर.	१०४°	देशान्तर-पूर्व,	ऊँचाई /
	£ -1-21- 11	3 0 (1 (1)	7	4411.01 / 141	० सास्र

	ভা	দ্দ	मा	अ	म	ज्	্ড জ
तापक्रम जलवर्पा	७७.९ ९.७	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	७९.९ ७.३	७९•९ ७.८	८०.६ ६.५	७९.९	८०.२ ६.७
	अ	स	अ	न	दि	व	
तापक्रम जलवर्षा	७९.७ ७.८	<i>७</i> ૬.५ ६.૬	૭૬.૭ ૭.૬	७९ १०.१	80.8	७९.३ ९५.२	

इस जलवायु में वर्षा होते समय विजली का चमकना और वादलों का गरजना वहुत विवक्त देखा जाता है।

ऊँने ताप और शुष्क ऋतु का अभाव इस जलवायु की दो ऐसी विशेषताएँ हैं कि जिनके कारण यहाँ पर वनस्पति का उपना वर्ष भर चलता रहता है। कभी-कभी तो एक ही पेड़ में भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ देखी जाती हैं; एक डाल में फूल, दूसरी डाल में फल और तीसरी डाल में पतझड़ होना इस जलवायु के लिए असाबारण दृश्य नहीं है।

(२) महस्यली जलवायु उष्ण जलवायु के क्षेत्र में ही पाई जाती है। सहारा मरुस्यल की जलवायु ऐसी जलवायु का आदर्श समझी जाती है। इस जलवायु में स्थल का प्रभाव पूर्ण रूप से दिखलाई देता है। इसका फल यह है कि ग्रीष्म ऋतु में दिन को तापक्रम . लगभग १०० फ० से ऊपर पहुँच जाता है,परन्तु अर्द्धरात्रि के उपरांत बहुत ही शीतल ताप-कम लगभग ३०° फ०, हो जाया करता है। दिन और रात्रि के तापक्रमों में इतना अधिक अंतर केवल उष्ण मरुस्थली जलवायु में ही देखा जाता है। संसार का उच्चतम ताप (१३६.४ फ०) इसी जलवायु में, अजीजिया नामक स्थान में (त्रिपोली, उत्तरी अफीका) में देखा गया है। परन्तु इस जलवायु के ग्रीप्म और शीत ऋतुओं के तापक्रमों में इतना अधिक अंतर नहीं देखा जाता है । ऋतुवत् अंतर तो केवल ३०° फ० तक ही रहता है । समुद्र तट के निकट तो यह तापक्रम का ऋतुवत अन्तर और भी कम होता है। उष्ण मरुस्यली जलवायु में वर्पा की कमी ही उसकी सबसे वड़ी विशेषता है। इस जलवायु में वर्षा का वार्षिक औसत केवल १ इंच के लगभग ही हैं। इतनी जलवर्षा से किसी भी प्रकार की स्याई वनस्पति का होना, साधारण दशा में असंभव है। मरुस्यल की जलवर्पा कभी-कंभी ६-७ वर्ष के बाद हुआ करती हैं। इस समय वहाँ पर प्रायः घंटे-आय घंटे के लिए एकाएक म्सलाधार, झंझावातीय जलवर्षा हो जाती है । इसके उपरांत कई दिन तर्के कुछ नीचे भागों में, आर्द्र मिट्टी मिला करती है, जिससे एकाएक भिन्न-भिन्न प्रकार की घास उग जाती है परन्तु इस घास का जीवन बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाता है।

मरुमूमि की वायु इतनी शुष्क होती है कि उसमें साधारण दशा में वादल वन ही नहीं सकते हैं। यही कारण है कि इस जलवायु में आर्द्रता की मात्रा केवल नाम के लिए ही होनो है। इस जलवायु में रात्रि में घरातल की शोतलता के कारण कहीं-कहीं विशेषकर शाद्धल स्थान (ओसिस) के निकट थोड़ा-बहुत कुहरा ही वायु में उपस्थित जल-बाष्प का प्रमाण देता है।


परन्तु इस जलवायु की आँघी, जिसमें पवन का वेग कभी-कभी ७०-८० मील प्रति
घंटा या उससे भी अधिक हो जाता है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है। स्थानीय आँधियाँ तो
प्रायः प्रति दिन संघ्या समय चला करती हैं, परन्तु महत्वपूर्ण आँधियाँ वे हैं जो मध्य
एशिया से आने वाली बोरा नामक शुक्त महस्यली वायु में चला करती हैं। कभी-कभी
ये आँधियाँ लगातार कई दिनों तक चलती हैं। इनमें वालू और मिट्टी के कण इतने उड़ा
करते हैं कि मीलों तक इनमें कुछ भी नहीं दिखाई दे सकता है।

शुष्क वालू पर उष्ण महस्यल में दिन को सूर्य की किरणें वड़ी तेजी से चमका करती हैं। उनका प्रभाव नीचे को उठने वाली तप्त वायु की तरंगों पर उठती हुई लहरों के रूप में दिखलाई देता है। इस प्रभाव को मिरज (मिराज) कहते हैं। महस्यल में यात्रा करने वालों के मस्तिष्क पर इन लहरों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे कभी-कभी लोग पागल तक हो जाते हैं। इस मिरज के प्रभाव से बचने के लिए, तथा दिन की उष्णता और आँधो से बचने के लिए भी महस्यल में लोग प्रायः रात्रि को ही यात्रा करते हैं। यहाँ को आँधियों में वायु बहुत उष्ण और झुलसाने वाली होती है। नीचे दी हुई तालिका में तथा चत्र में काहिरा (कैरो) का तापक्रम तथा जलवर्षा दिए हुये हैं:—

	ৰ্	फ	मा	अ	म	জু	ু সূ
ताप्कम	५४	५६.८	६२.४	७०.२	७६.८	८१.९	८३.५
वर्पा	.ξ	٠٦	.२	: १	0	0	Fo
				7			
	· अ	। स	अ	न	दि	वर्ष	
तापक्रम वर्षा	८२.६	७८.१	७१.४	६५.१.	५७.९	90.8	
				: 4		: 1	

३—उष्ण तृणीय जलवायु (सवाना) की विशेषता अधिकतर उसकी शुष्क ऋतु तथा नियत वर्षा-ऋतु का होना है। जिस समय सूर्य दूसरे गोलाई में होता है, उस समय इस जलवायु की शुष्क ऋतु होती है विक्षणी गोलाई में यह ऋतु जून, जुलाई और अगस्त में हुआ करती है। जब सूर्य उसी गोलाई में होता है, तब इस जलवायु की वर्षा ऋतु होती है। विक्षणी गोलाई में यह ऋतु दिसंबर से अप्रैल तक चला करती है। अर्थात् वर्षा की ऋतु उसी समय होती है जब कि सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ती हैं। शीत और ग्रीष्म ऋतु उसी समय होती है जब कि सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ती हैं। शीत और ग्रीष्म ऋतु के तापों में भी अंतर देखा जाता है, यद्यपि यह अंतर मरस्थली जलवायु के ऋतु वत् तापक्रमों के अन्तर से कम होता है। वास्तव में जलवर्षा तथा तापक्रम की दृष्टि से यह जलवायु विषुवत् रेसीय जलवायु तथा मरस्थली जलवायु के मध्य की जलवायु है।

जलवायु (फ्लाइमेट)



इस जलवायु में शीत काल (लगभग ६०° फ० हैं, और ग्रोष्म केटेंड्ड तापक्रम लगभग ७०° फा० हैं। इस जलवायुं में भी ग्रोष्म ऋतु में आँबी बहुवा चला करती हैं।


वर्षा ऋतु में विपुवत् रेखीय जलवायु की मांति प्रति दिन जलवर्षा नहीं होती है। कई दिन के अन्तर के वाद वर्षा हुआ करती है। इस जलवायु में वर्षा की मात्रा अधिक नहीं होती है, केवल २०-२५" ही वार्षिक औसत रहता है। इस उष्ण जलवायु के लिए इतनी कम जलवर्षा में यनस्पति की अधिकता नहीं हो सकती है। यही कारण है कि इस जलवायु में जलाशयों के निकट लम्बी धास अयवा काँटेदार

चित्र—६५ के निकट लम्बा धास अथवा काट्यार झाड़ियाँ और कहों-कहों पेड़ मिलते हैं। अन्य स्थानों में छोटों-छोटो घास और तितरो-वितरो झाड़ियाँ हैं देखी जाती हैं।

इस जलवायु में भी रात्रि और दिन के तापक्रमों में काफी अन्तर पाया जाता ,है।

कभी-कभी तो यह अंतर ३० फा० तक पहुँच जाता है।

नीचे दी हुई तालिका और चित्र में इस जलवायु के तापक्रम तथा जलवर्षा का विवरण मिलता है।



चित्र---६६

ियसमागो

•							09191
	জ	फ	मा	अ	। म	जू	जू
तापऋम	७१.५	७०.२	६८.९	६६.	६१.२	५७.४	५७.२
वर्पा	ષ.९	४	₹.१	.६	.३	0	0

**************************************	अ	स	अ	न	दि	वपो
तापकम	६१.२	६७.६	8.50	७२.२	5.90	६६.५
वर्षा	.0	- ۶	.९	३.३	ં પ.ર	२३.४

४—उप्ण जलवायु में मौसमी जलवायु (मानसून) का बहुत वड़ा महत्व है। संसार की सबसे अधिक जनसंख्या हमारे देश तथा चीन इत्यादि की जनसंख्या इसी जलवायु में रहती है। जिस जलवायु में इतनी घनी जनसंख्या पल सकती है, उस जलवायु का महत्व अवश्य बहुत बड़ा हैं। इसी जलवायु में संसार के उपयोगी कच्चे माल उगते हैं। उपजाऊ भूमि बाले गंगा के मैदान तथा दक्षिण-पूर्व एशिया की निदयों के बड़े-बड़े मैदान इसी जलवायु में स्थित हैं। परन्तु इस जलवायु का सबसे अधिक महत्व तो उसकी घनी जलवर्पा में है। यह जलवर्पा केवल वर्ष के एक नियत समय में होती है। वर्ष के अधिकांश भाग में ऋतु शुक्क ही रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि खेती में अड़चन डालने वाले वन-वृक्षों को उन्नति इतनी सरलता से नहीं हो सकती है, जितनी कि विपुवत्-रेखीय जलवायु में; जहाँ वर्ष में प्रतिदिन वर्षा हुआ करती है। वास्तव में इस जलवायु की नियत समय पर गहरी जलवर्षा हो उसको उष्ण-तृणीय जलवायु से पृथक करती है। उप्णीय तृणीय जलवायु और मौसमी जलवायु में एक दूसरा अंतर यह है कि मौसमी जलवायु में जलवर्षा का मुख्य श्रोत वृहत् हिन्द महासागर में चलने वाली व्यापारिक पवने हैं। परन्तु उष्ण तृणीय जलवायु में प्रायः झंझाबात तथा आंतरिक चन्नवात में पड़ी हुई व्यापारिक पवने हैं जिसमें प्रायः जल की मात्रा कम होती है।

शोत और ग्रीप्म ऋतु के तापक्रमों का अन्तर इस जलवायु में अक्षांश के अनुसार कहीं कम और कहीं अधिक होता है। परन्तु यह अन्तर २०°-३०° फ० तक हुआ करता है। इस जलवायु में भी ग्रीष्म ऋतु के शुष्क भाग में दैनिक तापक्रमों में बहुत अन्तर पड़ जाता है। समुद्र से दूर-स्थित भागों में यह अन्तर लगमग ५०° फ० तक हो जाया करता है।

शीतकाल में प्रातः समय, घरातल की शीतलता के कारण इस जलवायु में कोहरा बहुधा हुआ करता है। इस ऋतु में पवनें भी कम और मंद्र गित से ही चला करती हैं। परन्तु ग्रीष्म काल में वेगवती पवनें और आँधी अधिकतर देखी जाती हैं। इस ऋतु की आँधियों में बालू और मिट्टी अधिक उड़ती हैं। ये आँधियाँ प्रायः संध्या समय ही आती हैं।


वर्षा का आरंभ लगभग जून मास के अन्त में हुआ करता है और उसका अन्त लगभग

अक्टूबर माम तक हो जाता है। समुद्र तट के निकट और पहाड़ी ढालों पर, जहाँ मौसमी ायु का प्रवेश अधिक होता है, जलवर्षा का औसत ६०"-२००" तक होता है। समुद्र तट अथवा पहाड़ों से दूर हटने पर वर्षा की मात्रा लगभग ३०"-४०" तक ही रह जाती है। इस जलवायु में वर्षा की अनिश्चितता एक भयानक विशेषता है। करोड़ों मनुष्यों का जोवन इस अनिश्चितता पर निर्मर है।

नोचे दो हुई तालिका और जलवायु में इस जलवर्षा का विवरण है। इलाहाबाद

·							
	ज	फ	म	अ	Ħ	া সূ	জু
तापक्रमः	६१.३,	६५•६,	७६ ८,	८७ ३,	९३ १,	९२ ६	25.8
वर्षा	.0	.પ		.१			१२

	अ	सि	अ	न	दि	वर्ष
तापक्रमः—	८४ [°] ४,	८४ [°] ३,	હ ર ેર,	દ્ ર ૪,	६१ [.] ७,	७८ [°] ५
वर्षा	११	६ [°] ३	૨ [°] ર	϶	२	३८°८



चित्र---६७

शीतोण्य खण्ड की जलवायु

मध्य बतांगों में सूर्यं की किरणें सब देही पड़ा करती है; ग्रीष्म ऋतु में कम देही शीर शीत ऋतु में अधिक देही। इन अक्षांशों में सूर्यं की किरणें कभी भी सिर के अपर खड़ी नहीं पड़ती हैं। इन अक्षांशों की दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ पर सदावाहनी पवनें पिदच से चळती हैं। परन्तु उनका क्षेत्र उत्तर-दक्षिण ऋतु परिवर्तन के साथ-साथ हटता रहता है। इस प्रकार मध्य बद्धांशों में विषुवत् रेखा के निकट याला भाग कभी उपराक्त पिदचमी पवनों के प्रभाव में रहा करता है और कभी नहीं। श्रेष भाग इन पवनों के प्रभाव में सदैव रहता है। इसिंहण् मध्य अक्षांश की जलवायु को दो विशेष भागों में विभाजित किया जाता है (१) उप्प शोतोष्ण जलवायु और (२) श्रीतल शीतोष्ण कलवायु।

चप्य द्यातोष्ण जलवाम् के निम्नलिखिति भाग किये गये हैं :--

- १. नूमध्य सागरी जलवायू
- २. तूरानी जलवाय
- ३. च*िना* जलवाप्
- भीत भोतोप्य जलवायु के भाग निम्नलिखित हैं:---
- १. पश्चिमी पोरोपीय जलवाम्
- २. मध्य योरीकाय जलवायु
- ३. पूर्वी योरोपीय अथवा प्रेरी जलवाय
- ४. सेंट लारेंस अवना माइबेरियन जलवायु

मिलने से ताप काफी ऊँचा हो जाता है। शीत ऋतु में इसके विपरीत दशा पाई जाती है, जिससे ताप बहुत नीचा हो जाता है।

मध्य अक्षांशों में स्थित समुद्र में वायुमंडल के स्थाई केन्द्र (उत्तरी गोलाई में आइसलेंड, एत्यूशियन द्वोप और अजोर्स) पाये जाते हैं जिनमें चक्रवातों की उत्पत्ति हुआ करती है। प्रे चक्रवात पश्चिमी पवनों द्वारा स्थल की ओर जाते हैं और वहाँ की जलवायु पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। संसार की जलवायु में अन्य किसी भी भाग में चक्रवातों काः प्रभाव इतना अधिक नहीं देखा जाता है जितना कि मध्य अक्षांशों की जलवायु में।

ध्मूर्मध्य सागरीय जलवायु 🗷

यह जलवायु योरप में भूमध्यसागर के तट पर अपने रूप में मिलती हैं और इसीलिए इस सागर के नाम पर हो इस जलवायु का नामकरण हुआ है। परन्तु यह ध्यान
रखना चाहिये कि इस सागर के निकटवर्ती सभी स्थली भागों में यह जलवायु नहीं मिलती
है। वास्तव में भूमध्य सागरीय जलवायु ३०-३५ अक्षांशों में पश्चिमी तट पर मिलती
है। संयुक्त राज्य में कैलिफोर्निया का पश्चिमी तट, दिक्षणी अमेरिका में चिली का पश्चिमी
'तट, आस्ट्रेलिया में तस्मानिया द्वीप का पश्चिमी तट तथा इस महाद्वीप का दिक्षण-पश्चिम
तट और दिक्षणी अफोका का दिक्षण-पश्चिमी तट इस जलवायु के मुख्य क्षेत्र हैं। परन्तु संयुक्त
राज्य अमेरिका में फ्लारिडा प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर तथा योरप में काले सागर में
स्थित कोमियाँ में भी यह जलवायु मिलती है।

इस जलवायु की मुख्य विशेषताएँ पिश्चमी पवनों द्वारा लाये हुए समुद्री प्रभाव की श्रीत ऋतु में उपस्थिति, तथा ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवनों के चलने से स्थली प्रभाव की उपस्थिति हैं। शीत ऋतु का समुद्री प्रभाव और ग्रीष्म ऋतु का स्थली प्रभाव पवनों के पिरवर्तन से होता हैं। शीत ऋतु में जब सूर्य दूसरे गोलाई में ऊँचा रहता है उस समय भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र पश्चिमी पवनों में होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के वियुवत रेखा पार करने पर वायु भाग की पेटियाँ धृव की ओर खिसक जाती हैं जिससे इस ऋतु में यह क्षेत्र स्थल से प्रभावित पवनों का क्षेत्र वन जाता है।

शीत ऋतु में पिश्वमी पवनों द्वारा लाई हुई समुद्री वायु से वर्पा होती है और ताप भी अधिक नीचे नहीं होने पाते हैं। शीत ऋतु का ताप ५०° फा० के लगभग रहा करता है। जलवर्पा की मात्रा लगभग ३० इंच होती है। समुद्र तट पर कभी-कभी कोहरा भी हो जाता है। इस ऋतु में कभी-कभी उत्तर अथवा पश्चिम की दिशा से आन्तरिक चक्रवात आ जाया करते हैं। इन चक्रवातों के पिछले भाग में पहाड़ों की ठंडी वायु आ जाती है जिससे थोड़े समय के लिये शीत की मात्रा वढ़ जाया करती है। इस प्रकार की शीतल वायु की योरप में बोरा कहते हैं। इस जलवायु के अन्य क्षेत्रों में भो शीतल वायु का प्रकोप कभो-कभो हो जाता है।

वोरा

वीरा यूनानी शब्द हैं जिसका अर्थ उत्तर की दिशा से आने वाली वायु है। इस वायु में प्राय: ऐसी वायु सम्मिलत रहती हैं जो रात में ऊँचे पठारों पर वहुत शीतल और मारी हो जाती हैं। प्रात: काल यह वायु पठार से नीचे बड़े वेग से खिसकने लगती हैं। कभी-कभी इसका वेग ७०-८० मील हो जाता है। इसके वेग से कभी-कभी मनुष्य समृद्र तट से उड़ कर समृद्र में जा गिरते हैं। इसका ताप ३०° फा० से नीचे होता है। परन्तु इतना नीचा ताप होते हुए भी इस वायु से हिम वर्षा नहीं होती है क्योंकि यह वायु बहुत शुष्क होती है। इसकी आनुपातिक आईता प्राय: १५ प्रतिशत से नीचे ही रहती है। कभी-कभी अधिक ऊँचाई पर वादल भी दिखलाई देते हैं। परन्तु ये वादल प्राय: वोरा के पीछे आने वाली उष्ण वायु के कारण होते हैं। वोरा प्राय: ७ और ८ वजे प्रात:काल के लगभग चलती है।

फांस के दक्षिण तट पर वोरा का नाम मिस्ट्रल है।

ग्रोष्म ऋतु में भूमध्य सागरीय जलवायु शुष्क और उष्ण होती है। व्यापारिक पवनों का प्रभाव इस शुष्कता को और भी अधिक वढ़ा देता है। ताप की मात्रा लगभग ९०° फा० हो जातो है। परन्तु कभी-कभी ग्रोष्म ऋतु में निकटवर्ती मरुस्य ली भागों से पूर्व की ओर अथवा दक्षिण की ओर से आँधी आ जाती है। कभी-कभी यह आँधी कई दिन तक लगातार चला करती है। धूलि और अति उष्ण वायु के झोंके इस आँधी की मुख्य विशेषताएँ हैं। ये आँधियाँ अधिकतर ग्रोष्म ऋतु में चलने वाले चक्रवात के अंग हैं।

इस आँधी को कहीं-कहीं सिरक्को अथवा खामसिन कहा करते हैं। इसका सिरक्को नाम अरवी भाषा के शरकी अर्थात् पूर्वी शब्द पर रक्खा गया है। इसका खामसिन नाम का अर्थ है आधी आयु; क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ग्रीष्म ऋतु के अर्थ भाग समाप्त होने पर ही ये आँधियाँ आया करती हैं। ये आँधियाँ दोपहर के बाद ही अधिक वेग पकड़ती हैं और रात्रि को प्रायः एक जाती हैं क्योंकि उस समय मरुस्थल में भूमि शीतल हो जाती है जिससे वायु स्थिर हो जाती हैं।

भूमध्यसागरीय जलवायु के क्षेत्रों के निकट प्रायः पहाड़ी प्रदेश स्थित हैं। इन पहाड़ी प्रदेशों में फोहेन नामक पवन कभी-कभी चला करती है। इस पवन का प्रभाव निकटता के कारण भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में भी पड़ता हैं। फोहेन पवन ऊँचे

पहाड़ी ढालों से उतरा करती है जिससे उसका ताप बढ़ जाता है। कभी-कभी यह पवन दो-तोन दिन तक चलती है। शोत और वसन्त ऋतुं में यह पवन बहुया चलती है। इस पवन के आने से शोत ऋतु में भूमध्य सागरीय जलवायु का ताप एकाएक लगभग ७०° ८०° फा० हो जाया करता है।

भूमव्यसागरीय जलवायु में आकाश में प्रायः वादल रहा करते हैं। वार्षिक बौसत स्वच्छ आकाश का २०० घंटा से अधिक है। शीत ऋतु में जो वर्षा की प्रधान ऋतु है, वर्षा समाप्त होते ही वादल हट जाया करते हैं।

शीत ऋतु में इस जलवायु के पहाड़ी प्रदेशों में रात्रि को घाटियों की नीची ढालों पर पाला वहुवा पड़ता हैं। यह पाला तापक्रम के उलट जाने से होता है। उलटे तापक्रम का विवरण पोछे दिया गया है। इस जलवायु में ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापों में बहुत अन्तर नहीं होता है, क्योंकि यह जलवायु समुद्री जलवायु है।

इत जलवायु में विद्युत प्रकाश अथवा वादलों की गड़गड़ाहट जलवर्षा के समय नहीं दिखती है। चिलो और दक्षिण अफीका इत्यादि में वादलों की गड़गड़ाहट से लोग पूर्णतया अपरिचित है।


एल्जियर्स नगर के ताप और जलवर्षा का विवरण नीचे दिया जाता है:— तापकम ५१ ५५ ५८ ६१ ६६ ७१ ७७ ७८ ७५ ६८ ६२ ५७ जलवर्षा २ ४ ४ २ १ १ ० ० १ ३ ५ ५

जैसा कि ऊपर वताया गया है, योरप में भूमध्य सागरीय जलवायु में वड़ी भिन्नता पाई जातो है। इस भिन्नता का ज्ञान कराने के लिये रोम के ताप और जलवर्षा का विवरण नोचे दिया है:—

ज फ मा अ म जू जू असि अ न दि तापक्रम ४४ ४७ ५१ ५७ ६४ ७१ ७६ ७५ ७० ६२ ५३ ४६ जलवर्षा ३ ३ ३ ३ २ १ ० १ २ ५ ४ ४ इसका चित्र निकटवर्ती हैं।

तूरानी जलवायु

तूरानी जलवायु एक अर्घ मरुमूमि जलवायु है जहाँ समुद्री प्रभाव का अभाव है। ग्रोष्म और शोत ऋतु के तापों तथा रात्रि और दिन के तापों का अधिक अन्तर की एक विशेषता है। वर्षा की कमी भी यहाँ की एक दूसरी विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु में दिन में तापक्रम १०० फा॰ तक पहुँच जाता है। परन्तु शीत ऋतु की राग्नि में



चित्र ६८


इस जलवायु की वर्षा ग्रोप्म ऋतु में ही होती है यद्यपि शीत ऋतु में थोड़ी-बहुत हिम भी पड़ जाया करती है। शीत ऋतु में इस जलवायु में पाला अधिक पड़ा करता है।

साधारण दशा में यहाँ पवनें कम चलती हैं। झंझावात के समय ही वेगवती पवनों की प्रवानता देखी जाती है। यहाँ की वायु में शुक्कता भी अधिक होती है।

तूरान जलवायु ३०-३५° अक्षांशों में 20 तर सिंहिंदियल के भीतरों भागों में मिलती है। 10 इसका बहुत बड़ा क्षेत्र एशिया के किरगीज एठार के आस-पास है। संयुक्त राज्य अमरीका के प्लेन्स में तथा दक्षिणी अमेरिका के अर्जनटाइन प्रदेश में और वि आस्ट्रेलिया के भीतरी भाग में इस जलवायु के अन्य क्षेत्र मिलते हैं।

ज फ मा अ म जू जु अ सि अ न दि तापकम २६ २७ ३७ ४७ ५८ ६८ ७४ ७३ ६६ ५५ ४१ ३० जलवर्षा २ २ ३ ३ ४ ३ ३ ३ ३ २ २ उपरोक्त तालिका को निकटवर्ती चित्र द्वारा भी दिखलाया गया है।

(ऋण)—२० ं फा० तापक्षम हो जाता है। वर्षा का वार्षिक औसत लगभग २०-३० इंच रहता है। यद्यपि एशिया के कुछ भागों में यह जलवर्षा २० इंच से कम ही है। जलवायु में बड़े-बड़े झंझावात, विशेषकर वसन्त ऋतु में अधिक देखे जाते हैं। ये झंझावात अथवा आंधी कभी-कभी वर्षा अधिक कर देते हैं। इनसे ताप में भी क्षणिक अन्तर बहुत हो जाता है। कभी-कभी केवल घंटे भर में ही ३० फा० का अन्तर पड़ जाता है। शिकागी नगर में एक दिन में ४८ फा० का अन्तर देखा गया है। परन्तु तापक्रम का यह असायारण अन्तर झंझावात से ही संबंधित है। तापक्रम का दैनिक अन्तर साधारण दशा में अधिक नहीं है।



चित्र ६९

चीनी जलवायु

चीनी जलवायु पूर्वी तटों पर उन्हीं अक्षांशों में मिलती हैं जिनमें पिश्चमी तट पर भूमध्यसागरीय जलवायु मिलती हैं। पूर्वी तट पर होने के कारण इस जलवायु में स्थल का प्रभाव अधिक दिखलायी देता हैं। यही कारण कियहाँ के तापकम में बहुत बड़ा अन्तर मिलता है। शोत ऋतु में हिमांक से नीचे का ताप बहुवा मिलता है, और पाला भी प्रायः पड़ा करता है। ग्रीष्म ऋतु में तापकम ९० फा० से ऊपर पहुँच जाता है। परन्तु तापकम का दैनिक अन्तर थोड़ा ही होता है। हैंकाऊ के रात्रि और दिन के ताप का अन्तर लगभग १३ फा० है और न्यूयार्क का यह अन्तर लगभग १५ फा० है।

इस जलवायु में जलवर्षा सभी ऋतुओं में हुआ करती है। शीत ऋतु में हिम वर्षा भी होती है। ग्रोष्म ऋतु में घनघोर वर्षा भी देखी जाती है। यहाँ तक कि दिन में लगभग ८-१० इंच वर्षा भी कभी-कभी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा के साथ-साथ कभी-कभो ओले भी पड़ते हैं। इस जलवायु के तट पर स्थित भागों में कभी-कभी समुद्र से वड़े भयंकर झंझावात अथवा आँधी आती है। एशिया में इनको टायफून कहते हैं। इन आँवियों से बहुत जलवर्षा होती है और उनमें पवन का वेग अधिक होने से समुद्र से वड़ी ऊँची-ऊँची लहरें आती है। इन लहरों से तट पर वसने वाले बहुत से लोग हूव जाते हैं और धन की वड़ी हानि होती है।

इस जलवायु के मुख्य क्षेत्र चीन के उत्तरी तट पर, संयुवत राज्य अमेरिका के पूर्वी

तंट पर तथा आस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाये जाते हैं।

नोचे दो हुई तालिका में हैंकाऊ में नगर के तापक्रम और जलवर्षा दी है। ४० ४३ ५० ६२ ७१ ८० ८५ ८५ ७६ ६६ ५२ ५२ ४५ २ २ ४ ६ ६ ९ ७ ४ ३ ३ २ २ १ उपरोक्त तालिका को चित्र ६९ में दिखलाया गया है।

पिचमी योरोपीय जलवायु


कपर दी हुई मध्य अक्षांशों की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु के ऊँचे ताप एक विशेषता है। परन्तु इन अक्षांशों की अन्य जलवायु में ग्रीष्म ऋतु के ताप मध्यवर्ती रहते हैं। इसका उदाहरण पिक्चिमी योरोपीय जलवायु में भली भाँति मिलता है। समुद्र का प्रभाव वर्ष के सभी महोनों में प्रयान होने के कारण इस जलवायु में वर्षा सदा होती है। वर्षा के लिये यहाँ कोई नियत ऋतु नहीं है, यद्यपि हेमन्त ऋतु में अन्य महोनों की अपेक्षा सबसे अधिक जलवर्षा होती है। जलवर्षा का वार्षिक बौसत लगभग ४०-५० इंच रहता है। मध्य अक्षांशों की दृष्टि से यह असित ऊँचा है, परन्तु जब इस बात का ध्यान किया जाता है कि इस जलवायु में समुद्र का प्रभाव समृचित है और जलवर्षा पूरे वर्ष होती है, तब यह असित कम मालूम होता है। इसका कारण यह है कि इन अक्षांशों में वायु का ताप ऊँचा नहीं होता है, और इसलिए वायु की जल धारण

करने की शिवत भी न्यून ही होती है। वायु में जल की मात्रा कम होने से यहाँ की वर्षा का ओसत भी कम होता है। इस जलवायु की जलवर्षा अधिकतर नन्हीं-नन्हीं वूँदों में होती है। वड़े-वड़े वूँदों वाली मूसलावार जलवर्षा यहाँ नहीं होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस जलवायु में आन्तरिक चक्रवातों में चलने वाली उप्ण वायु शीतल वायु से संपर्क होने पर थोड़ी ही ऊँचाई पर आई हो जाती है। थोड़ी ऊँचाई पर वादल वनने से वर्षा के कण छोटे हो रहते हैं। वड़े कण तो वायु के एकाएक अधिक ऊँचाई पर उठने से हो वन सकते हैं।

इस जलवायु में कोहरा अधिक देखा जाता है। यहाँ के समुद्र में उप्ण जल की धाराएँ वहती हैं। उप्ण जल पर वहनें वालो वायु में आईता अधिक होती है। जब इस वायु का सम्पर्क रात्रि में शीतल हुई स्थल को वायु से होता है तब गहरा कोहरा उत्पन्न हो जाता है। पवनों द्वारा समुद्र तट का यह को हरा कभो-कभी २०-२५ मील दूर तक स्थल के भीतर भाग में पहुँच जाता है। यह कोहरा शीत ऋतु में अधिक होता है।

शीत ऋतु में कभी-कभी हिम वर्षा भी हो जाती हैं। परन्तु हिम की मात्रा थोड़ी ही होती हैं और ऊँवे पर्वतों को छोड़ कर सभी जगह थोड़े घंटों में हो वह पिघल जाती है। यह हिम वर्षा उसी समय होती हैं जब कि चक्रवात द्वारा उत्तर पूर्व की ओर से ध्रुव खंड की अति शीतल वायु यहाँ आती है और वहाँ के तापकम को एकाएक नीचे गिरा देती हैं।

इस जलवायु में समुद्र के प्रभाव के कारण पाला कभी नहीं पड़ता है। शीत ऋतु के तया ग्रोष्म ऋतु के मध्यम तापक्रम इस जलवायु की विशेपता है। शीत ऋतु में समुद्र के प्रभाव से तापक्रम अधिक नीचे नहीं जाते हैं; और ग्रीप्म ऋतु में इसी



चित्र ७०

प्रभाव के कारण तापक्षम अधिक ऊँचे नहीं उठते हैं। इस जलवयु में ३२° फा० की तापक्षम रेखा नहीं मिलती है। शीत ऋतु में ४०-५०° फा० तापक्षम रहता है, और प्रीष्म ऋतु में यह तापक्षम लगभग ५० और ६०° फा० होता है। ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापक्षम में इस जलवायु में वहुत कम अन्तर देखा जाता है। यद्यपि दैनिक अन्तर कुछ अधिक होता है।


इस जलवायु में चक्रवातों का सबसे अधिक महत्व हैं। कोई महीना ऐसा नहीं जाता जिसमें एक-दो चक्रवात यहाँ न आते हों। इन चक्रवातों में शीतल और उष्ण वायु का परिवर्तन होता रहता है जिससे इस जलवायु में वायु की दशा भी स्थिर नहीं रह पाती। कभी वादल, कभी कोहरा, कभी धूप, कभी जलवर्षा आदि का समागम वरावर लगा रहता है। इस जलवायु के क्षेत्रों के निकट वायु-केन्द्रों को स्थिति के कारण ही यहाँ चक्रवातों की इतनी अधिकता है।

चकवातों की प्रवानता का फल यह है कि इस जलवायु में आकाश स्वच्छ वहुत कम रह पाता है। लंदन नगर में स्वच्छ आकाश का औसत दिसम्बर में दिन में केवल १५ मिनट का है। अन्य स्थानों में भी वादलों को अधिकता इस जलवायु की एक विशेषता है।

आयरलैंड के वैलेन्सिया नगर के तापकम व जलवर्षा नी चे दिये जाते हैं—
ज फ मा अ म जू जु अ सि अ न दि
तापकम ४५ ४५ ४५ ४८ ५२ ५६ ५९ ५९ ५६ ५२ ४७ ४५
जलवर्षा ६ ५ ४ ४ ३ ३ ४ ५ ४ ६ ५ ३
इस तीलिका को पो छे के चित्र में भो दिखलाया गया है।

मध्य योरोपीय जलवायु

इस जलवायु में समुद्र का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि शीत ऋतु में शीत का मात्रा अधिक होती है, और ग्रीष्म ऋतु में दिन का ताप काफी ऊँचा होता है। दिन में कहीं-कहीं सूर्य की किरणों से भूमि इतनी तप्त हो जाती है कि वायु का ताप १००° फा० तक पहुँच जाया करता है। शीत ऋतु में रात्रि में ताप हिम विन्दु से नीचे पहुँच जाता है। ३२° फा० ताप रेखा इस जलवायु की शीत ऋतु की मुख्य ताप रेखा है। शीत ऋतु में कभी-कभी टंढी वायु की आंधी भी यहाँ चलती है। ऐसी आंधी को योरप की जलवायु में विल्ज के कहते हैं। इस आंधी से हिम वर्षा बहुत होती है। शीत ऋतु में इस जलवायु में पाला अधिक पड़ता है। शीत ऋतु में कभी-कभी असाधारण शीत की लहरें भी आ जाती है। ये लहरें प्रायः उस समय आती है जब शीत ऋतु में वाहा चक्रवात द्वारा सूखी और शीतल वायु का प्रकोप होता है।




करने की शिवत भी न्यून ही होती है। वायु में जल की मात्रा कम होने से यहाँ की वर्ण का औसत भी कम होता है। इस जलवायु की जलवर्षा अधिकतर नन्हीं-नन्हीं दूँ दों में होती है। वड़े-वड़े वूँ दों वाली मूसलाधार जलवर्षा यहाँ नहीं होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस जलवायु में आन्तरिक चक्रवातों में चलने वाली उष्ण वायु शीतल वायु से संपर्क होने पर थोड़ी ही ऊँ वाई पर आदं हो जाती है। थोड़ी ऊँ चाई पर वादल वनने से वर्ण के कण छोटे ही रहते हैं। वड़े कण तो वायु के एकाएक अधिक ऊँ चाई पर उठने से ही वन सकते हैं।

इस जलवायु में कोहरा अधिक देखा जाता है। यहाँ के समुद्र में उच्ण जल की धाराएँ वहती हैं। उच्ज जल पर वहने वाली वायु में आदंता अधिक होती है। जब इस वायु का सम्पर्क रात्रि में शोतल हुई स्थल की वायु से होता है तब गहरा कोहरा उत्पन्न हो जाता है। पवनों द्वारा समुद्र तट का यह को हरा कभो-कभो २०-२५ मील दूर तक स्थल के भीतर भाग में पहुँच जाता है। यह कोहरा शीत ऋतु में अधिक होता है।

शीत ऋतु में कभी-कभी हिम वर्षा भी हो जाती है। परन्तु हिम की मात्रा थोड़ी ही होती है और ऊँवे पर्वतों को छोड़ कर सभी जगह थोड़े घंटों में ही वह पिघल जाती है। यह हिम वर्षा उसी समय होती है जब कि चक्रवात द्वारा उत्तर पूर्व की ओर से भ्रव खंड को अति शोतल वायु यहाँ आती है और वहाँ के तापक्रम को एकाएक नीचे गिरा देती हैं।

इस जलवायु में समुद्र के प्रभाव के कारण पाला कभी नहीं पड़ता है। शीत ऋतु के तथा ग्रीष्म ऋतु के मध्यम तापक्रम इस जलवायु की विशेषता है। शीत ऋतु में समुद्र के प्रभाव से तापक्रम अधिक नीचे नहीं जाते हैं; और ग्रीष्म ऋतु में इसी



प्रभाव के कारण तापकम अधिक ऊँचे नहीं उठते हैं। इस जलवयु में ३२° फा० की तापकम रेखा नहीं मिलती है। शीत ऋतु में ४०-५०° फा० तापकम रहता है, और ग्रीष्म ऋतु में यह तापकम लगमग ५० और ६०° फा० होता है। ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापकम में इस जलवायु में बहुत कम अन्तर देखा जाता है। यद्यपि दैनिक अन्तर कुछ अधिक होता है।

इस जलवायु में चन्नवातों का सबसे अधिक महत्व है। कोई महीना ऐसा नहीं जाता जिसमें एक-दो चन्नवात यहाँ न आते हों। इन चन्नवातों में शीतल और उष्ण वायु का परिवर्तन होता रहता है जिससे इस जलवायु में वायु की दशा भी स्थिर नहीं रह पाती। कभी वादल, कभी कोहरा, कभी धूप, कभी जलवर्षी आदि का समागम बराबर लगा रहता है। इस जलवायु के क्षेत्रों के निकट वायु-केन्द्रों की स्थिति के कारण ही यहाँ चक्रवातों की इतनी अधिकता है।


चकवातों की प्रधानता का फल यह है कि इस जलवायु में आकाश स्वच्छ बहुत कम रह पाता है। लंदन नगर में स्वच्छ आकाश का औसत दिसम्बर में दिन में केवल १५ मिनट का है। अन्य स्थानों में भी वादलों को अधिकता इस जलवायु की एक विशेषता है।

आयरलैंड के वैलेन्सिया नगर के तापक्रम व जलवर्षा नीचे दिये जाते हैं—
ज फ मा अ म जू जु अ सि अ न दि
तापक्रम ४५ ४५ ४५ ५८ ५२ ५६ ५९ ५६ ५२ ४७ ४५
जलवर्षा ६ ५ ४ ४ ३ ३ ४ ५ ४ ६ ५ ३
इस तीलका को पोछे के चित्र में भी दिखलाया गया है।

मध्य योरोपीय जलवायु

इस जलवायु में समुद्र का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि शीत ऋतु में शीत का मात्रा अधिक होती है, और प्रीष्म ऋतु में दिन का ताप काफी ऊँचा होता है। दिन में कहीं-कहीं सूर्य की किरणों से भूमि इतनी तप्त हो जाती है कि वायु का ताप १००° फा० तक पहुँच जाया करता है। शीत ऋतु में रात्रि में ताप हिम विन्दु से नीचे पहुँच जाता है। ३२° फा० ताप रेखा इस जलवायु की शीत ऋतु की मुख्य ताप रेखा है। शीत ऋतु में कभी-कभी टंढी वायु की आंधी भी यहाँ चलती है। ऐसी आंधी को योरप की जलवायु में व्लिजर्ड कहते हैं। इस आंधी से हिम वर्षा बहुत होती है। शीत ऋतु में इस जलवायु में पाला अधिक पड़ता है। शीत ऋतु में कभी-कभी असाधारण शीत की लहरें भी आ जाती हैं। ये लहरें प्रायः उस समय आती है जब शीत ऋतु में वाह्य चक्रवात द्वारा सूखी और शीतल वायु का प्रकोप होता है।

इस जलवायु में वर्षा की मात्रा २० इंच के लगभग होती है। यह वर्षा प्रायः ग्रोष्म ऋतु में होती है। कभी-कभी बीत ऋतु में भी पश्चिम से आन्तरिक चक्रवात आने पर वर्षा होती है। ग्रोष्म में कभी-कभी स्थानीय झंझावात से भी वर्षा हो जाती है। झंझावात की वर्षा ग्रोष्म ऋतु के आरंभ में ही होती है, क्योंकि उस समय वायु की पियली हुई हिम का जल मिल जाता है जिससे ऊपर उठने पर मुक्टधारी वादल वनते हैं और वर्षा करते हैं।




नीचे दी हुई तालिका में बोखारेस्ट नगर का ताप क्रम और जलवर्षा दी गई हैं— जफ मा अम जू जुझ सि अन दि तापकम २६ ३१ ४१ ५२ ६२ ६९ ७३ ७२ ६३ ५३ ४० ३१ जलवर्षा ११ १२ २३ ३२ १२ २२ इस तालिका को पोछे के चित्र में भी दिखलाया गया है।

पूर्वी योरोपीय अथवा प्रेरी जलवायु

इस जलवायु में समृद्र का प्रभाव विल्कुल नहीं है। यह जलवायु पूर्ण रूप से स्यलीय जलवायु है। यही कारण है कि यहाँ जलवार्या वहुत थोड़ी होती है और ग्रीप्म-ऋतु के तापक्षों में बहुत बड़ा अन्तर होता है। ग्रीप्म में दिन और रात्रि के तापों में भी बहुत अन्तर होता है। तापक्षों के इतने अधिक अन्तर के कारण इस जलवायु का वार्षिक ताप मध्य योरोगेंय जलवायु को अने का काफी नोचा रहता है। मध्य योरोगेंय जलवायु की अने का को नोचा रहता है। मध्य योरोगेंय जलवायु की जने को नोचा यहाँ जलवार्य की कम होती है और पाला भी अधिक पड़ता है।

इस जलवायु में दोत ऋतु में व्लिजड नामक आधियाँ बहुवा चला करतो हैं और दे



इतनो वेगवती होती हैं कि कभी-कभी मीलों तक भूमि पर पड़ी हुई वरफ को वे उड़ा ले आती हैं। इस जलवायु में सीत ऋतु में वारों ओर वर्फ ही वर्फ दिस्तती है। शीत ऋतु में तापक्रम कभी-कभी (ऋण)—४०° फा० तक पहुँच जाता है। लगभग पूरी कीत ऋतु में तापक्रम का औसत लगभग ३०° फा० रहा करता है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में भी यहाँ इतने ऊँचे ताप नहीं होते कि सभी जगह वरफ पिघल जाय। अधिकतर स्थानों में तो अप्रैल के अन्त तक भूमि पर वरफ पड़ी रहती है। इस जलवायु में जलवर्षा थोड़ी हो, और


चित्र ७२ से भी थोड़ो वर्षा ग्रीष्म ऋतु में हो जाती है। नीचे दो हुई तालिका में डेनवर नगर के ताप और जलवर्षा का वितरण है।

ज फ मा ज म जू जु अ सि अ न दि तापकम ३० ३२ ३९ ४७ ५७ ६७ ७२ ७१ ६२ ५० ३९ ३२ जलवर्षा ० ० १ २ २ २ २ १ १ १ १ इस तालिका को निकटवर्ती चित्र में भी दिखलाया गया है।

सेंट लारेंस अथवा साइबेरियन जलवायु

यह जलतायु मध्य अक्षांशों में पूर्ती तटों पर मिलती है जहाँ कभी-कभी समुद्र का प्रभाव चक्रवातों के कारण स्थल में आ जाता है। यह ध्यान रखना चाहिये कि साधारण दशा

में पिरुचमी पवनों के कारण समुद्र का प्रभाव यहाँ स्थल से दूर हो रहता है। समुद्र के इस प्रभाव का फल यहाँ पर जलवर्षा की मात्रा को बिक कर देता है। जहाँ तक तापकम का सम्बंध है जलवायु का तापकम मध्य अक्षांशो की अन्य जलवायु की अपेक्षा बहुत नीचा होता है। इन तटों के निकट बहने वाली शीतल जल-धारा के कारण शीत ऋतु में तापकम और भी नीचा होता है; और इस जलवायु में पाला पूरी शीत ऋतु भर रहता है। श्रोष्म ऋतु में भी ताप ऊँचा नहीं जाता, क्योंकि चक्रवात में पड़ी हुई समुद्र की शीतल वायु यहाँ के तापकम की नीचा कर देती है।




नीचे दो हुई तालिका में मान्ट्रोल नगर के ताप और जलवर्पा दिये जाते हैं।

ज फ मा अ म जू जु अ सि अ न दि तापक्रम १३१५२५४१५५६५६९६७५९४७३३१९ जलवर्षा ४३४२३३४३४३४३४ इस तालिक को निकटवर्ती चित्र में भी दिखलाया गया है।

ध्रुव खंड की जलवायु

घुव खंड की जलवायु की मुख्य विशेषता यहाँ के नीचे तापक्रम में है। यद्यपि यहाँ पर ग्रोप्म ऋतु में कभी-कभी ८०° फा० के लगभग तापक्रम हो जाता है, परन्तु इस प्रकार का ऊँचा ताप केवल कभी-कभी ही होता है। सदा नीचे ताप होने से ध्रुव खंड की जलवायु में अन्न नहीं पक सकता है। इसीलिये यहाँ की वनस्पित वहीं है जो योड़े ही दिन में फूल और फल कर अपना जीवन पूरा कर ले।

ध्रुव खंड की जलवायु के दो भाग किये जाते हैं । पहला भाग उत्तरी वन प्रदेशीय और दूसरा भाग टुंड्रा अर्थात् हिम प्रदेशीय जलवायु है ।



उत्तरी वन प्रदेशीय जलवायु केवल उत्तरी गोलाई में ही मिलती है, क्योंकि दक्षिणो गोलाई में इन अक्षांशों में भूखंड बहुत पतला है और इसलिए यहाँ पर समुद्र का अधिक प्रभाव होने से इस जलवायु की विशेषताएँ नहीं मिलती हैं। इस जलवायु की विशेषता तापक्रम के अधिक से अधिक अन्तर में हैं। यह अन्तर इस प्रदेश की महीनों लम्बी रात और महीनों लम्बे दिन के कारण है। संसार का न्यून से न्यून तापक्रम इसी जलवाय में स्थित साइवेरिया के वेरखोयात्स्क नामक ग्राम में मिलता है। ग्रीप्म में दिन में तापक्रम कभी-कभी १०० फा० से जपर हो जाता है, परन्तु शीत ऋतु में न्यूनतम ताप (ऋग)—७३ फा० तक देखा गया है। नीचे दी हुई तालिका में वेरखोयान्स्क के

ताप और जलवर्षा दिए गए हैं।

ज फ म अ म जू जु अ सि अ न दि तापक्रम - ५८--४८--२४ ९ ३६ ५६ ६० ५२ ३९ ६--३४--५१ जलवर्षा ० ० ० ० ० १ १ १ ० ० ० ० इस तालिका को निकटवर्ती चित्र में भी दिखाया गया है।

हिम प्रदेशीय (दुंड्रा) जलवायु

यह जलवायु ध्रुव खंड में ऐसे अक्षांशों में मिलती हैं जहाँ ग्रीप्म ऋतु इतनी छोटी होती हैं कि शीत ऋतु में गिरो हुई हिम कभी पूरी पिघल ही नहीं पाती हैं। वरफ के ढेर लगते जाते हैं जो टूट-टूट कर समृद्ध में आइसवर्ग (हिमशिला) बन कर वहते हैं। शीत ऋतु में विलजर्ड नामक आँधी और प्रायः वादलों से आकाश का ढका रहना इस जलवायु की विशेपतायें हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें वरावर कई महीने तक पड़ती रहती हैं और इसलिय कहीं-कहीं वरफ पिघल जाती है, और एक प्रकार की झाड़ी वाली वनस्पित कुछ दिन के लिये उग आती है। इस जलवायु में शीत ऋतु में नदी और समुद्र का जल ऊपरी तह में जम जाता है, परन्तु ग्रीष्म ऋतु में जल फिर खुल जाता है।

आगे दो हुई तालिका में इसिपट्सवर्गन के ताप और वर्षा दिये हैं। इस स्थान पर समुद्र में गरम जलवारा का प्रभाव होने से ताप बहुत नीचे नहीं पहुँचते:— ज फ मा अ म जू जु अ सि अ न दि तापक्रम ४——२— २ ८ २३ ३५ ४२ ४० ३२ २२ ११ ६ जलवर्षा १ १ १ १ ० ० ० १ १ १ १ २

पर्वतीय जलवायु

पर्वत की ऊँचाई के अनुसार वायु का ताप तथा जलवर्षा आदि में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के कारण ऊँचे पहाड़ों पर ध्रुव खंड का सा तापक्रम और वर्णा मिलतो है। पर्वत के नीचे भाग में अक्षांश के अनुसार तापक्रम ऊँचा और जलवर्ष प्रायः अधिक हुआ करती है। वियुवत् रेखा के निकट होने पर भी अफ्री का के किलामंजारू नामक पर्वत की चोटी सदा हिमाच्छादित रहती है। पर्वतीय जलवायु में न केवल अक्षांश का हो प्रभाव दिखलाई पड़ता है, वरन् वायु वाहन की दिशा का भी। जैसा कि पीछे वर्णन किया गया है, पहाड़ के उन ढालों पर जहाँ वायु ऊपर से नीचे उतरती है, तापक्रम सावारण से अधिक ऊँचा होता है। ऐसे ढाल पर वर्षा नहीं होती है। जलवर्षी उसी ढाल पर होती है जो पवन की ओर होता है। इस प्रकार पर्वतीय जलवायु का संबंध अक्षांश, ऊँचाई और पवन की दिशा से है।

स्थली व समुदी जलवायु

कभी-कभी जलवायु को स्थली अथवा समुद्रो जलवायु भी कहते हैं। किसी स्थान पर स्थल अथवा समुद्र के प्रभाव के अनुसार यह विभाजन किया गया है। विशेष वात ध्यान देने की यह है कि स्थलीय जलवायु में ग्रोष्म और शीत ऋतु के तापक्रमों में महान अन्तर होता है। समुद्री जलवायु में यह अन्तर कम होता है। समुद्री जलवायु में उच्चतम तापक्रम अगस्त मास में, और न्यूनतम ताप फरवरी मास में हुआ करते हैं। स्थली जल-वायु में ये ताप जुलाई और जनवरी में होते हैं।

जलवायु का नवीन विभाजन

उपरोक्त जलवायु का विभाजन मोटो-मोटो वातों को ध्यान में रख कर ही किया गया है। इस विभाजन में यह दृड़तापूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि किसी दो जलवायु के मध्य की सीमा कहाँ है। इस विभाजन में जलवायु की सीमा का निर्धारण करना इसिलए असंभव है कि नियत तापक्रम तथा जलवर्या का अन्तर-संबंध पूर्ण रूप से ध्यान में नहीं रक्खा गया है। इस संबंध का ध्यान रखते हुए डा० कोयपन ने अपनी पुस्तक गंडिरश-दर-विलमा कुंडे में किया है। कोयपन के विभाजन का महत्व इस वात में हैं कि उन्होंने जलवायु को सीमा का तापक्रम निर्धारण करने से पहले जलवर्या का जो प्रभाव उस तापक्रम पर पड़ता है उसको भली भाँति अध्ययन कर लिया है।

कोयपन के विभाजन में प्रत्येक जलवायु के लिए अक्षर नियत कर दिये गये हैं। किसी:

विशेष अक्षर वाली जलवायु की स्थानीय विशेषताओं का महत्व दिखाने के लिए उस अक्षर के साथ निम्नलिखित छोटे अक्षर भी जीड़ दिये जाते हैं।

ग्रोप्य में भो वर्षा ऋतु होने पर 'S', श्रोत ऋतु में भी होने पर 'W', पूरे वर्ष वर्षा

होने पर F

कोयपन के विभाजन में निम्निलिखित अक्षर प्रयोग में लागे गये हैं:— उप्ण खंड को विषुवत् रेखीय जलवायु के लिए जहाँ शांत ऋतु नहीं होती है और जहां ६४.४ फा॰ से नाचे तापकम नहीं जाता है, A

उष्ण मनस्यको जलवाय के लिये जहाँ वर्षा से अधिक वाष्पोकरण होता है, B मध्य अक्षांश की आर्द्र जलवायु जहाँ सीत ऋतु कड़ी नहीं होती है और जहाँ २६.६

फा॰ से नीचे ताप नहीं जाता है, C इन्हों अक्षांशों को आर्द्र जलवायु जहाँ शीत ऋतु में २६.६° फा॰ से नीचे ताप पहुँव

जाता है परन्तु जहाँ ग्रोप्म में ५०° फा० से अधिक ताप पहुँ चता है, D

प्रव संड की जलवाय जहाँ ग्रोप्म का जीसत ताप ५०° फा० से नीचे ही रहता है, B

इस विभाजन के अनुसार उप्ण खंड की जलवायु का निर्धारण वहाँ के तापकाम तथा
जलवर्षा की मात्रा के अनुसार होता है। शीतोष्ण खंड की जलवायु में ग्रीप्म और सीत

ग्रह्मुओं का महत्वर्ष अन्तर, तथा समुद्र के प्रभाव का विशेष ध्यान रक्का गया है।

प्रव संड की जलवायु में हिम की प्रवानता तथा ग्रीप्म ऋतु में वनस्पित के उनने योग्य
तापकम का ध्यान रक्का गया है।

कोयपन प्रणाली के उपरोक्त पाँच मुख्य भागों के ११ उपभाग (टाइप) किये गये

हैं। इनका विवरण नीचे दिया जाता है ---

कोयपन की जलवायु प्रणाली

विशेषता	भाग	उपभाग
आर्द्र जलवाय	A	(i) Afशुष्क ऋतु का अभाव
	С	(ii) Aw - शुष्क शोत ऋतु (मानसून जलवायु जिसकी Aw कहते हैं) (iii) Cf-शुष्क ऋतु का अभाव (iv) Cs-शुष्क ग्रोष्म ऋतु (भूमघ्य सागरीय जलवायु)
	D	(v) Cw—शुष्क शीत ऋत (vi) Df—शुष्क ऋतु का प्रभाव (vii) Dw—शुष्क शीत ऋतु
शुष्क जलवायु	B	(viii) Bs—अर्द्ध महम्मि
हिम जलवायु	E	(ix) Bw—मरुभूमि (x) ET—दुन्ड्रा (xi) EF—हिम प्रधान

्षेपरोक्त सूची में C और D जलवायु के निम्नलिखित नये उपविभाग भी आजकल जोड़े जाते हैं:—

a---कड़ी गर्मी

b-साधारण गर्मी

c-केवल थोड़े समय तक साधारण गर्मी

d-नठोर शोत

इस प्रणालों में निम्नलिखित संकेत भी प्रयोग किये जाते हैं:—

H-उच्च पर्वत शिखर की जलवायु

p--कड़ो गर्मी और शुष्कता

i-वार्षिक ताप-अन्तर न्यून

m-कोहरा की प्रधानता।

n-वायु में आर्द्रता की प्रधानता ।

्कोयपन ने अपनी प्रगाली में सेन्टोंग्रेड अंशों का प्रयोग किया था। ये अंश नीचे विये जाते हैं:---

A जलवायु की सीमा के लिए १८° स० (६४.४° फा०)

C,, ,, १०° स० (५०° फा०)

D,, ,, ,, -३° स० (२६.६° फा०)

जलवायु के ऐतिहासिक परिवर्तनः

भूतत्ववेत्ताओं (जियोलोजिस्ट) को खोज से यह पता चलता है कि संसार के इतिहास में जलवायु के परिवर्तन होने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। पृथ्वी की भिन्न-भिन्न प्रकार की महानों में जलवायु के इन ऐतिहासिक परिवर्तनों का मुख्य प्रमाण पाया जाता है। जिसको हम आज 'पत्यर का कोयला' कहते हैं वह एक प्रकार की वनस्पति से बना है। विज्ञान की वृष्टि से जस वनस्पति के जगने के लिए उष्ण और आई जलवायु का होना आवश्यक था। परन्तु योर्प तथा अमेरिका में जहाँ अधिकतर पत्यर का कोयला पाया जाता है, आजकल शीतल जलवायु मिलती है। इससे यह सिद्ध होता है कि पत्यर के कोयले को बनाने वालो वनस्पति के जगने के लिए अर्वाचीन काल में उपयुक्त जलवायु वहाँ थीं, परन्तु आयुनिक काल में उस जलवायु में महान् परिवर्तन हो गया है।

जलवायु में परिवर्तन सिद्ध करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ विशेषज्ञ में पुराने पेड़ों से सहायता ली है। यह वात मानी हुई है कि पेड़ों के तनों में अनेक गोल चिन्ह पाये जाते हैं। इन चिन्हों की आपस की दूरों सदा एक सी नहीं देखी जा सकती है। को के किसी भाग में घेरे एक दूसरे के निकट होते हैं और कहीं दूर। ऐसा देखा गया है कि जिस वर्ष जलवर्षा अधिक होती है उस वर्ष पेड़ अधिक बढ़ता है। परन्तु जिस वर्ष

जलवर्षों कम होती है उस वर्ष पेड़ की उन्नित कम होती है। अधिक उन्नित वाले वर्ष में पेड़ में वनने वाला घरा बहुत ऊँचाई तक पाया जाता है, और कम उन्नित वाले वर्ष में यह घरा बहुत पतला होता है। केलिफोर्निया में डगलस फर नामक पेड़ पाये जाने वाले गोल चिन्हों का संबंध जलवर्षा से स्थापित किया गया है। ये पेड़ लगभग ४००० वर्ष पुराने हैं। इन पेड़ों के घरे को देखने से जलवर्षा में सहस्रों वर्षों में होने वाले परिवर्तनों का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उस देश के सिकोइया नामक पेड़ के चिन्हों से जात होता है कि ईसा से लगभग १८०० वर्ष पूर्व से ईसा से ५०० वर्ष उपरान्त तक जलवर्षा खिक थी। परन्तु ५०० ए० डी० के वाद जलवर्षा में कमी होती जा रही है। कि होते के तनों के छोटे-चड़े घेरों से भी यही सिद्ध होता है कि ससार की जलवायु में समय-समय पर परिवर्तन हुए हैं।

पृथ्वी पर कहीं-कहीं भिन्न प्रकार के फल और फूलों के मृत रूप (फासिल) भूमि में गड़े हुए पाये जाते हैं। ये फल और फूल ऐसी वनस्पित के हैं जो आधुनिक काल में उन भागों में नहीं देखी जाती हैं। यह भी माना गया है कि आधुनिक जलवाय, उस वनस्पित के उगने के योग्य नहीं है। इस प्रकार के मृत फूल (फासिल पोलन) संयुक्त राज्य अमेरिका में वड़ी झोलों के निकट खोदे गये हैं।

घरातल के कुछ आकार (लैंडिस्लीफ) ऐसे हैं जो केवल बरफ द्वारा ही वन सकते हैं। ऐसे आकार पृथ्वी पर आजकल ऐसे भाग में मिलते हैं जहाँ इस समय वरफ देखी भी नहीं जाती है। इन आकारों की उपस्थित से भी यह सिद्ध होता है कि उन भागों में जलवाय परिवर्तित हो गई है। कनाडा में प्रोफेसर कोलमैन को एक ऐसी पतंदार चट्टान मिली है जो जल द्वारा नहीं वरन् वरफ द्वारा बनी थी। यह चट्टान आन्देरियो प्रान्त में ओरोन झील के निकट लगभग १००० मील तक फैली हुई हैं। यह पतंदार चट्टान विकर्ती बोल्डर मिट्टी की वनी हुई हैं जिसको हिमसर (ग्लेशियर) ही इकट्ठा कर सकते हैं। पृथ्वी पर पतंदार चट्टान का यह सबसे प्राचीन उदाहरण है। इस स्थान पर विकर्ती बोल्डर मिट्टी से पतंदार चट्टान वन जाना यह सिद्ध करता है कि यहाँ पर पृथ्वी की लगभग बारंभिक दशा में ही हिमसर उत्पन्न करने योग्य अति शीत जलवाय थी।

भूगर्भविद्या को खोजों के अध्ययन का निष्कर्प यह है कि जलवायु के अविचीन पर पिरवर्तनों को दो प्रकारों में बाँटा जा सकता है। एक प्रकार का परिवर्तन वह है जो पृथ्वो पर लगभग प्रति दस करोड़ वर्ष के उपरान्त हुआ है। दूसरी प्रकार के परिवर्तनों में वे छोटे-छोटे परिवर्तन सम्मिलित हैं जो पृथ्वों के कुछ भागों में ही हुए हैं। ये छोटे-छोटे परिवर्तन प्राय:दो लाख वर्ष के उपरान्त हुए हैं।

^{*}हनदिंगटन-यलाइमेटिक चेन्जीज


पृथ्वों के इतिहास में, जलवायु की दृष्टि से, तीन महान् परिवर्तन हुए हैं जिनके नाम पृथ्वों के चहानों के इतिहास से संबंधित हैं। ये नाम निम्नलिखित हैं:—

- १. पैलियोजिक २. मेसोजोयिक और ३. सेनोजोयिक छोटे परिवर्तन काल निम्नलिखित नामों से विख्यात हैं:— आक्रोजोयिक = अति प्राचीन जलवाय
- (अ) पैलियोजोयिक में— १. कैम्यिजन, २. आडोबीसियन, ३. सिल्युरियन ४ डेओनियन, ५. परिमयन।
 - (व) मेसोजोयिक में— १. ट्रियासिक, २. जुरैसिक, ३. ऋटेसस।
 - (स) सेनोजोयिक में--
 - इसोसीयन
 अोलिगोसोन
 मियोसोन
 प्लिस्टोसोन
 रीसेंट

सामान्य रूप से जलवायु के परिवर्तनों के विषय में हम यह कह सकते हैं कि दीर्घकाल तक समस्त पृथ्वी पर एक सी ही जलवायु रहने के बाद वह कटिवन्धों में बँट जाती है। जलवायु का कटिवन्धीयकरण चार वड़े हिमयुगों (आइस एज) के समय हुआ है। ऐसे युग उत्तरकालीन प्रोटेरोजोइक डेवोनियन, पर्मियन और उत्तरकालीन टिशियरी समयों में हुए हैं।

जलवायु का असाबारण परिवर्तन प्लिस्टोसीन काल से आरंभ होता है जैसा कि उन चार हिम-युगों और उनके तीन मध्यकालीन हिमशर (ग्लेशियर) कालों से (जब जलवायु कुछ गर्म हो जाती है) प्रकट है। परन्तु मियोसीन समय में कटिवन्य जलवायु का महत्व होने लगता है। उस काल से लेकर आज तक यह परिवर्तन चल रहा है।

दूसरे प्रकार का प्रमाण उन खण्डहरों से मिलता है जो आजकल के मरुस्थली प्रदेशों में पाये जाते हैं। इस तरह के बड़े से बड़े खंडहर अवश्यमेव मुख्य जल-रेखाओं के निकट पड़े हुए हैं। इससे पता लगता है कि किसी समय उन स्रोतों (छोटी निदयों) में स्थिर रूप से पानी उपस्थित रहा होगा जिसके कारण वहाँ गाँव और शहर जो आज भग्नांश हो रहे हैं, उनके किनारे बस गए होंगे।



चित्र ७५


संक्षेपतः इस वात का स्परट प्रमाण मौजूद है कि पृथ्वी के जीवन की प्रारंभिक व ऐति हासिक दोनों ही अवस्थाओं में जलवायु में परिवर्तन हुए होंगे।

जलवायु में अन्तर पड़ने के कारण

एण्डर्स ऐंस्स्ट्रम (ज्याग्राफिश्का अन्नालेर, Vol,17, १९५३) ने निम्नलिखित कारण वताए है जिनसे एक साथ हर जगह की जलवायु वदल जाती है:—

(१) सीयिक शक्ति जो पृथ्वी पर आती है उसकी मात्रा में परिवर्तन आ सकते हैं (व) वायुमंडल के उपरी घरातल में पहुँचने वाली सीयिक शक्ति की मात्रा में अन्तर

पड़ जाय, (ब) वायुमंडल से छनकर आने वाली शक्ति में अन्तर पड़ जाय या (स) वादलों की मात्रा में अन्तर पड़ जाय।



चित्रं ७६

(२) वायुमंडली संचालन में परिवर्तन ।

(३) ऐसे कारणों में परिवर्तन जिनका वायु पर यथार्थ प्रभाव अभी तक अज्ञात है। ऐसे कारणों में सूर्य से निकलने वाला महीन प्रकाश और वायुमंदल में स्थित जल बिन्दु निर्माण के पदार्थ भी है।

बाने वाली सौर्यदादित पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं में वायु में उपस्थित व्हिकण और कारवन टाई आवसाइड गैस प्रमुख है। घूलि अधिकतर ज्वालामुसी पहाड़ियों के चित्गारों से प्राप्त होती है। इस प्रकार की घूलि पूर्ण वायुर्मडल में प्रवेश कर लेती है। १८८३ में क्राकाटोआ ज्वालामुखों के विस्फोट से जो घूलि आकाश में फैली उससे फ्रांस में स्थित मोन्टोलियर की वेयशाला ने वहाँ आने वाली सौर्यशक्ति में १० प्रतिशत कमी पाई। इस घूलि का प्रभाव लगभग ३ वर्ष तक रहा।

शौर्यशक्ति पर वायु में उपस्थित कारवन डाई आवसाइड के प्रभाव की ओर अंग्रेज वैज्ञानिक जान दिन्डल ने पहले पहल ध्यान आकिंपत किया था। हाल हो में इसका समर्थन अमेरिका में भी हुआ है। सावारण अवस्था में केवल ०.०३ प्रतिशत भाग ही कारवन डाई आवसाइड का रहता है। परन्तु समय-समय पर इस मात्रा में परिवर्तन हुआ करता है। वायु को यह गैस मुख्यतः ज्वालामुखी पर्वतों से तथा वनस्पति के सड़ने ,से प्राप्त होती है। अधिक ज्वालामुखी पर्वतों के उद्गार तथा अधिक वनस्पति के सड़ने पर इसकी मात्रा वायुमंडल में वढ़ जाती है। परन्तु सबसे अधिक वृद्धि कोयला और मिट्टी के तेल के जलने से होती है। ऐसा अनुमान है कि आजकल के कारखानों से लगभग ६०० करोड़ टन कारवन डाई आक्साइड वायुमंडल को प्रति वर्ष मिलती है। एक टन कोयला जलाने पर ढाई टन कारवन डाई आक्साइड निकलती है।

वायु में से कारवन डाई आवसाइड खींचने वाले वनस्पित और चट्टानें हैं। वनस्पित का मुख्य भोजन यही गैस है। इसी से पेड़ों की उन्नित होती है। चट्टानों के घृषीकरण में भी कारवन डाई आवसाइड का अधिक व्यय होता है। वायुमंडल में कारवन डाई आक्साइड के आय-व्यय का ब्यौरा देखते हुए वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि गत लगभग ५० वर्षों में इसकी वृद्धि लगभग १००% हुई है।

कारवन डाई आक्साइड आने वाली शक्ति को नहीं रोकती हैं; परन्तु उससे प्राप्त गर्मी को वायुमंडल से वाहर जाने से रोकती हैं। इसका फल यह है कि जब इस गैस की मात्रा कम होती हैं तब पृथ्वी पर ताप कम होता हैं, क्योंकि तब पृथ्वी की गर्मी के बाहर जाने पर रोक कम होती हैं। जब इस गैस की मात्रा अधिक होती हैं, तब यह गर्मी वाहर नहीं जा पाती हैं। इसलिए पृथ्वी पर ताप की वृद्धि हो जाती हैं।

पिछले १०० वर्षों का अनुभन है कि पृथ्वी पर औसत ताप लगभग २ दर्जे फा० ऊँचा हो गया है। इंगलेण्ड का औसत ताप १८५० की अपेक्षा अव २ फा० अधिक है। स्पिट्सवर्ग में १९१० की अपेक्षा आजकल ताप लगभग १८ फा० दर्जे वढ़ गया है, जिसका फल यह है कि वहाँ का वन्दरगाह अव वर्ष में २०० दिन खुला रहता है। यह वृद्ध वायु में कारवन डाई आक्साइड की वृद्धि के कारण ही वनाई जाती है।

कारवन डाई आक्साइड की वृद्धि के समय अधिक ताप और कम जलवर्षा का

समय होता है। उसकी कमी के समय कम ताप और अधिक जलवर्षा का समय होता है। कम ताप के समय हिम निदयों में वृद्धि होती है और इसलिए समुद्र तल पीछे हटता है; अधिक ताप के समय हिम निदयों का लास होता है और इसलिए समुद्रतल (सी लेविल) आगे बढ़ता है।

मनुष्य अपने लिये निजी जलवायु नहीं वना सकता। अतः उसे अपने जीवन तथा दृष्टिकोण को उस जलवायु के अनुसार बनाना पड़ता है जिसे प्रकृति ने उसके लिए बनाया है। यदि उसे अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करनी है, तो उसे कम से कम इस एक न एक क्षेत्र में अवस्य प्रकृति का सहयोग देना होगा, उसके वस्त्र ऐसे होंगे जो उसे ऋतु तत्वों से आवस्य-कतानुसार वचा सकें; उसका निवास स्थान ऐसा होना चाहिये जो उसे न उसके शत्रुओं के आक्रमण से ही बचा सके, विलक जलवायु के कष्टों से भी बचा सके । उसका भोजन, उसको आदतें और उसका रहन-सहन सभो जलवायु से प्रभावित होंगे । उदाहरण के लिए जिष्णकटिवन्यीय जलवायु में, मनुष्य सबेरे तड़के उठ सकता है और विना कोई कपड़े पहने वाहर जा सकता है; परन्तु वह उत्तर की ठंडी जलवायु में ऐसा नहीं कर सकता। जाड़े में सबेरे के समय तड़के रूस में विना समुचित कपड़े पहने या खाये-पिये घर के वाहर निकलने को यदि हिम्मत करे, तो कमकर मर जायगा। अतएव, इसमें आश्चर्य नहीं कि उन गिने-गिने योरोपियों में से जो भारत में रहते हैं बहुत थोड़े लोग सबेरे उठने के आदी होते हैं। जाड़े में रूस में सड़कें और रेल की पटरियाँ वर्फ के नीचे गहरी दव जाती हैं और उन पर चलना तभी संभव हो सकता है जब वहाँ से हिम हटा दिया जाय । कभी-कभी मीटरकारों के इंजिनों में पेट्रोल तक जम जाता है। उष्ण कटिवन्ध की वड़ी हुई निदयाँ भी वहाँ की जलवायु के कारण चलने-फिरने में ऐसी ही किठनाइयाँ उत्पन्न कर चेती हैं।

मनुष्य का खाना, किसी न किसी रूप में वनस्पति से ही प्राप्त होता है। मांस खाने वाले लोग अपना भोजन चीपायों या भेड़ों से पाते हैं जो वनस्पति पर ही पलते हैं। शाका-हारी लोग अपना भोजन सीचे पीवों से ही पाते हैं। मनुष्य का एक प्रधान भोजन मछली है, परन्तु वह भी अन्त में एक प्रकार की वनस्पति, प्लेंक्टन, पर ही निर्भर है।

वनस्पित जलवायु के प्रभाव से उगती हैं, तापक्रम, वर्षा और धूप इसके उगने के लिए प्रारंभिक आवश्यकतायें हैं। मनुष्य अपने खाने के लिए विशेष प्रकार की चनस्पितयों का उपयोग करता है। वे साधारणतया धामें होती हैं यद्यपि कुछ पेड़—फलों में आम, सेब, नीबू, कोको, कहवा, अखरोट के पेड़—भी इस दृष्टि से उपयुक्त होते हैं। विशेष प्रकार की जलवायु और मिट्टी चाहिए। यहाँ यह बात उन्लेखनीय है कि मिट्टी स्वयं जलवायु की एक उपज है। अब मनुष्य के भोजन और जन्य बावश्यकताओं के लिए फसलें ठैयार की जाने लगी है, यह भी मनुष्य के विकास

की एक अवस्या है जो केवल जलवायु के नियमों का सहयोग करने से संभव हो सकी है। उदाहरणतः गेहूँ को सफलतापूर्वेक उगाने के लिए विदोप प्रकार के तापक्षम और एक विदोप प्रकार को जलवर्ग को आवश्यकता होती है। इसीलिए, मनुष्य उस सर्वोत्तम ऋतु को चुनता है जब ऐसा तापक्षम और जलवर्ग उसे प्रकृति से मिलती है। निस्संदेह, यह तक किया जा सकता है कि आयुनिक मनुष्य कृतिम साधनों हारा जलवायु की इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, परन्तु यह केवल प्रयोगशाला में कर सकता है, खुले मैदानों में नहीं। यह बात पक्की है कि गेहूँ या और कोई फसल खड़ी करने के लिए उसे जलवायु पर निर्भर रहना पड़ेगा।

एक दृष्टि से मनुष्य कृतिम रूप से खेती की फसलों की एक आवश्यकता की पूर्ति करने में समय हो सकता है, और वह है जल। मनुष्य खेत की फसलों को कृतिम सिचाई द्वारा कुछ क्षेत्रों में पानी दे सकता है। परन्तु यहां भी वह जलवायु से पूर्णतया स्वतंत्र नहीं रहता। पानी प्राप्त करने के लिए उसे जलवर्षा या हिम वर्षा का मुँह ताकना पड़ता है, जिससे नदी का पानी नहर में ले जा सके और नहर का खेत में। यदि वर्षा न हो तो वहुत सी नहरें सुखी रह जायें।

पृथ्वी के वरातल पर खेती बढ़ाने में, मनुष्य को जलवायु से सहायता हेनी ही पड़ जाती है।

जलवायु का उद्योग-धंधे पर कुछ कम महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता । कुछ कच्चे माल जलवायु पर ही पूर्ण रूप से निर्मर रहते हैं । कच्ची ऊन उन भेड़ों से आती हैं जो धास चरती हैं । ऊपर देखा जा चुका है कि धास का उगना पूरी तौर से जलवायु पर निर्मर हैं । इस प्रकार, जलवायु कच्ची ऊन के परिणाम पर निर्मयण करती है । भेड़ों के लिए जितनी धास मिल सकेगी उसी हिसाब से ऊन भी मिलेगी । इसी से कच्ची ऊन का घटिया या बढ़िया होना मालूम हो सकता है । शीत जलवायु में, भेड़ों के ऊपर उप्ण जलवायु को अनेका उत्तम ऊन उगती है । भेड़ों को ठंड से बचाने के लिए प्रकृति उनकी खाल पर लम्बी और महीन ऊन उपजाती है । गर्म देशों में प्रकृति को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती । खेती से प्राप्त होने वाले कच्चे मालों का जलवायु पर निर्मर होना स्पष्ट ही है ।

ऐसे भी कुछ कच्चे माल है जिनकी पूर्ति भूतकालीन जलवायु के कारण होती है। भूतकालीन जलवायु के ही कारण जर्मनी में और इंगलैंड में नमक की वड़ी-वड़ी खानें निकली हैं। आधुनिक कला-कौशल के पहियों की चलाने वाले कीयले की वड़ी-वड़ी तहें ऐसी ही एक जलवायु की उपज है। कोयला एक घने रूप से उगी हुई वनस्पति का परिवृत्ति रूप है जो, भूगभवेताओं के कथनानुसार भूतकाल में कुछ क्षेत्रों में प्रचलित जलवायु के कारण उगी हुई थी। उस प्रकार की जलवायु और वैसी वनस्पति की अनुप-

स्थिति में आज पृथ्वी पर कीयला विल्कुल न होता। जलोत्पन्न विद्युत्-शक्ति का विकास मी उसी तरह जलवायु के ही कारण संभव हो सका है। जलवर्ष या हिमवर्षा के ही कारण निर्देश वहती हैं और फिर उनसे विजली पैदा की जाती है परन्तु यह वर्षा भी वर्तमान जलवायु पर हो निर्भर होती है। हिमशरों वाले प्राकृतिक भागों में आसानी से जल-विद्युत पैदा की जा सकती है। वे क्षेत्र जो हिमशरों से वने हैं, किसी ऐसी भूतकालीन जलवायु की ही उपज है जिसमें पृथ्वी के कुछ हिस्सों में इतनी टंडक रही होगी कि वर्फ को मोटो-मोटो तहें वहाँ पाई जाती हों। जलवायु में परिवर्तन होने से वर्फ पिघली और उसके खिसकते समय यह हिमशर प्रभावित क्षेत्र वना।

इस पुस्तक को भूमिका में यह उल्लेख किया गया था कि जलवायु मनुष्य के अन्दर काम करने के लिए आवश्यक स्फूर्ति भर देती है। इस कार्यशोलता से ही वह अनुभव प्राप्त करता है और सम्य बन जाता है। मानवी चरित्र का विकास—जो एकत्रित अनुभव का दूसरा नाम है—और मानवी सम्यता दोनों मिल कर संसार की भौतिक जन्नति करते हैं, परन्तु ये स्वयं जलवायु पर निर्भर हैं।

संसार की अधिकांश जनसंख्या आजकल उन मैदानों में मिलती है जहाँ वर्तमान जलवायु ने उस जनसंख्या की उदरपूर्ति के लिए अधिक परिमाण में भोजन उत्पन्न करना संभव कर दिया है। चीन, भारत, जापान और एशिया के दक्षिणी-पूर्वी भागों में संसार की जनसंख्या का लगभग आया भाग वसा हुआ है। घनी जनसंख्या के दूसरे केन्द्र औद्योगिक योरोप तथा उत्तरी क्षमेरिका में पाये जाते हैं। इसका कारण भी मृत-कालीन जलवायु का प्रभाव है, तभी तो वहाँ कोयले, लोहे या अन्य वस्तुओं की बड़ी-बड़ी खानें हैं जिनसे वड़े-बड़े उद्योग-घंघे खुल गये हैं।

इसके विपरोत, सहारा, अरब, आस्ट्रेलिया और दूसरे विस्तृत महस्यल भी हैं जहाँ आजकल बहुत थोड़े लोग रहते हैं। न तो वर्तमान और न कवा कि म्तकाल की जलवायु ही इन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या को आकर्षित करने में सहायक हो सकी। पानी की कभी इन मरुभूमियों में मनुष्यों के बसने में सबसे बड़ी बाधा डालती हैं। इस प्रकार ठंड ध्रुवीय मरुभूमियाँ भी हैं। ऐन्टार्कटिका उतना ही बड़ा है जितना योख्प का महाद्वीप परन्तु एक भी मनुष्य वहाँ नहीं बसा है। वहाँ की जलवायु असहा रूप से ठंडी हैं। कांगो और अमेजन की घाटियों में, और अन्य भूमध्यरेखीय प्रदेशों में, जलवायु ऐसी है कि घने जंगल उगते हैं। ये घने वन और गर्म, आद्रं जलवायु (जिसके कारण वे वन उगे हैं) बस्ती नहीं बनने देते।

इसलिए हम देखते हैं कि आजकल पृथ्वी के घरातल पर जनसंख्या का वितरण वर्त-मान अथवा भूतकालीन जलवायु द्वारा ही निर्धारित है।

जब कभी किसी क्षेत्र की जलवायु में ऐसे परिवर्तन हुए कि खाद्य-उत्पत्ति पर हानि-

कारक प्रभाव पड़ा, तो बहुत सारे लोग आस-पास के उपजाऊ क्षेत्रों में चले गये। भूतकाल में जब मध्य एशिया से लोगों ने स्थान परिवर्तन किया तो उससे योरप और एशिया में अधिकाधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन हुए। *सेम्पिल के कथानानुसार लगभग २००० वर्ष पहले पश्चिमी एशिया से पानी का सूखा पड़ जाने पर लोगों ने जो खिसकां और भागना शुरू किया उसी से रोम का अव:पतन हुआ और मध्य योरप की कृषि योग्य भूमियों पर विस्तर्यां वसीं। इसी कारण चीन, भारत और दजला व फरात एवं नील की घाटियों पर आक्रमण हुए और वे लोग वहाँ जाकर वस गये। सूखा पड़ने की साध्य को अन्य व्यक्तियों ने भी मान लिया है। उनमें अमेरिका के भूगोलवेता राजकुमार को नोटिकन जैसे मुख्य व्यक्ति हैं। इस तरह जलवायु किसी न किसो रूप में संसार के इतिहास में सबसे महत्वशाली विकासों को भी कारण रहीं है।

इस प्रकार को पपन के ११ जलवायु निम्नलिखित हैं:--

A—f विगुवत रेखीय जलवायु

A—w सवाना अथवा सूदान जलवायु

B-S तूरानी जलवायु

B-w सहारा जलवायु

C-f पश्चिमी योरोपीय जलवायु

C--- भ मन्य योरोपीय जलवायु

C-s भूमध्य सागरीय जलवाय

D-f प्रेरी जलवाय

D-w जत्तरी बन प्रदेशीय जलवायु

E-T दुन्ड्रा जलवाय

E-F हिम प्रदेशीय जलवायू

कोयले के अनुसार पृथ्वी का निम्नलिखित प्रतिशत माग भिन्न-भिन्न जलवायु में हैं:--

^{*}Ellen Semple: The Influences of Geographic Environment, पृष्ट १७।

ऐतिहासिक काल में ही नहीं, वरन पुरातन काल में भी जलवायु के कारण जनसंख्या ेका स्थान पारवर्तन होता था। यह सुदूर भूत की वात नहीं है जब एक महान महादीप हिम राशि दक्षिण की ओर फैल गई थी और उसने आया योरप ढक लिया था। वर्फ का अग्रिम भाग दक्षिण में जर्मनी और मध्य रूस तक पहुँच गया था। जो छोग उस समय उत्तरी योरप में रहते थे उन्हें विवश हो कर दक्षिण की ओर जाना पड़ा क्योंकि वर्फ वढ़ता चला आ रहा था। ग्रिफिय टेलर का कहना है कि पिछले चार हिमयुगों का संबंध मनुष्य के चार महान स्यान परिवर्तनों से है। अन्तिम हिम युग ने प्रारंभिक आर्य जातियों (जैतूनी रंग वार्ला) को केवल भारत, योरुप और अफीका में ही नहीं जा फेंका विकि उत्तरी चीन और जापान में भी ला पटका। बहुत से भागे हुए लोग अमेरिका पहुँच गए और ब्राजील की जातियों में मिलते हैं। जातियों के वर्ण में भेद पड़ने का संबंध, टेलर के कथन के अनुसार जलवाय के उन परिवर्तनों से हैं जो एशियाई जन्म-स्थान में हुए थे। यह महान् जन्म स्थान अरल व फारस का प्रदेश था। गर्म और आर्द्र जलवायु ने ठाठ भूरी जातियाँ उत्पन्न कीं, भीतल आई प्रदेशों ने जैतूनी भूरी जातियाँ पैदा कीं; मुष्क गर्म प्रदेशों ने पीली जातियों को जन्म दिया । ये जातियाँ यदि अधिक समय किसी उष्ण प्रदेश में रहती हैं तो काली पड़ जाती है और उनका रंग चमड़े का सा होता है, और यदि अधिक समय तक किसी शीत प्रदेश में रहती हैं तो गोरी हो जाती हैं।


अतएव जलवायु ही वास्तविक सार है और इसी के अनुकूल पृथ्वी के घरातल पर मनुष्य की उन्नति होती है।

जलवायु, वनस्पति तथा भूमि (मिट्टी) का पारस्परिक संबंध आगे दिये हुए चित्रों से विदित होता है। पहले चित्र में पृथ्वी की उत्तरी गोलाई के सावारण दशा में की जल-वायु दिखाई गई हैं। दूसरे चित्र में उपरोवत चित्र की जलवायु में होने वाली वनस्पति दिखलाई गई है। तीसरे चित्र में इनसे संबंधित भूमि दी गई है। इस चित्र में पूणे जाई जलवायु का संबंध घने वनों से, और उनका संबंध धनेक प्रकार की भूमि से दिसाया गया है। अन्य वनस्पति खंडों में वनस्पति की इतनी अधिक भिन्नता नहीं है जितनी कि इस संह में।

भूगोल के भौतिक आधार

जलवायु

शुब्क शोत		निरन्तर हिम टुन्ड्रा				
	ट गा-वन में देशाय					
शुटक उप्ण	मघभूमि	अई मरुभूमि	अद्भे आद्रे	आद्र	पूर्ण आहे	आर्द्र उष्ण




अध्याय १०

पृथ्वी का धरातल

जल और स्यल का अनुगत—विकास चक—वाहरी शक्तियाँ—भीतरी शक्तियाँ चुगानें—अपनेय चट्टानें—तहदार चट्टानें—परिवर्तित चट्टानें—चट्टानों का घिसना— भूति को बनावट पर चट्टानों का प्रभाव, स स को बनावट—निर्माण विधि—संचय विधि—स्थलक्ष्पों पर जलवायु का प्रभाव।

गृथ्वी का धरातल स्यल, जल एवं विभिन्न प्रकार के जीवों से आच्छादित हैं।
मानव जीवन के दृष्टिकोण से पृथ्वी के धरातल पर स्थल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
वयोंकि स्यल पर ही मनुष्य अपने आवास का निर्माण करता है और भौतिक विकास के
निर्मित मुविवारूण परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। मनुष्य ही नहीं भूमण्डल पर रहने
वालों और भी प्रकार की जीवकोटियाँ स्थल पर निर्मर रहती हैं। यहाँ तक कि सामुद्रिक
जीव जो कि जल में हो निर्वाह करते हैं अपनी स्थित एवं विकास के लिए स्थल से लाई
हुई मिट्टी और जल पर हो रहते हैं। चिड़ियाँ जो प्रायः हवा में ही उड़ा करती हैं, वृक्षों
पर बैठती है जिनकी जड़ें स्थल में होती हैं। अतएव भूगील के अध्ययन में स्थल का वड़ा
ही महत्वपूर्ण स्थान है।

पृथ्वी को घरातल का विस्तार लगभग १९७० लाख वर्गमील हैं। इसमें से स्थल अंग लगभग ५०० लाख वर्ग मील हैं जो कि समस्त विस्तार के एक चीयाई से थोड़ा अधिक हैं (२९ प्रतिशत)। निम्नांकित चित्र इस बात का स्पष्ट द्योतक हैं कि पृथ्वी पर जल एवं स्थल का वितरण एक सा नहीं है। जब हम स्थल के इस लघु विस्तार की तुलना उसके विभिन्न प्रकार की जीव-कोटियों के लिये महत्व से करते हैं तो स्वभावतः स्थल के अध्ययन में हमारी इचि वढ़ जाती है।



चित्र ७७—जल और स्यल के विस्तार का आक्षांशिक प्रतिशत

विभिन्न अक्षांशों में स्थल एवं समुद्र का अनुपात भिन्न-भिन्न है। चित्र को देखने से ज्ञात होता है कि उत्तरी गोलाई में २०° और ७०° के बोच में और दक्षिणी गोलाई में ७०° और ८०° के बोच में स्थल की अधिकता है।

यदि हम पहले बघ्याय में विचार किए हुए किसी भी साघ्य में विश्वास करते हैं तो मानना पड़ेगा कि पृथ्वी का प्रारंभिक धरातल किसी गैसयुनत पदार्थ के ठंडा होने से बना। ठंडे होने की इस किया ने अवश्य ही धरातल पर झुरियाँ उत्पन्न की होंगी और इसलिए पृथ्वी के प्रारम्भिक य रातल पर एक साथ ही उच्च एवं भिन्न प्रदेश रहे होंगे।

पृथ्वी के घरातल पर एक प्रकार का आवरण पड़ा है। यह आवरण स्वयं वायुमंडल है। इस आवरण की दशा एकसी सदा नहीं रहती, इसके रूप में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। इस परिवर्तन में प्रमुख कियाशील शिवतयाँ हैं—ताप आद्रेता तथा वायुमंडल में विद्यमान रहने वाली रासायितक शिवतयाँ। वायुमंडल की अवस्था सदैव एक सी नहीं रहती है। इससे निष्कर्प यह निकलता है कि पृथ्वी के धरातल का स्वरूप परिवर्तनशील है। वायुमंडल भूमि के ऊपर पड़ी हुई झुरियों को दूर करने में कियाशील हैं। अतएव उच्च स्थल शनै:-शनै विलीन हो रहे हैं। वे निम्न स्थलों को भर रहे हैं। किन्तु पृथ्वी के घरातल को समतल बनाने की वायुमंडल की चेप्टा विफल है; क्योंकि पृथ्वी की भितरी शिवतयाँ उसके कार्य को तोड़-फोड़ देती हैं। जहाँ पहले झुरियों का नम्म नहीं था वहाँ नई झुरियों का उदय हो रहा है। किन्तु वायुमंडल अपने कार्य से कभी विरत नहीं होता, घरातल के स्वरूप सुवारने में अब भी संलग्न है।

विकास चक्र

घरातल का रूप भूतकाल में परिवर्तित होता रहता था, और यह परिवर्तन अब भी गितिशील हैं। यह आश्वर्यजनक सा प्रतीत होता हैं, किन्तृ हैं यह सत्य । इस परिवर्त्तन की सूचना स्थिरता के प्रतीक पर्वतों से प्राप्त हुई। भूगर्भ शास्त्रवेत्ताओं के मतानुसार पर्वतों की आयू अलग-अलग है। हम यह भी जानते हैं कि वर्षा और तुपार उनमें अनवरत रूप से परिवर्तन कर रहे हैं। निदयाँ कोमल से कोमल एवं कठोर से कठोर चट्टानों को विस देती हैं। इस प्रकार जिन दूटे हुए दुकड़ों को निदयाँ वहा ले जाती हैं वे समुद्र के अन्तराल में एकत्र होते रहते हैं, और इन्हों से कालान्तर में चट्टानों का निर्माण होता है। हिमालय से निकलनेवाली निदयाँ जो ढेर की ढेर मिट्टी वहा ले जाती हैं उनसे निश्चय हो यह विशालकाय पर्वत छोटा हो रहा है। कौन जानता है अरावली और सतपुड़ा की भाँति यह भी नोचो पहाड़ियों का रूप धारण कर लेगा?

संयुक्त राज्य में ऐसा अनुमान किया गया है कि उस देश की निदयाँ इस प्रकार प्रति वर्ष ७८३० लाख टन मिट्टी वहा ले जाती हैं। सन् १८७६ में स्वतन्त्रता प्राप्त करन के बाद इस देश से निदयाँ आज तक इतना मिट्टी वहा ले गई है कि उससे एक ऐसे पर्वत का निर्माण किया जा सकता है जिसकी लंबाई सात मील हो और ऊँचाई ४५०० फीट हो।

वैज्ञानिक ऐसा सिद्ध करते हैं कि जो चट्टानें पर्वतों का निर्माण करती है वे निरुचय ही सागर में बनी है। चट्टानों में विद्यमान पदार्थ के आधार पर और उसके तत्वों के आधार पर बे अनुमान लगा सकते हैं कि अमुक चट्टान कितनी गहराई में थी और वह स्थान समुद्र के तट से कितनी दूर पर है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि टूटे हुए टुकड़े विलीन नहीं हो जाते, वरन उठे हुए मू-खंडों अथवा पर्वतों के रूप में हमारे सामने पुनः आते हैं। संक्षेप में, जो एक स्थल का नष्ट पदार्थ है वहीं दू सरे स्थल के पुनर्निर्माण का कारण बनता है। इस प्रकार, स्थल का निर्माण सागर में होता है।

जो शक्तियाँ ट्रेट हुए टुकड़ों से चट्टानों का निर्माण करती है तथा उन्हें ऊपर ले आती हैं उनका जन्म पृथ्वों में हो होता है । ये आन्तरिक शक्तियाँ सागर में निहित भूखंड को न केवल ऊपर लातो हैं, वरन् घरातल में दरारें करती हैं और विस्फोट को जन्म देती हैं।

स्यल के ऊपर आने के विषय में तत्कालीन प्रमाण का अभाव नहीं है। यह जात ही है कि पूर्ण स्कॅन्डिनेविया घीरे-घारे उत्तर से दक्षिण की ओर ढालू हो रहा है। खोज लगाने से पता चला है कि उत्तरी भाग हुँ प्रित वर्ष के हिसाव से ऊपर उठ रहा है परत्तु दक्षिण-पूर्वीय भाग स्थिर है। स्काटलैंड तथा फिनलैंण्ड में भी ऐसे परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं। इस प्रकार भूमि के स्वरूप को परिवर्तित करने में कियाशील दो गिक्तयाँ हैं:ऐसी शक्तियाँ जो भूमि से संबद्ध नहीं हैं अर्थात् वायु-मंडलजात शक्तियाँ जिन्हों भूगमं शास्त्रवेत्ता प्रायः 'वाह्य शक्तियाँ (एवसोजेनिटिक) कहा करते हैं, और दूसरी वे शक्तियाँ जिनका उद्गम स्वयं पृथ्वी के भीतर है। ये 'आन्तरिक शक्तियाँ' (एन्डो-जेनिटिक) के नाम से प्रस्थात हैं।

आन्तरिक शक्तियाँ चट्टानों को ऊपर उठाती हैं, परन्तु वाह्य शक्तियाँ उन्हें समतल वनाती हैं। इन दोनों हो शक्तियों में सदैव एक प्रकार की प्रतिद्वंदिता चलती रहती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें कोई भी शिथिल नहीं पड़ती। इस अनवरत संवर्ष के फल्स्वरूप 'स्थल-रूपों' या भू-रचनाओं (रिलीफ) का जन्म होता है जिनका कि मनुष्य के विकास में इतना महत्वपूर्ण स्थान है। स्थल ऊपर आता है, पुन: वह घिसता है और इसी विते हुए पदार्थ से नये स्थलों का निर्माण होता है। पृथ्वों के वक्ष स्थल पर निरन्तर चलने वाला यही विकास कम (इवोल्यूशन्री साइकिल) है।

चट्टानें -

जिन तत्वों से पृथ्वी की पर्त का निर्माण होता है उन्हें हम चट्टान कहते हैं। चट्टान

चुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदायों का संग्रह मात्र है। जब पृथ्वी गैस के रूप में अपना प्रतित रूप में थी, जस समय में रसायन उसमें विद्यमान में। प्रारंभिक चट्टानों का निर्माण इस द्रव के शीतल होने से हुआ। अतएव में इतनी भारी एवं ठीस हैं। पूनः में प्रारंभिक चट्टानें भूमि के वायुमंडल के कारण विसने लगीं। यह पिसा हुआ पदार्य अपीत चूर्ण और तललट समुद्र में संचित होते रहें और कालान्तर में इसने चट्टान का रूप धारण कर लिया। किन्तु यह चट्टान प्रारंभिक चट्टान से इसी अर्थ में भिन्न थी कि इसके निर्माण्यक तत्व समानान्तर पत्तों में फैलते गये।

कुछ चट्टानें जिनका निर्माण समुद्र में हुआ वे प्रारंभिक चट्टानों से पाई हुई मिट्टी से महीं बनी है वरन् उनका निर्माण तो मृत कोटाणुओं अथवा प्ष्क वनस्पतियों ने उत्पन्न रासायनिक तत्व से हुआ। इस प्रकार हमारे सामने यो प्रकार की चट्टानें आती हैं:-

- (क) आग्नेय चट्टानें (इगनियस राक) जो कि एक प्रकार के द्रव पदार्थ के सीतल होने से बनीं ।
- (ख) पर्तदार चहानें (सेडोमेन्टरी राक) जो कि समुद्र के अन्दर मिट्टी से अपवा मृत जोवों से बनीं । कुछ पर्तदार चहानें पर्याप्त दोत एवं आतम के प्रभाव से ऐसी ही गई हैं कि उनको पहचानना भी कठिन हैं । उन्हें एक भिन्न कोटि में रक्का गया है और चे "परिचित्तित चट्टानें" (मेटामाफोंस्ट राक) कहलाई । निर्माण विधि के वृष्टिकोण से धरातल को बनाने वाली चट्टानें, इस प्रकार को तीन श्रेणियों में विभाजित की जा सकती हैं :— .
 - (क) आग्नेय चट्टानें (इगनियस)
 - (स) पर्तदार चट्टानें (स्ट्रेटोफाइड) या रीडीमेंटरी
 - (ग) परिवर्तित चट्टानें (मोटामारफोस्ट).

्रश्राग्नेय चट्टानें

आग्नेय चट्टारों कियाशोल अगवा परातल में निहित ज्यालामुखी पर्वतों के निकट अवानतया पाई जातो हैं। ये चट्टानें द्रव पदार्थ के शोतल होने से बनी हैं। अतएव में ठोस और दानेंदार (किस्टलाइन) है। ये चट्टानें रासायानक पदार्थों के कणों के एकी-करण से बनी हैं। जिस द्रव पदार्थ का वर्णन हम ऊपर कर आये हैं, उनका सबसें प्रकात स्वरूप घरातल में निहित विस्कोटोद्भूत लावा है। इन चट्टानों का सम्बन्ध विस्कोट टक कार्यों में होता है। इनसे घरातल के भीतर की चट्टानें पियल जाती है। जब यह पिघला हुआ पदार्थ घरातल के ऊपर आ जाता है, तब उसे 'लावा' कहते हैं। जब विस्कोट प्रारंभ

[ै]सिलिका ५९ प्रतिशत, आलमूनिया ५%, लोहा ७%, चूना ५%, सोडा ४%। पोटाश ३%।

होता है तब यह पदार्थ ऊपर आता है, किन्तु उसका अधिकांश भाग घरातल के भीतर ही रह जाता है। घरातल पर आया हुआ लावा शोध्र हो ठण्डा हो जाता है, परन्तु पृथ्वी के अन्दर अवशेप द्रव-पदार्थ शर्न-शनी: शीतल होता है। इस किया के आधार पर आग्नेय च्हानों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं:-

(१) वहिनिमित चट्टान ।

(२) अन्तर्निमित चट्टान । विहिनिमित शिलायें वे हैं जो लावा के शोतल होने से घरातल पर बनती हैं, अन्त-निर्मित चट्टानें वे हैं जो पृथ्वी के अन्दर विस्फोट के शेपांशों से यनती हैं। अन्तर्निमित चट्टानें पुनः बाहर आती हैं जब उनके चारों तरफ से घेरे रहने वाला पदार्थ हट जाता है।

कार विणित दोनों प्रकार की चहुानों में वास्तविक अन्तर शीतल वनने की गित के अनुसार होता है। जहाँ शीतल वनने की गित तीव होती है, जैसा कि घरातल के अपर बाये हुए 'लावा' में होता है, वहाँ चट्टान में स्फिटिक, (क्रिस्टल) अथवा बड़े दाने वनने के लिए काफी समय नहीं मिलता है। कहीं-कहीं लावा इतना शीध्र शीतल हो गया या कि चट्टान में किसी भी प्रकार का दाना वनने के लिये समय न मिला।

इस कारण लावा से केवल एक चमकदार चट्टान ही वनी। धरातल से भीतर शौतल होने वालो द्रवित चट्टान से बनी अन्तर्निमित चट्टान में दाने बनने का काफी समय था। इसलिए चट्टानों में बड़े-बड़े दाने मिलते हैं। यह तीन विशेष प्रकार के रसायनों के हैं जैसे विल्लीर (वबार्टज्) फल्सपार तथा अश्रक (माइका)।

वर्हिनिर्मित चट्टानों का सबसे प्रमुख उदाहरण है "वसाल्ट" की चट्टान; जिसके कण वहुत ही वारीक होते हैं। "ग्रेनिट" अन्तर्निर्मित चट्टानों के प्रमुख उदाहरण हैं।

अन्तर्गिमत चट्टानों का एक दूसरा भेद ह—(अ) अधिक गहराई से प्राप्त पदार्थ की आग्नेय चट्टानें तथा (व) कम गहराई से प्राप्त पदार्थ की आग्नेय चट्टानें। गहराई बाले पदार्थ में सिलिका नामक रसायन अधिक होती है। इसलिए वह 'आम्लिक आग्नेय चट्टान' (एसिड इगनियस) कहलाती है। ग्रेनिट चट्टान इसका उदाहरण है। इसरो प्रकार का उदाहरण वसाल्ट चट्टान है। इसमें चूना वाले रसायन (एल्कली) होते हैं जिनसे तेजाव मरता है।

पहले प्रकार की चट्टानें प्रायः पीले रंग की होती हैं और देर में घिसती हैं। दूसरें प्रकार की चट्टानें काले रंग की होती हैं और बीं इं घिसती हैं। प्रतंदार चट्टानों के निर्माण के लिए आग्नेय चट्टानों से चूर्ण प्राप्त होता है। भारतवर्ण में आग्नेय चट्टानों प्रायद्वीपीय

श्रदेश एवं हिमालय के निकटवर्ती भूभाग में यत्र-तत्र मिलती हैं।

पत्तेंदार चट्टानें

घरातल पर पर्तदार चट्टानें सबसे अधिक विखरी हुई हैं। ऐसा अनुमान लगाया

जाता है कि भूभाग के क्षेत्रफल के हु अंश में पर्तदार चट्टानें फैली हैं, और शेप है अंश में आग्नेय और परिवर्तित चट्टानें । यद्यपि पर्तदार चट्टानें विस्तार के दृष्टिकोण से इतनी अधिक फैली हैं, तथापि भूभाग के घनफल में इनका चहुत ही थोड़ा योग है । घनफल में इनका योग केवल ५ प्रतिशत हैं, शेप ९५ प्रतिशत आग्नेय एवं परिवर्तित चट्टानों के कारण है । दूसरे शब्दों में, पर्त्तदार चट्टानों क्षेत्रफल (एरिया) के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, घनफल (वाल्यूम) के दृष्टिकोण से नहीं । ये चट्टानों अधिक गहराई में नहीं मिलती हैं।

पर्तदार चट्टानों का निर्माण प्रारंम्भ में पूर्ववर्त्ती चट्टानों से प्राप्त मिट्टी से हुआ जो कि वस्तुतः आग्नेय हैं। गुनः कालान्तर में इनका निर्माण दूसरी प्रकार की चट्टानों से हुआ। यह मिट्टी समुद्र में समानान्तर रूप से संचित होती रहती है। प्रधानतः चट्टान तत्वों का संचय नदी की थोमी चाल के कारण होता है। संचय के काल में कण छँटते रहते हैं, भारी और लंबे कण पहले एकत्र होते हैं, पुनः छोटे कण। वजन के अनुसार निर्मायक तत्वों का संग्रह नदी के वेग का परिणाम होता है जो कि पर्त्तदार चट्टानों की प्रधान विश्लेयता होती है।

यद्यपि इन शिलाओं का निर्माण वर्तमान चट्टानों के घिसे हुए अंश से ही होता है और इनका संचय विखरे हुए रूप में होता है किन्तु विभिन्न सतहें रासायनिक पदार्थ के द्वारा ही आपस में जुड़ पाती हैं। अतएव पत्तेंदार शिलाओं के निर्माण में न केवल मिट्टी और चट्टान के निर्मायक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है वरन् ऐसे तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है जो उन्हें आपस में मिला दें।

समुद्र में रहनेवाले अनेक जीववारियों का आवरण (शेल) कठीर होता है। ये जल में विद्यमान रासायनिक तत्वों से वनता है। जब ये जीवधारी मर जाते हैं तब इनके शरीर के अवशेप लहरों के आधात-प्रतिधात से टूट जाते हैं और पर्तदार चट्टानों के निर्माण के लए सामग्री उपास्थत कर जाते हैं। इसी प्रकार वनस्पति-तत्वों से कोयला तथा पशु पदार्थों से पेट्रोल वनता है। ये तोनों पदार्थे जिनसे पर्तदार चट्टानें वनती हैं, इस प्रकार हैं:

- (क) शिला निर्मायक तत्व (क्लास्टिक मटोरियल)
- (ख) घुलने योग्य रासायानक पदार्थ (केमिकल मटीरियल)
- (ग) प्राणी पदार्थ (आरगैनिक मटीरियल)

जिन विभिन्न प्रकार के पदार्थों द्वारा पर्त्तदार शिलाओं का निर्माण हो उन्हें ध्यान रखते हुए उक्त चट्टानों को हम तीन प्रवान भागों में विभाजित कर सकते हैं। मलास्टिक (clastic) अथवा विभिन्न खंडों से निर्मित चट्टानें, रासायनिक एवं जीवज । विभिन्न निर्मायक तत्वों के आवार पर पर्त्तदार चट्टानों के हम तीन भेद कर सकते हैं—

क्लास्टिक् अथवा खडमयी वयोंकि इनका निर्माण चट्टानों के खंडों से होता है। विभिन्न भेदों के उदाहरण नोचे दिये जाते हैं:—

े पत्तेदार चट्टानों का वर्गीकरण

वर्ग	उदाहरण
१. वलास्टिक	पत्यरों की तहें कंकड़ बालू के पत्यर शेल
२. रासायनिक	स्टैलैक्टाइट, ओलाइट लोहा नमक जिप्सम
३. प्राणिज	अधिकतर चून के पत्यर डोलोमाइट, कोयला

पर्तेदार चट्टानों के बहुत से भेद होते हैं किन्तु निम्नांकित तीन प्रकार की चट्टानें व बहुतायत से पाई जाती हैं:

- (क) शेल (८२% पर्तदार चट्टानें इसी कोटि की होती हैं।)
 - (स) सैन्डस्टोन (१२% पर्त्तदार चट्टानें इस कोटि की होती है।)
- (ग) चाक (६% चूने का पत्यर तथा डोलोमाइट लगभग पर्त्तदार चट्टानों की कुछ विजेपताएँ होती हैं।) पर्त्तदार चट्टानों को पहचानने की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं:—

े पर्चवार, लहरों के चिन्ह, मिट्टी की दरारें तथा पुरातत्व (फासिल) । इन्हीं विशेषताओं से हम पर्ववार चट्टानों को पहचान सकते हैं ।

परवर्तित चट्टाने

कभी-कभी ताप के प्रभाव से अथवा रासायिनक शिवतयों के आधात-प्रतिषात से एक नवीन प्रकार की शिला पैदा हो जाती है। यह नवीन चट्टानें पूर्ववर्ती चट्टान का पूर्णतः परिवर्तित स्वरूप है। यह परिवर्तन दो प्रकार का होता है—(१)प्रादेशिक परिवर्तन, (२) स्पर्शजनित परिवर्तन। प्रादेशिक परिवर्तन पर्वतों के धीरे-धीरे दवाव में परिवर्तन के कारण होता है। चट्टानें दवी रहती है और इसीलिये उन पर अपरिमित दवाव पड़ता है। इस दवाव के कारण ताप उत्पन्न होता है और यह ताप शिला के नीचे गड़ी हुई शिला के आकार-प्रकार एवं रासायिनक तत्वों में आवारमूत परिवर्तन उपस्थित कर देता है।

पर्वत-खंड सुदूर प्रदेशों तक फैले रहते हैं, अतएव प्रादेशिक परिवर्तन (रीजनल या डायनिमक मेटामारिफज्म) विस्तृत रूप घारण कर लेता है। दूसरी ओर स्पर्श-जिनत परिवर्तन चट्टानों में विस्फोटक कियाओं के कारण द्रव पदार्थ के पारस्परिक स्पर्श के कारण होता है। स्पर्शजनित परिवर्तन स्वभावतः स्थान और दशा की सीमा से आबद्ध है, अतएव इसका प्रभाव एक सीमित क्षेत्र में ही पड़ता है। इसलिए परिवर्तन- शील शिलायें ज्वालामुखी पर्वतों के निकटवर्ती भागों तक अथवा पर्वतीय प्रदेशों के निकटवर्ती स्थलों तक ही सीमित रहती है। परिवर्तनशील शिलाएँ विविध प्रकार की होती हैं। प्रधान चट्टानें नोचे दी जाती हैं:—

प्रारंभिक चट्टानें	परिवर्तित चट्टानें
बाल, का पत्थर गोलो मिट्टी चूने का पत्थर शेल, सूक्ष्म कण वाली शेल, मोटे कण वाली कोयला	क्वार्टजाइट स्लेट संगमरमर शिष्ट निस ग्रैकाइट

एक बार परिवर्तित चट्टानें फिर परिवर्तित हो सकती हैं। इस प्रकार दुवारा परिवर्तित चट्टानों को 'पुनर्गरिवर्तित' (पोलीमेटामारफोस) चट्टान कहते हैं।

खनिज पदार्थों के मिलने व न मिलने के अनुसार परिवर्तित चट्टानों को 'खनिजपूर्ण, (फोलिनेटेड) और 'खनिज रहित' (नान-फोलियेटेड) चट्टानें भी कहते हैं। खनिज-पूर्ण चट्टानों का परिवर्तन प्रायः पूर्ण नहीं होता है।

शिला घर्षण (वेदरिंग)

हमने देख लिया कि किस प्रकार पुरानी चट्टानें टूटती हैं और नयी चट्टानों को जन्म देती हैं। चट्टानों का यह टूटना घिसने के कारण होता है। इस प्रकार घिसने की किया पुरानी चट्टानों के तोड़ने और नयी चट्टानों के निर्माण में बीच की श्रृं खला है जो दोनों कियाओं को जोड़ती हैं। यह ऐसी किया है कि जिससे चट्टान वायुमंडल के स्पर्श में आते ही टूटने और विलीन होने लगती हैं। घिसने की किया बहुत ही व्यापक है और इससे कोई भी चट्टान वच नहीं सकती हैं। समस्त ठोस शिलायें निश्चय ही नाशवान हैं। वे नष्ट होने से तभी वच सकती हैं जब या तो भूमि में नीचे गड़ी हों अथवा सागर में पड़ी हों जहाँ कि वायुमंडल पहुँच नहीं सकता।

यह घिसने की किया दो प्रकार की होती है:

- (क) चूर्णीकरण किया (मैकेनिकल)
- (ख) घुलने की किया (कैमिकल)

चूर्णिकरण या टूटने की किया अत्यिधिक ताप और शीत के आघात-प्रतिघात से चट्टानों के फेलने और सिकुड़ने के कारण अयवा दरारों में जल प्रवेश कर जाने के कारण होती है। सभी चट्टानें दिन में गरम तथा रात में ठंडी होती हैं। महस्थल की चट्टानों में ही वारी-वारी से इस गरम होने और ठंडे होने की किया को हम देख सकते हैं। इस शिला पर बहुत ही अधिक दवाव पड़ा है। कालान्तर में यही दवाव शिलाओं के आकार-प्रकार को परिवर्तित कर देता है। जब शिला के कणों का मंकुचन और फैलाव काफी समय तक हो तो तब शिलायें विच्छिन्न हो जाती हैं। शिलाओं के संकोच और फैलाव के कारण उत्पन्न दरारों में प्रायः पर्याप्त जल घुस जाता है। यह जल शीतकाल में जम जाता है और इस प्रकार शिला के घनफल को बढ़ा देता है। यह वढ़ा हुआ घनफल शिला पर चारों तरफ से दवाव डालता है और चट्टान की दरारें थोड़ी और फैल जाती हैं। यह किया चलती रहती है और अन्त में शिला टूट जाती है। इसको 'तुपार किया' (फास्ट ऐक्शन) भी कहते हैं।

घुलने की किया शिला तत्वों के विच्छित्र होने के कारण होती है। यह किया रासा-यिनक परिवर्तनों के कारण होती है। हमने देखा है कि शिलायें कुछ विशेष रासायिनक तत्वों से बनती हैं। वायुमंडल तथा वर्षाकालीन जल के कारण उत्पन्न किये हुए रासायिनक परिवर्तनों के कारण ये तत्व घुल जाते हैं। शेप शिला तत्व विच्छिन्न होकर विलग हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, ग्रैनाइट फोल्स्पेर तथा अन्य रासायिनक तत्वों से बना है। यद्यपि ग्रैनाइट सबसे अधिक बाह्य एवं आन्तरिक प्रभावों को सहने में सूक्ष्म शिला है किन्तु वह मो दूट जातो है क्योंकि उसका एक निर्मायक तत्व फोल्स्पेर घुल जाता है।

उपरोक्त दोनों कियायें चट्टानों को विलग करने में सहायक होती हैं। ये दोनों ही कियायें साथ-साथ चला करती हैं। चूर्णीकरण घिसने की किया या तो तव होती हैं जब फुँछ तत्व घुल जाते हैं अथवा शिला में दरारें पड़ जाती हैं। शिलाओं के विच्छिन्न हो जाने पर अधिक अंश वायु के स्पर्श में आता है और घुलने की किया तभी वन पड़ती हैं। घोर नाप के कारण सूखे हुए प्रदेशों में चूर्णीकरण की किया मुख्यतः पाई जाती हैं। वनस्पतियाँ जया कोड़े-मकोड़े भी शिलावर्षण में सहायक होते हैं। पौदों की जड़ें चट्टानों को डीला कर देती हैं। इस प्रकार वे शीघ्र हो घिसने योग्य वन जाती हैं। कीटाणु भी चट्टानों में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार विसने की किया में सहायक सिद्ध होते हैं। किन्तु भीचे जब विखरों हुई शिलाओं पर उगते हैं तव वे एक घना सा आवरण बना छेते हैं और कियों सीमा तक चट्टानों को विसने से वचा छेते हैं।

चट्टानों के जोड़ों (ज्वाइन्ट) से भी घिसने की किया में सहायता पहुँ नती हैं। ये जोड़ पृथ्वी के घरातल के उठते समय में विभिन्न प्रकार के दवावों से उत्पन्न दरारों के परिणाम होते हैं।

स्यल रूपों पर चट्टान का प्रभाव

पहले लोग ऐसा सोचते ये कि जितने प्रकार की चट्टानें हैं उतने ही प्रकार के उनके उत्पन्न स्थल रूप हैं। यह घारणा इतनी स्वामाविक प्रतीत होती है कि लियोपोल्ड यून, हमवोल्ट तथा एमीव्यू सरीखे पुराने विद्वान भी इसे स्वीकार करते थे। जैसे-जैसे हमारा अनुभव एवं ज्ञान वढ़ता गया वैसे ही वैसे हमें पता चलता गया कि एक प्रकार की चट्टानें सर्वत्र ही एक से स्थल रूपों को नहीं जन्म देती हैं। संयुक्त राज्य में जहाँ कि एटलांटिक से लेकर प्रशान्त महासागर तक विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है भूगर्भशास्त्र-वैत्ताओं के मतानुसार घर्पण की कियायें एक ही जाति की चट्टान से विभिन्न प्राकृतिक रूप पैदा करती हैं। अफीका की खोज ने भी उक्त मत की पूज्ट किया।

यह कहना बड़ा हो कठिन है कि कहाँ तक चट्टानों के भेद विभिन्न स्थल रूपों को जन्म देते हैं। जलवायु की विभिन्नता और घाटियों में होने वाले घर्षण की अवस्था के कारण यह समस्या और भी जटिल हो गई है।

यही नहीं भूगर्भ शास्त्रवेत्ताओं ने चट्टानों का जो विभाजन किया है उसमें इस बात का घ्यान नहीं रक्खा गया है कि उनके रासायनिक गुणों अथवा प्राकृतिक गुणों का भी घर्षण पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ प्रैनाइट और चूने के पत्थरों के कई भेद होते हैं। वास्तव में भूगर्भ शास्त्रवेत्ताओं का वर्गीकरण 'एक ही आयु' अथवा 'एक ही प्रकार से बनी चट्टानों' पर घ्यान देता है। यही वर्गीकरण चट्टान और घर्षण के सम्बन्ध पर प्रकाश नहीं डालता है।

भूगोल के दृष्टिकीण से इस बात का घ्यान रखते हुए चट्टानों का वर्गीकरण निम्नां-'कित रूप से किया जा सकता हैं:—

> कठोर (काम्पेक्ट) भारी (मैसिव) सूक्ष्मकण युक्त अभेद्य अघुलनशील

कठोर न हो हल्की बड़े कण. वाली भेद्य (परिमिएबुल) घुलनशील

स्थल रूप (रिलीफ़)

चट्टानों का वर्षण ही धरातल पर स्थल रूपों को जन्म देता है। स्थलरूप नयनगोचर प्रदेश (लैन्डस्केप) का वह अंश है जिसकी प्रधान विशेषता हैएक निश्चित तथा स्पष्ट सतह, बीच की विशिष्ट बनावट अथवा दोनों ही। नयनगोचर प्रदेश में यह इतना प्रमुख होता है कि इसका प्राकृतिक वर्णन प्रदेश के वर्णन में आवश्यक है।*

*"A land form is any element of the landscape characterised by a distinctive surface expression, internal

स्यल रूपों के तीन भेद किये जा सकते हैं :---

(१) रचनात्मक (कान्सट्रवशनल)। (२) संग्रहात्मक (डिपोजीशनल) और (३) क्षयात्मक (डिस्ट्रवशनल)। रचनात्मक रूप आरंग कालीन रूप होते हैं। शेप रूप वाद में घर्षण किया के फलस्वरूप वनते हैं। स्थल रूप वे हैं जो एकत्रीकरण और भूकंपन की किया से वनते हैं। विस्फोट पदार्थ संचय एवं भूमि का ढिकलना एकत्रीकरण को मुख्य कार्यिकियायें हैं। क्षयात्मक स्थल रूप वस्तु के हटने से वनते हैं। क्षयात्मक कियाओं में विशेषतः ये हैं:—अपहरण (इरोजन), घर्षण मिट्टी का ढिकलना तथा विस्फोट किया के विध्वसात्मक कार्य। क्षयात्मक स्थल रूप के दो भेद हैं:—हानि रूप (रिडवशन) और अविध्वट रूप (रेजिडुअल)। ऊपर वर्णित वस्तुओं के हट जाने पर गर्त वन कर हानि रूप प्राप्त होता है। अविध्वट रूप वे हैं जो घिस कर नष्ट नहीं हुए रहते। हानि रूप से हमको क्षयात्मक किया के सम्पादित कार्यों का उदाहरण मिलता है और अविध्वट रूप में असंपादित कार्यों का।

स्थल रूप 🕝

प्राप्ति विधि

ह्रप

कम्पन (डायास्ट्रोफिज्म) विस्फोट (वलकनइज्म)

घपंण तथा मिट्टी का उ किलना

मैदान और पठार, फटो घाटी, विच्छेदीय पर्वत, उयले गर्त, बुर्जदार पर्वत, मरोडदार पर्वत ज्वालामुखी लावा,

चट्टानी ग्लेशियर, भूमिपात से निर्मित तथा संचित रूप

[संग्रहात्मक]

जल के द्वारा

ग्लेशियर के कार्य से वायु के कार्य से समुद्र के कार्य से झोल के कार्य से जीव के द्वारा मैदान या पठार डेल्टा, बाढ़ के मैदान, वर्षा निर्मित रूप। हिमोड़, उभार मैदान। छोएस के मैदान, बाळू की भित्तियाँ तटवर्ती बाळू, किनारा, दीवारें झील के मैदान, वर्षा निर्मितरूप मूँगे की चट्टानें

structure or both, and sufficiently conspicuous to be included in a physiographic description." Howard and Spock Classification of Land Forms.

क्षयात्मक रूप

	हानि रूप	अविशिष्ट रूप
विधि	रूप	रूप
नदी के कार्य से	घाटियाँ, नदी की घाटियाँ, समतलप्राय (पेनी प्लेन)	अविशप्ट पर्वत (मोनडनाक)
ग्लेशियर व यू के द्वारा समुद्र के कार्य से	खाइयाँ, प्राकृतिक गोल रूप गर्ज समृद्र तल से एकदम ऊँची उठने वालो	तेज ढाल वाले पर्वत श्रेणियाँ शिलाइटंग (हार्न त्रिकोणशेला (ड्राइकेंटर)
जलस्यल के कार्य से	पहाड़ियाँ, लहरों से कटे हुने चत्रुतरे (सिंक्हाल) गत	समुद्री स्टैक प्राकृतिक पुल (नेचुरल ब्रिज)

स्यल रूपों पर जलवायु का प्रभाव

जपर्युक्त वर्णन के आघार पर यह स्पष्ट ही है कि जलवायु का अन्तर किस प्रकार घर्मण को प्रभावित करता है। यह प्रभाव विशेषतया जन स्यल करों पर स्पष्ट ही दृष्टि-गोचर होता है जिनका निर्माण गितशील धारा द्वारा होता है। घाटी का कटना और ढालों का कोण दोनों हो गितशील जल की मात्रा से संबद्ध हैं। अन्यया संतुलित क्षेत्रों में घाटी के ढाल का औसत कोण प्रवाह जल के साथ-साथवदलता है। यदि अर्द्धशुष्क औरतर प्रदेशों में एक सी प्रकृति हो तो प्रवाहयुक्त जल के आपतन और गित दोनों ही उर्द्धशुष्क प्रदेशों में कम होंगे। अर्द्धशुष्क प्रदेश में घिसी हुई घाटियाँ दूर दूर होंगी और तर प्रदेश में आसपास। बहने वाले जल पर जलवायु का प्रभाव पड़ता ही है। जलवायु यह भी निर्घारित करती है कि नदी द्वारा घर्मण किस प्रकार का होगा और किस गित से होगा।

जलवायु वनस्पतियों को प्रभावित करती है और वनस्पतियाँ घर्षण की किया को। यदि तुलनात्मक ढंग से विचार किया जाय तो स्पष्टतः ज्ञात होगा कि घर्षण की किया वनों से आच्छादित प्रदेशों में मन्द गित से होती है, कारण कि गिरी हुई पत्तियाँ और गिर पेड़ भूमि की रक्षा करते हैं। इसके साथ ही साथ, घाटियों के निम्न प्रदेशों का कटना भी नहीं सकता ह क्योंकि जड़ें, लट्डे तथा पत्तियाँ प्रायः छोटी निदयों को छोड़ कर जिनमें घर्षण की शक्ति वहुत ही कम है निदयों का मार्ग नहीं अवहद्ध करती है। नीचे की ओर कटने की इस किया के फलस्वरूप ढाल का औसत कोण वढ़ जाता है। जब बन काट दिये जाते हैं

तो अभेक्षाकृत ढालू प्रदेशों में ढालों का कटना सुगम बन जाता है। यदि ढालों की रक्षा घासों या कृतिम अवरोघों द्वारा न की गई तो यह गित तीवतर हो जाती है। यह घर्षण किया ढालों का औसत कोण थोड़ा सा बढ़ा देता है।

यद्यपि तर प्रदेशों में औसत ढाल अपेक्षाकृत अधिक गहरी रहती हैं किन्तु ऐसे प्रदेशों में खड़ी चट्टानें बहुतायत से नहीं पाई जाती हैं। कारण यह है कि गर्मतर प्रदेशों में नालियाँ बनने को किया, घर्मग किया आदि शुष्क प्रदेशों की अपेक्षा आधिक वेग से होती रहती हैं। सुष्क प्रदेशों में नीचे की ओर कहने का कार्य साधारणतया अधिक तीच गित से होता है और घटी को चौड़ो होने का कार्य मन्द गित से। अतएव निदयों के दोनों किनारे ऊँचे रहते हैं और जमीन ऊँची उठती चली जाती हैं। शुष्क प्रदेशों में चौड़े होने की क्या के स्थान पर नीचे की ओर कटने की प्रधानता मलने का आंशक कारण तो यह है क कहीं पर्वत के सुदूरवर्ती भाग में वर्षा हुई होती है अथवा उसी स्थल पर वर्षा हुई रहती हैं धर्मण और डालों की मट्टी को बहा ले जाने वाली क्या दोनों ही उसी प्रदेश में होती हैं। सारांश यह है क आई क्षेत्रों में घाटो का गहरा होना और चौड़ा होना दोनों कथार्य साय-साय चलती हैं; परन्तु शुष्क क्षेत्रों में घाटो का चौड़ा होना गहरे होने की अपेक्षा बहुत थे.रे-धे.रे होता है।

जहाँ कहीं भन्न-भन्न कठोरपन की चट्टानें होती हैं वहाँ याद जलवायु शुष्क होती है, तो खड़े डाल वाले 'बट्टु' और 'मेसा' बनते हैं। ये आकार ऐसी जलवायु में लगभग समतल मैदान में भी मलते हैं। परन्तु आर्द्र क्षेत्रों में कड़े ढाल वाले आकार प्रायः नहीं मलते हैं। इसका कारण यह है क चट्टानों का कटाव तथा भराव बहुत होता है, और ढाल पर से मट्टो वह जाना अथवा सहायक नदयों की उत्पत्त की गत शुष्क क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है।

यह वात अमजनक है का अर्ढ-शुष्क क्षेत्रों में बीहड़ (रवीनलैन्ड) आधक होते हैं। वास्तव में, याद अवकाश मले तो वीहणों का नर्माण आर्द्र जलवायु में अधिक होता है। परन्तु जल की अधिकता के कारण वहाँ पर आकारों का घर्रण इतना अधिक होता है, और वनस्पति की उत्पत्ति इतनी घनी होती का वीहड़ के योग्य आवरणराहत वंजर अवस्था केवल छोटे क्षेत्र में ही, अधिक दिनों तक मिलती हैं। यही कारण है कि अपेक्षा कृत अर्द्रशुष्क भागों में वीहड़ आधक दिखलाई देते हैं, व्योंकि वहाँ खड़े ढालों पर न तो वनस्पति अधिक उनती है, और न तो मिट्टी ही अधिक वनती है; यद्यपि ऐसे क्षेत्रों में। आदं क्षेत्रों को अरोक्षा घर्रण कम होता है।

संसार के अधिकतर भाग, उत्तरी और दक्षिणी ढालों में ढाल के कड़ेपन की जल राशि और उसके बहाब की, चट्टानों के खुलेपन की और घर्षण की भिन्नता होती है ये भिन्नतायें दोनों ढालों की भिन्नता के कारण होती हैं। उत्तरी और दक्षिणी ढालों की जलवायु को भिन्नता निम्नलिखित कारणों से होती हैं:—(१) सूर्य के ताप का प्रभाव और (२) जल देनेवाली पवनों की पहुँच।

- (१) उत्तरी गोलाई में दक्षिण को ओर मुख वाले ढालों पर सूर्य का ताप अधिक है, उत्तरी ढालों पर कम । ज्यों-ज्यों उत्तरी ध्रुव की ओर वढ़ते जाइये त्यों-त्यों यह अन्तर बढ़ता जाता है; क्योंकि वहां पर किरणों का तिरछापन बढ़ जाता है।
- (२) संसार में पवनमुखी डालों पर अधिक जलवर्षा होती है, और पवन विभुख डालों पर कम। इसका कारण वायु के चढ़ने और उतरने पर निर्भर है। उतरती हुई वायु प्रायः वर्षा नहीं करती है। पवन विभुख ढाल पर वायु उतरती है।

पर्वत का आकार मनुष्य को प्रायः चिकत और भयभीत कर देता है। इतने वड़ें महान् आकार को वनाने में कितनी बड़ी शिक्त लगी होगी, तथा कितना अधिक समय लगा होगा, आदि वार्ते मनुष्य को विस्मय में डाल देती हैं। परन्तु यदि विचार किया जाय तो प्रकृति के लिए पर्वत एक छोटी सी वस्तु हैं जो पृथ्वों के एक बहुत छोटे से क्षेत्र में पाई जाती है। पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि उसके सामने वड़े सेवड़ा पर्वत भी तुच्छ ही दिखता है। यदि १२ फीट व्यास का ग्लोव पृथ्वी को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाय तो उस पर पहाड़ की ऊँची से ऊँची चोटो, एवरेस्ट, केवल आब इंचके लगभग ही ऊँची होगी। वास्तव में पृथ्वी के दशांश क्षेत्र के लगभग में ही पर्वत है। वहाँ भी उनकी तुलनात्मक ऊँचाई थोड़ी ही है। पृथ्वी का अधिकतर भाग प्रायः समतल ही है।


परन्तु पर्वत का वास्तविक महत्व पृथ्वी पर हुए प्राचीन क्रान्तिकारी परिवर्तनों के उदाहरण होने में हैं। समय-समय पर पृथ्वी पर प्रकृति संबंधी भौतिक परिवर्तन तथा जीवों से संबंधित लौकिक परिवर्तन हुए। ये सब परिवर्तन पर्वतों के निर्माण से ही संबंतिय रहे हैं। पृथ्वी के इतिहास में पर्वत उन्नति-सूचक चिन्ह (माइलस्टोन) हैं। पृथ्वी के इतिहास में जनक काल उनमें निर्मित पर्वतों से ही पहचाने जाते हैं।

पर्वत का इतना महत्व होते हुए भी हमको उसके निर्माण का पूर्ण ज्ञान अभी तक नहीं है।

निर्माण किया के अनुसार कई प्रकार के पर्वंत पृथ्वी पर पाये जाते हैं; जैसे भूगर्भीय (टेकटानिक), विच्छेदीय (फाल्ट), घर्षित (सरकमइरोजनल) और ज्वालामुखी वाल-कैनिक) पर्वंत। इनमें अधिक विस्तृत और सबसे ऊँवे पर्वंत भूगर्भीय पर्वंत ही है। ये पर्वंत पृथ्वी के भीतर से उठते हैं और इनके वनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। इनके वनाने

में पृथ्वी की महान् शक्ति लगती है। इन पर्वतों को 'मोड़दार पर्वत' (फोल्ड माउन्टेन) मी कहते हैं।

े ऐसा विचार है कि भूगर्भीय पर्वत के निर्माण में तीन अवस्थाएँ होती है। पहली अव-स्या में निकटवर्ती क्षेत्रों को दूरी हुई चट्टानों की महान् राशि किसी एक उथले जल-भाग में एक त्रित होती है; दसरो अवस्था में इस राशि में अनेक मोड़ें (फोल्ड) और दुरारें (फाल्ट) वन जाती हैं; और तीसरी में यह राधि जल से ऊपर उठ आती है। पहली अवस्था को बरातलीय आरंभ' (लीयोजेनिसिस), दूसरी को भूगर्भीय आरंभ' (बीरो जेनिसिस), और तीसरी को 'आकार आरंभ' (िलप्टोजेनिसिस) कहते हैं। पहली अवस्था के विषय में दो वातें महत्वपूर्ण हैं; पहली, उथले जल में पदार्थ का जमा होना, और दूसरी, इतनी अधिक मोटाई में पदार्थ का जमा होना । पर्वत की ऊँचाई देखने से पता चलता है कि लगभग ५० हजार फीट की मोटाई में समूद्र के भीतर पदार्थ जमता रहा । यह बात उत्तरी अमेरिका में स्थित एवेलेशियन पर्वत को देखने से सिद्ध होती है। किसी भी पर्वत को देखने से यह भी सिद्ध होता है कि पदार्थ की इतनी अधिक मोटाई होते हुए भी उस समुद्र की गहराई लगभग ३०० फीट से अधिक कभी नहीं हुई। इसका प्रमाण यह है कि पर्वतों में मिलने वाला पदार्थ अधिकतर शेपोंश मोटे कणों का ही हैं जो उयले जल में हो जमते रहते हैं। जिन उयले समुद्री में उनका उथलापन वने रहते हुए भी, पदार्थ की ऐसी मोटी तहें जम सकती है उनको 'गिर-निर्मार्णक खाल' (जियोसिन वलाइन) कहते हैं। कहते हैं कि डेना नामक विज्ञानवैत्ता ने यह नाम १८७३ में चलाया। . आजकल जितने भी पर्वत क्षेत्र हैं सब इस प्रकार के मुड़े हुए 'खाल' (डिप्रेशन) हैं । कहीं



क्हीं इस प्रकार के विशेष खाल धरातल घँस जाने से समुद्र के नीचे पहुँच गये हैं।

चित्र ७८-विन्दु द्वारा दिखाये गिरिनिर्माणक खाल (जियोसिनक्लाइन)

वित्र ७८ द्वारा—ावन्दु द्वारा ादखाये ।गारानर्माणक खाल (जियोसनवलाइन) वित्र ७८ में 'गिरि-ानर्माणक साल' दिलाये गये हैं । जहाँ-जहाँ ये 'खाल' स्थल हो गये हैं वहाँ-चुद्धं आजकल पर्वत हैं ।

इस चित्र में यह दिखाया गया है कि उपरोक्त साल में पड़ोस से आये हुए पदार्थ को मोटो तह कैसे जमतो है। इस वित्र में A में पदार्थ का दोनों किनारों पर जमना आरंभ हुआ है, और इसलिये उमकी मोटाई बहुत कम है। B और C में तह की मोटाई की बृद्धि दिखाई गई है।

यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि अधिक पदार्थ लेने के लिए 'साल' की पेंदी किस प्रकार नीची होती गई है। इसकी समझानें के लिए यह कहा गया जाता है कि आये हुए पदार्थ का धीरे-धीरे बोझ बढ़ने के कारण इस उयले समुद्र की पेंदी नीचे की ओर लटक जाती है बयोंकि जमे हुए पदार्थ के बोझ में पेंदी खिच करप तली हो जाती है। उस मुड़ी पेंदी के नीचे, गहरे समुद्र में मिलने बाला अधिक घना पदार्थ होता है। उयले समुद्र में जमा होने बाला पदार्थ उसकी अपेक्षा हल्का होता है। इसलिए पहले वह घने पदार्थ में घुस नहीं

पाता है। परन्तु अन्त में जयले समुद्र के दोनों किनारे एक दूसरे के निकट खिचने लगते हैं जिनके दवाब से जयले समुद्र का पदार्थ मुड़ने लगता है। यह दवाब यहाँ तक बढ़ जाता है कि हत्के पदार्थ का कुछ भाग, दवाब के कारण, घने पदार्थ में घुस जाता है। कहीं-कहीं पैदो फट जाने मे भी नीचे


चित्र ७९—बाल में पदार्थ की मोटाई की वृद्धि का घना पदार्थ हल्के पूदार्थ के चारों ओर कपर उठ जाता है। नोचे से आये हुए पदार्थ में रेडियो की तापक दावित होती है। इस शिवत के कारण ऊपर से आया हुआ हल्का पदार्थ और अधिकतर भीतर का घना पदार्थ भी पिघल जाता है। पिघलने के कारण ऊपर का पदार्थ अधिक गहराई तक पहुँच जाता है। इस हल्के पदार्थ का इतनी अधिक गहराई तक पहुँचना अन्य किसी दशा में संभव नहीं हो सकता था।

होम्स नामक विज्ञानवेत्ता का विश्वास था कि पिघले हुए पदार्थ में ऊपर-नीचे चलने वाली तरंगों (कनवेक्शन) करेन्ट के साथ बहुत कुछ ऊपर से आया हुआ पदार्थ अधिक गहराई कत नीचे पहुँच जाता हैं।

इस प्रकार, उयले समुद्र की पेंदी पर ख़िंचाव (टेन्शन) पड़ने से, उस पर किनारों से दबाव पड़ने से, तथा नीचे बहने वाली तरंगों में पड़ जाने से उथले समुद्र में जमा हुआ पदार्थ बहुत मोटाई में इकट्ठा होकर बड़े ऊँचे पर्वत बनाता है।

पर्वत निर्माण में दूसरी अवस्था मोड़ें (फोल्ड) और दरारें पड़ने की होती है। ऊपर कहा गया है कि किनारों से आने वाले दवाव के कारण उथले समुद्र की पेंदी में जमा हुआ पदार्थ मुड़ जाता है। मोड़ों का बारंग इस चित्र में दिखाया गया है :---

(B और C में मोड़ जल से अपर निकलने पर घिस गई है)




आगे दिये चित्र ९० में 'खाल' युक्त उयले समुद्र में निकटवर्ती अन्य उयले समुद्रों की अपेक्षा पदार्थ की अधिक मोटाई दिखाई गई है। तीनों समुद्र एक दूसरे के निकट हैं। जनमें पदायं आने के स्थान भी प्रायः समान हैं। परन्तु वाल्टिक प्रदेश में जमे पदार्थ की कुल मोटाई केंवल १३०० फीट, स्वीडेन में ४५०० फीट, और वेत्स में ४०,००० फीट हैं। ्डसका कारण यही है कि वेल्स में गिरि-निर्माणक खाल (जियोसिनवलाइन) हैं जिसमें र्जेलोडोनियन पहाड़ वनने के कारण पदार्थ में मोड़ें पड़ीं । स्वीडेन और वारिटक प्रदेश में पदार्थ में मोड़ें नहीं पड़ीं जिससे पदार्थ गहराई तक नहीं जा सका।

सभी मोड़ें एक समान नहीं होती है। दवाव की मात्रा के अनुसार वे गोलाई अथवा ^{'पड़ो} होतो हैं। नोचे दिये चित्र में उनके भिन्न-भिन्न रूप दिये हैं, जैसे सडौल (सिमिट्रिकल), ्वेडौल (एसिमिट्रिकल),एक अंगीय (वनिलम्बविटकल), अर्द्धलम्बीय (आइसोक्लाइनल) तथा लम्बो (रिकम्बेन्ट)। लम्बो मोड़ कभी-कभी ट्ट कर अन्य मोड़ों से अलग हो जाती हैं। ऐसी विच्छिन्न मोड़ को 'नाप' (नापो) कहतं हैं :—



चित्र ८१-विभिन्न मोड़ें


पदार्थ के मुइने के लिये यह आवश्यक हैं कि उसके एक ओर ऐसा ठोस और कठोर पदायं हो जिसके समक्ष उसे दवना पड़े। ऐसे कठोर पदार्थ क्षेत्र को 'प्रहार स्तल' (घस्ट प्लेन) कहते हैं । बगल के ींचन में प्रहार स्थल और मोड़ें दिखाई गई. : ्रहें। जिसं कोर से दवाव डालने वाली शक्ति आई है वहतीरद्वारादिखा ईगई है।



-प्रहारस्तल और मोडें

प्रदर्शित है।


मोड़ीं का ऊपरी भाग कटा हुआ है; क्योंकि जल से ऊपर उठने पर वह धिस गया है। िषसा हुआ भाग ट्टो हुई रेखाओं द्वारा दिखाया गया है।



चित्र ८३--मोड के अंग

मोड़ में एक माग ऊपर उठा होता हैं, और दूसरा भाग नीचे गिरा होता हैं। ऊपर उठे भाग को 'मोड़-शिखर' (एन्टीवलाइन) और नीचे गिरे माग को 'मोड़ तली' (सिनवलाइन) कहते

हैं। ऊपर के चित्र में ये दोनों भाग दिखाये गये हैं। जिस दवाव शक्ति के कारण पदार्थ में मोड़ें पड़ जाती हैं, उसी के कारण मोड़ें टूट भी




जाती हैं और पदार्थ में दरारें (फाल्ट) पड़ जाती हैं। नीचे दिये हए चित्र में मोड़ पड़ने को किया का विवरण है। इस चित्र में सबसे नीचे के भाग में एक मोड़ ऐसी है जिसके मध्य भाग की आकृति दबाव के अधिक शनित-

शाली होने से विगड़ गई है। उसके शिखर और तली में पदार्थ की मोटाई समान है, परन्तु मध्य भाग में खिचान (टेन्शन) होने से पदार्थ की मोटाई कम हो गई है। दूसरी वित्र ८४—मोड श्रेणो और तोसरो श्रेगो में मोड़ के मध्य भाग में पदार्य की विच्छेदन (फाल्टिंग) मोटाई की कमी और भी अधिक होती जाती है; यहाँ तक कि अन्त के मोड़ में उसके दो भाग अलग हो जाते हैं। उसमें यह किया टूटी रेखा द्वारा

मोड़ें पड़ने पर उयले समुद्र का क्षेत्रफल बहुत संकुचित हो जाता है। आत्प्स पर्वत ो विषय में विश्वास किया जाता है कि उयले समुद्र की चौड़ाई लगभग ७२० मील से सकुड़ कर केवल ९० मील रह गई है।


पर्वत निर्माण की तीसरी किया में जल के भीतर मुझ तथा फटा पदार्थ जल के ऊपर ठता है। इस उठने से गिरि निर्माण खाल (जियोसिनवलाइन) में भरा हुआ समुद्री जल (ष्ट्स) पृथ्यो के भीतर सघन पदार्थ में डूबो हैं जो उनको संतुलित (वैलेन्स) रखता है। इस विचार के अनुसार पर्वत समुद्र में तैर रहे हैं।

उपरोक्त तरित पर्वत (पलोटेशन) के विचार को नीचे दिये गये चित्र में प्रदेशित किया गया है। इस चित्र में एक हो थातु के छोटे वड़े टुकड़े पारे में तैर रहे हैं। बड़े टुकड़े का कुछ भाग पारा में नोचे डूवाहै और इसिलये चारों ओर से सधा है :—



चित्र ८७--तिरत पदार्थ का ऊँचाई-निचाई से संबंध


एरी तथा हेफार्ड के मतों के मध्यस्य जोली का मत है। यह मत उन्होंने सन् १९२५ में प्रकट किया। इस मत में संतुलित-तल को एक रेखा न मान कर एक क्षेत्र माना गया है। यह संतुलित-तल क्षेत्र (जोन आफ कम्पेन्सेटिंग मासेज) पृथ्वी के भीतर १० मीळ चौड़ा माना गया है। नोचे दिये हुए चित्र में पृथ्वी के भीतर स्थित सोमा नामक सघन पदार्थ में घरातल के कम घने पदार्थ से बने 'सियाल' नामक पदार्थ से बनी भिन्न-भिन्न आकृतियों को तैरते एहं दिखाया गया है।



चित्र ८८-संतुलन शक्ति का प्रभाव

यरातल की आकृतियों के संतुलन करने वाली शक्ति को 'संतुलन-शक्ति' (आइसो-स्ट्सो) कहते हैं। यह नाम १८८९ में संयुक्त राज्य अमेरिका में डटन ने दिया। इस शक्ति के द्वारा हो यह संभव है कि पृथ्वों में भिन्न-भिन्न दवाव वाले पदार्थ होते हुए भी पृथ्वी पर ऊँचे और नीचे आकार, अर्थात् पर्वत और मैदान, साथ-साथ स्थिर हैं। यह शक्ति अपना काम सदा करती रहती हैं। घर्षण द्वारा पर्वतों में पदार्थ आकर मैदानों में बरावर जिमा होता है। इस प्रकार से एक दूसरे के दवाव में जो कमी आती है उसको यह शक्ति हैं। स्थान पूरा करती रहती हैं। ज्यों-ज्यों पर्वत की ऊँचाई घर्षण के कारण कम होती हैं

मोड़ों का अपरी भाग कटा हुआ है; नयोंकि जल से अपर उठने पर वह धिस गया है। घिसा हुआ भाग टूटी हुई रेखाओं द्वारा दिखाया गया है।




चित्र ८३--मोड के अंग

मोड़ में एक माग ऊपर उठा होता है, और दूसरा भाग नीचे गिरा होता है। ऊपर उठे भाग को भोड़-शिखर (एन्टीवलाइन) और नीचे गिरे भाग को 'मोड़ तली' (सिनवलाइन) कहते

हैं। ऊपर के चित्र में ये दोनों भाग दिखाये गये हैं।

जिस दबाव शिवत के कारण पदार्थ में मोड़ें पड़ जाती हैं, उसी के कारण मोड़ें टूट भी



जाती हैं और पदार्थ में दरारें (फाल्ट) पड़ जाती हैं। नीचे दिये हए चित्र में मोड़ पड़ने की किया का विवरण है। इस चित्र में सबसे नीचे के भाग में एक मोड़ ऐसी है जिसके मध्य भाग की आकृति दवाव के अधिक शनित-

• चित्र ८४--मोड़ विच्छेदन (फाल्टिंग)

प्रदर्शित है।

शाली होने से विगड़ गई है। उसके शिखर और तली में पदार्थ की मोटाई समान है, परन्तु मध्य भाग में खिंचाव (टेन्शन) होने से पदार्थ की मोटाई कम हो गई है। दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी में मोड़ के मध्य भाग में पदार्य की मोटाई की कमी और भी अधिक होती जाती है; यहाँ तक कि अन्त के मोड़ में उसके दो भाग अलग हो जाते हैं। उसमें यह किया टूटी रेखा द्वारा

मोड़ें पड़ने पर उथले समुद्र का क्षेत्रफल बहुत संकुचित हो जाता है। आल्प्स पर्वत के विषय में विश्वास किया जाता है कि उयले समुद्र की चौड़ाई लगभग ७२० मील से सिकूड़ कर केवल ९० मील रह गई है।

पर्वत निर्माण की तीसरी किया में जल के भीतर मुझ तथा फटा पदार्थ जल के ऊपर चठता है। इस उठने से गिरि निर्माण खाल (जियोसिनवलाइन) में भरा हुआ समुद्री जल धीरे-घीरे निकटवर्ती समुद्र में वह जाता है और पहले वाला उयला समुद्र अब घरातल का भाग बन जाता है।


संतुलन (बाइसोस्टसी)—पदार्थों के ऊपर उठने और नीचे घँसने का मुख्य कारण यह हैं कि पृथ्वी पर अपने वोझ अयवा दवाव (डेन्सिटी) के अनुसार दो प्रकार के पदार्थ हैं एक हल्के अर्थात् कम दवाव वाले पदार्थ और दूसरे भारी अर्थात् अधिक दवाव वाले पदार्थ। पृथ्वी को आकर्षण शक्ति के कारण ये दोनों प्रकार के पदार्थ साधारण दशा में एक दूसरे से अलग रहते हैं। हल्के पदार्थ विशेषकर पृथ्वी के ऊपरी भाग में और भारी पदार्थ पृथ्वी के नीचे भागों हो में पाये जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि मृथ्वी के वाहरी और भीतरी भागों में बहुत वड़ा अन्तर हैं। इस अन्तर का प्रमाण मूकम्पजनित कम्पन लहरों से मिलता हैं। पृथ्वी के भीतरी भाग में पहुँचने पर इन लहरों की गित अति तीव हो जाती हैं, और ऊपरी भाग में पहुँचने पर उनकी गित मन्द हो जाती हैं। गित का यह अन्तर पदार्थ के अधिक व कम घने होने से संबंधित हैं। पृथ्वी का भीतरी भाग अधिक ठोस है और इस लिए कम्पन लहरों की गित अधिक होती है; ऊपरी भाग कम ठोस है इसलिए वहाँ कम्पन लहरों की गित कम होती हैं।

पीछे कहा गया है कि पर्वत निर्माण की दूसरी अवस्था में दवाव तथा दाह के कारण ऊपरी हल्का पदार्थ और भीतरी भारी पदार्थ वहुत कुछ अंश तक एक दूसरे में मिल जाते हैं। ज्यों ही ये असाधारण दशायें शान्त हो जाती हैं, त्यों ही ऊपर रहने वाला हल्का पदार्थ, जो जल के भीतर बहुत गहराई तक पहुँच गया था, ऊपर उठने लगता है और अन्त में पृथ्वों के ऊपरी भाग में पहुँच जाता है। इस उठे हुए पदार्थ की ऊँचाई बहुत अधिक होती है, और इसलिये इसे 'पर्वत' या 'पहाड़' कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वों के ऊपरी भाग में रहने वाला हल्का पदार्थ अपनी 'पूर्ववत्' दशा में 'पर्वत' के रूप में पहुँच जाता है।

इस बात की खोज कि पर्वतों में हत्का पदार्थ हैं, पहले-पहल भारत में एक विदेशी सजजन, आर्कडोकटन प्रेंट ने की थी। उन्होंने यह देखा कि अक्षांश रेखा वताने वाले यंत्र का लट्टू (प्लम्ब बाब) हिमालय पर्वत की ओर इतना अधिक आकर्षित नहीं होता हैं जितना कि उसे हिमालय की राशि को देखते हुए होना चाहिए। बाब पर हिमालय का खिंचाब १५ सेकिंड न होकर केवल ५ सेकिंड ही था। सन् १८५३ में इस बात से उन्होंने यह निश्चय किया कि हिमालय पर्वत के भीतर 'रिवत स्थान' (यायड) है।

उनत विचार को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में हेकोई तथा वोबी नामक दो सज्जनों ने बहुत अध्ययन और खोज-योन की। हेकोई ने यह मत प्रकट किया कि पृथ्वी के भीतर लगभग ६० मील (१०० किलोमीटर) की गहराई पर एक समतुत्य भारतल, अर्थात् संतु-लित तल (कम्पेन्सेसन लेबिल) स्थित हैं जिस पर अपरी पृथ्वी के सारे पदायों का भार । है इसमान सी समानता के कारण ही इन पदायों के लेखे तथा नीचे स्तम्भ साथ-साथ खड़े हैं। जिन पदायों के स्तंभ की ऊँवाई अधिक है, अर्थात् जिनमें पदायं अधिक क्षेत्र में फैला है, उनका दवाव अनेक्षाकृत ऊँवाई देखते हुए, संतुलित तल रेखा पर कम पड़ता है और जिन पदायों के स्तंभों की ऊँवाई कम है, अर्थात् जिनमें पदार्थ थोड़े क्षेत्र में भरा है, । उनका दवाव अनेक्षाकृत अधिक पड़ता है। लम्बे स्तंभ की अधिक ऊँवाई की बराबरी छोटे स्तंभ के अधिक बोझ से होती है। यदि ऐसा न होता तो एक अधिक ऊँवे और दूसरे कम ऊँवे स्तंभ का दवाव संतुलित-तल रेखा पर समान कैसे हो सकता था? यदि यह वाव समान न माना जाय तो ऊँवे पर्वत निकटवर्ती मैदान में लुड़क पड़ते। उनका खड़ा होना असंभव हो जाता।

नीचे दिये हुए चित्र में यह दिखाया गया है कि कम घने पदार्थ से वने हुए ऊचे पठार को खड़े रख रे में निकटवर्ती मैदान का सघन पदार्थ सहायता देता है। इस चित्र में AB रेखा संत्िकत तल रेखा मानो गई है:—



चित्र ८५--राशि और सवनता में सम्बन्ध

नीचे दिये हुए वोवो के आघार पर बनाये हुए चित्र में ऊपर दिये हुए चित्र से उपमा मिलतो हैं। यहाँ पर विभिन्न सबनता (डेन्सिटा) वाली कई घातुओं के समान दबाव डालने वाले छोटे रुकड़े पारा में तैर रहे हैं। इन सब दुकड़ों का निचला भाग समतल है; परन्तु उनका ऊपरो भाग ऊँचा-नोचा है। दबाव की समता लाने के लिए जस्ता का दुकड़ा सोने के दुकड़े को अपेक्षा अधिक बड़ा लिया गया है।


PLATEAU						
PLAIN .	LIGHT	PLAIN				
DENSE ROCKS	ROCKS	DENSE ROCKS				

चित्र ८६-पदार्थ की सघनता का आकृतियों से सम्बन्ध

हेफार्ड और बोबी के मत को बहुत लोगों ने इसलिय नहीं माना कि प्रकृति में पदार्थों का वितरण विलग स्तंभों में कहीं नहीं देखा गया है। इस संबंध में ऐरी नामक एक अज्जन सन् १८५९ से हो यह मत दे रहे थे कि पर्वत इसलिये खड़े हैं कि उनकी जड़ें (स्ट्स) पृथ्वी के भीतर सघन पदार्थ में डूबी हैं जो उनकी संतुलित (बैलेन्स) रखता है।


इस विचार के अनुसार पर्वत समुद्र में तैर रहे हैं।

उपरोक्त तरित पर्वत (पलोटेशन) के विचार को नीचे दिये गये चित्र में प्रदेशित किया गया है। इस चित्र में एक हो धातु के छोटे वड़े टुकड़े पारे में तैर रहे हैं। वड़े - दुकड़े का कुछ भाग पारा में नीचे डूवा है और इसलिये चारों ओर से समा है:—



चित्र ८७--तिरत पदार्थ का ऊँचाई-निचाई से संबंध

एरो तथा हेफार्ड के मतों के मध्यस्य जोली का मत है। यह मत उन्होंने सन् १९२५ में प्रकट किया। इस मत में संतुलित-तल को एक रेखा न मान कर एक क्षेत्र माना गया है। यह संतुलित-तल क्षेत्र (जोन आफ कम्पेन्सेटिंग मासेज) पृथ्वी के भीतर १० मील जीड़ा माना गया है। नीचे दिये हुए चित्र में पृथ्वी के भीतर स्थित सोमा नामक सघन पदार्थ में घरातल के कम घने पदार्थ से बने 'सियाल' नामक पदार्थ से बनी भिन्न-भिन्न आकृतियों को तैरते एहं दिखाया गया है।



चित्र ८८-संतुलन शनित का प्रभाव

घरातल की आकृतियों के संतुलन करने वाली शक्ति को 'संतुलन-शक्ति' (आइसो-स्टसो) कहते हैं। यह नाम १८८९ में संयुक्त राज्य अमेरिका में डटन ने दिया। इस शक्ति के द्वारा हो यह संभव है कि पृथ्वी में भिन्न-भिन्न दवाव वाले पदार्थ होते हुए भी पृथ्वी पर ऊँचे और नीचे आकार, अर्थात् पर्वत और मैदान, साथ-साथ स्थिर हैं। यह शक्ति अपना काम सदा करती रहती है। धर्षण द्वारा पर्वतों में पदार्थ आकर मैदानों में वरावर जमा होता है। इस प्रकार से एक दूसरे के दवाव में जो कभी आती है उसको यह शक्ति वरावर पूरा करती रहती है। ज्यों-ज्यों पर्वत की ऊँचाई धर्षण के कारण कम होती है

स्यों-स्यों वह और ऊपर उठता जाता है, और इस प्रकार पहाड़ और मैदान का संतुलन

बरावर बना रहता है।

पर्वतीकरण चक्र (ओरोजेनिक साइकिल)—पिछले विवरण से यह स्पष्ट है कि सभी पर्वतों को कुल निहिचत अवस्थाओं से होकर निकलना पड़ता है। पदार्थ जमा होना उसका मुड़ना और गहराई तक पहुँचना जिससे पर्वत की ऊँचाई अधिक हो सके, तथा गहराई से उसका उठना और घर्षण किया के अधीन होकर पदार्थ तितर-वितर हो जाने से पर्वत का नीचा होना आदि अवस्थाएँ एक चक्र बनातो हैं। इस चक्रको 'पर्वतीकरण चक्र' (ओरोजेनिक साइकिल) कहते हैं। पृथ्वो पर स्थित गिरि निर्माणक खालों के क्षेत्र में आज जो पर्वत हैं कल वह मैदान वन जायेंगे, और अन्त में उनके ही पदार्थ से, दूसरे नये पर्वत फिर वनेंगे। पर्वतीकरण चक्र का यही मूल सिद्धानत है।

उक्त चक की मुख्य वातें ये हैं कि :---

- (अ) उसकी पहली दो अवस्याओं में पदार्थ जल के नीचे धँसता जाता है; और तीसरी अवस्था में हो वहाँ से वह ऊपर उठता है।
- (व) पदार्थ के बैंसने और उठने प्रत्येक में दो-दो कारण हैं; पहला घेंसना पदार्थ के वोझ के कारण होता है, और दूसरा घेंसना किनारों के दवाव के कारण। इसी प्रकार उठने में पहला कारण किनारों के दवाव की कमी और दूसरा कारण घर्षण आरम होने पर पदार्थ के वोझ में कमी।
- (स) पदार्य का उठना और पर्वतों की जैंचाई 'संतुलन-शिवत' (आइसोस्टसी) के कारण हैं, अर्थात् पर्वतीकरण चक्र में पदार्थ का मुहना और उसका ऊपर उठना दो पृयक्-पृथक कियायें हैं जो एक, दूसरे के बाद होती हैं।

पर्वतीयकरण के विभिन्न मंत—यह बात तो प्रायः सभी मानते हैं कि पर्वत निर्माण में दबाब एक महत्वपूर्ण शक्ति हैं। यह दबाव कैसे उत्पन्न होता है इस विषय में वड़ा मतभेद हैं। इनमें से कुछ मत नीचे दिये जाते हैं:—

(१) पृथ्वों के शीतलीकरण जित सिकुड़न (यरमल काँट्रेवज्ञन) मत यह मानता कि पृथ्वो पहले तप्त गैस के रूप में थी जो शीतल होने से अब ठोस हो गई हैं। सबसे पहले पृथ्वों का ऊपरा माग शीतल और ठोस हुआ। उसका भीतरी भाग धीरे-धीरे अब भी शीतल हो रहा है। ज्यों-ज्यों यह भीतरी भाग शीतल होता जाता है, त्यों-त्यों वह सिकुड़ कर छोटा होता जाता है। भीतरी भाग के छोटे हो जाने से ऊपरी ठोस भाग को भी छोटा होना पड़ता हैं। क्योंकि ऊपरी भाग भोतरी भाग पर ही सधा है। इस किया में ऊपरी भाग में दवाव उत्पन्न हो जाता है जिससे पर्वतीकरण प्रारंग हो जाता है। यह मत बहुत पुराना है और प्राय: न्यूटन के समय से चला आ रहा है। आजकल इसकी जेफ़े का मत कहा जाता है।

इस मत के विरुद्ध बंहुत से तर्क दिये जाते हैं। सबसे पहले तो यही बात है कि पृथ्वी का भीतरी भाग वरावर शीतल हो रहा है इसमें बहुत लोगो को सन्देह है। रेडियो की तपन शक्ति का ज्ञान होने से लोग भीतरी भाग के शीतल होने को नहीं मानते हैं। दूसरी बात इसके विरुद्ध यह कही जाती है कि यदि पर्वतीकरण पृथ्वी के भीतरी भाग के शीतल होने से संबंधित होता, तो पर्वतीकरण की किया समय-समय पर न हो कर वरावर जारी रहती। पर ऐसा देखने में नहीं आता है। तीसरी वात विरोध में यह है कि सारी पृथ्वी का मीतरो भाग शीतल होता है, और इसलिये पर्वतीकरण की किया पृथ्वी के पूरे क्षेत्र में होनी चाहिये , न कि विशेष क्षेत्रों में, जैसा कि देखा जाता है। चौथी वात इस मत के विरुद्ध यह है कि पृथ्वी पर आजकल कई क्षेत्र 'खिचाव के क्षेत्र' (टेन्शन जोन) माने जाते हैं। ऐसे क्षेत्र प्रस्तुत मत के अनुसार असंभव होते।

(२) प्रवी की कीली-प्रदक्षिणा की

गति में कमी का प्रभाव 'दवाव शक्ति' पदा करता है। इस मत को मानने वाले कहते हैं कि ठोस हो जाने से पहले की अपेक्षा अव पृथ्वी को कोलो-प्रदक्षिणा (रोटेशन) की गति में कमी हो गई है। इसके कारण भूमध्य रेखा से प्रव को ओर पदार्थ की जाना चाहिए। इस पदार्थ के हटने के कारण पृथ्वी पर 'दवाव शिवत उत्पन्न होती हैं। इस मत का खंडन इसी वात से हैं कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से ध्व को ओर कहीं भी पदार्थ नहीं हट रहा है।

(३) मंतुलन-शनित (आइसोस्टसी) का मत पोछं वर्णित है।

(४) वेगनर का महाद्वीप-स्थानान्तर (कान्टोनेन्टल ड्रिफ्ट)मत अभी तक विवाद-ग्रस्त है। इस मत के अनुसार पृथ्वी के थल भाग 'सियाल' नामक हल्के पदार्थ से बने हैं और समुद्र 'सीमा' नामक भारी पदार्थ से। आदि में पूरा यल भाग एक में जुड़ा था जिसको 'पैन्जिया' कहते हैं। परन्तु मेसोजोइक काल के आरंग में 'वैन्जिया' के कई टुकड़े



चित्र ८९-पैन्जिया का विकास

हो गये जो समुद्र के भारी पदार्थ में इधर-उधर तैरने लगे। यहाँ यह बात स्मरण रखना चाहिये कि समुद्र के भारी पदार्थ का ताल्पर्य समुद्र में भरे जल से नहीं है, वरन् उसके पेंदी में पाया जाने वाला पदार्थ जो यल भाग के नीचे भी भरा है। भारी पदार्थ में तैरते समय यल भागों के किनारे मुड़ गये। इस प्रकार पृथ्वो के गिरि निर्माणक खालों (जियोसिन क्लाइन) की उत्पत्ति हुई। इन खालों में जमा होने वाला थल का पदार्थ भी इसी प्रकार मुड़ गया और पर्वत वन गया। इस मत के अनुसार 'दवाव शक्ति' की उत्पत्ति थल भागों का समुद्रो भागों में उतराने के कारण है। इस मत के पक्ष में कही जाने वालो मुख्य बात यह है कि दोनों अमेरिका और योरप-अफ्रोका के किनारों की आकृति ऐसी है कि वे पूर्ण प्रकार जुड़ सकते हैं। अफरीका गिनी देश का भाग दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग से, और उसका दक्षिणो तट दक्षिणो अमेरिका के पूर्वी भाग से भली भाँति जुड़ सकता है। दोनों ओर के तटों को चट्टानें भी एक हो हैं। उक्त वातों का प्रभाण नीचे दिये हुए चित्र से मिलता है:—

चित्र ९६ में यह समझाया गया है कि स्थल भाग पैन्जिया के अनेक टुकड़े भिन्न-भिन्न कालों में किस प्रकार हुए होंगे।

ेमहीसागर का जल वायु

महासागरों तथा महाद्दी में तीन मुख्य अन्तर हैं; (अ) ठोसपन, (व) समतलता, और समुद्रवाराएँ। महासागर में जल यल के समान ठोस नहीं है। वह सरलता से इधर उधर चलता फिरता है और जल में ताप परिवर्तनों का आधार बनता है। जल की सतह मैदान से भी अधिक समतल हैं जिससे पवन की गति में बहुत कम रुकावट पड़ती है। समुद्रधारायें उप्णता अथवा शीतलता के भण्डार हैं। जनता ताप पवनों द्वारा इधर-उधर फैलता रहता है। महासागरों की ये बशेपतायें थल की अपेक्षा जलवायु में बहुत कुछ विभिन्नता ला देती हैं।

अनेक महासागरों की जलवायु विवरण नीचे हैं:—गर्मी की ऋतु में एल्यूशियन न्यून वायुभार के स्थान में उच्च वायुभार ही जाता है इस ऋतु में भूमध्यरेखीय क्षेत्र में उठे हुए तूफान पूरे उत्तरी भाग में उड़ा करते हैं। एशिया से लगे हुए प्रशान्त महासागर के सभी भागों में इस ऋतु में वावल और अधिक जलवर्षा होती हैं। परन्तु इस महासागर के पूर्वी भाग में मीसम अच्छा और शुष्क रहा करता है।

आर्कटिक महासागर—आर्कटिक महासागर में पूरे वर्ष तूफान चला करते हैं। ये तूफान पड़ोसी क्षेत्रों से आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में नीचे वादल और कोहरा बहुधा रहते हैं। इस ऋतु में तापकम प्रायः तुपारिबन्दु से ऊपर रहा करता है। जब कभी दक्षिण की बोर से वाष्प भरी वायु आ जाती हैं तब वर्फ पड़ जाती है,। हिन्द महासागर जनवरी के महीने में इस महासागर पर एशिया से लीटी हुई मूखी मानसून (दक्षिण-पूर्वी मानसून) की प्रधानता रहती है। इस वायु में आसमान स्वच्छ और पवन मन्द रहती है। परन्तु ज्यों ज्यां यह वायु समुद्र पर आगे वढ़ती है, लोन्यों उसमें जल की मात्रा अधिक होती जाती है, और भूमध्यरेखा पहुँचने तक वादल और जलवर्षी होने लगती है। भूमध्यरेखा के दक्षिणी भाग में इस महासागर में नाचने वाली आधियाँ चलने लगती है। ये आधियाँ प्रायः हिन्द महासागर के पोच्छमी भाग तथा मध्यवर्ती भाग में अधिक देखी जाती हैं। आँची क्षेत्र के वाहर ४०° दक्षिणी अक्षांश तक मीसम सूखा सुहावना और मन्द पवन वाला होता है। धूवीय क्षेत्र के निकट बीतोष्ण सण्डीयत्भान आने लगते हैं।


मार्च के महीने में प्रीष्म ऋतु की मानसून की उन्नति करने वाली दशाओं का आरंभ इस महासागर के उत्तरी भाग में होता है। तूफानों का उठना मानसून का पहला लक्षण है। जून तक इस मानसून का पूर्ण प्रभाव दिखने लगता है। इस समय महासागर पर मूमध्यरेखा के उत्तर लगातार जलवर्षा और घने वादल सभी जगह दिखाई देते हैं: भूमध्यरेखा के दिखण, महासागर पर व्यापारिक पवनों का शान्त और शुरक मौसम ४०° दिखण, अक्षांश तक वना रहता है। पछुआ हवाओं का मौसम ४०° दिखण अक्षांश के आगे हैं। मिलता है। इन हवाओं में मौसम तूफानी रहता है।

बांध्र महासागर—जनवरी के महीने में इस महासागर के उत्तरी भाग में मौसम त्रावः आइसलैण्डवाले न्यून वायुभार क्षेत्र पर निर्भर रहता है। इस न्यूनवायु भार के लारण यहाँ वार-वार तूफान आया करते हैं, इन तूफानों का फल यह होता है कि यहाँ पर कमें वादल, कोहरा और वर्षा की भरमार होती हैं, और कमी सूखे, सुहावने मौसमकी। कमें वादल, कोहरा और वर्षा की भरमार होती हैं, और कमी सूखे, सुहावने मौसमकी। त्रिवः ४० उत्तरी अक्षांश तक पश्च्या हवायों चलती हैं और आगे व्यापरिक पवनों का क्षेत्र प्रावः ४० उत्तरी अक्षांश तक पश्च्या हवायों चलती हैं और आगे व्यापरिक पवनों का क्षेत्र प्रावः सहासागर के भूमव्यरेखी यहाँ में वादल, जलवर्षा और तूफान फिर मिलते हैं। परत्तु महासागर के भूमव्यरेखी यहाँ महासागर में विवत व्यापरिक पवनों के क्षेत्र में मौसम अच्छा रहता है भूमघरोखा के दक्षिण में स्थित व्यापरिक पवनों के क्षेत्र में मौसम अच्छा रहता है भूमघरोखा के दक्षिण महासागर में पश्चा हवाओं का वेग अधिक होता है और उत्तरी भाग की दिलाश औष्ट्र महासागर में पश्चा हवाओं का वेग अधिक होता है और उत्तरी भाग की नित्ता की अधिक तूफान आते हैं। अफीका के पिच्छमी तट पर कनारी ज और नित्ता की कि कुत में आध्य महासागर पर तृफानों में वहुत कुछ कमी हो जाती है। पश्चा गर्मों की कृत में आध्य महासागर पर तृफानों में वहुत कुछ कमी हो जाती है। पश्चा गर्मों की कृत में आध्य महासागर पर तृफानों में वहुत कुछ कमी हो जाती है। पश्चा गर्मों की कृत में आध्य महासागर पर तृफानों में वहुत कुछ कमी हो जाती है। पश्चा गर्मों की कि में साथा उनके क्षेत्र में भी कमी हो जाती है। इस वहतु में इस महासागर हाताओं की गति में तथा उनके क्षेत्र में भी कमी हो जाती है। इस वहतु में इस महासागर हाताओं की गति में तथा उनके क्षेत्र में भी कमी हो जाती है।

के उष्णखण्डीय भाग में नाचने वाली आंधियाँ अधिक आया करती हैं। इनका प्रभाव पिर्विमी द्वीप समूह के निकट अधिकतर देखा जाता है। इस महासागर के दक्षिण भाग में ऋतु-परिवर्तन का कोई विशेष प्रभाव वहाँ नहीं दिखलाई देता है। दोनों ऋतुओं में प्रायः एक सी ही दशायें रहती हैं। इस दक्षिणी भाग में नाचने वाली आंधियाँ नहीं मिलती हैं।

प्रशान्त महासागर—जनवरी के महीने में प्रशान्त महासागर का उत्तरी भाग एल्यू-शियन न्यूनवायुभार द्वारा प्रभावित रहता है जिससे वहाँ तूफान बहुत आया करते हैं। इन तूफानों के कारण नीचे वादल, वर्षा और कोहरा बहुत होता है। ३५° अक्षांश के दक्षिण व्यापारिक पवनों का क्षेत्र मिलता है जहाँ शुष्क और सुहावना मौसम मिला करता है। यहाँ केवल व्यापारिक पवनों के पश्चिमी क्षेत्र में तूफान पाये जाते हैं।

अन्य महासागरों की भाँति इसमें भी भूमध्यरेखीय क्षेत्र में अधिक जलवर्षा, वादल तथा तूफान मिलते हैं। दक्षिण की ओर आँध्र महासागर के समान ही दशा मिलती हैं अर्थात् पछुआ हवाओं के क्षेत्र में तूफान तथा व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में शुष्क मौसम रहता है।



चित्र ९०

वेगेनर के मत के विरुद्ध कही जाने वाली मुख्य वात यह है कि प्रकृति में कोई भी ऐसी कित नहीं है जिससे इतना वड़ा थल भाग समुद्री पदार्थ, सीमा में इयर-उघर जा सकता था। और यदि ऐसी बक्ति होती तो पृथ्वी की कीली-प्रदक्षिणा एक जाती है। वेगेनर के मत का अधिक वर्णन पीछे दिया गया है।


- (५) डाली का स्यल-पतन (कान्टोनेन्टल स्लाइडिंग) मत वेगेनर के मत का ही रूपान्तर है। डाली के अनुसार तैरते हुए यल माग समुद्र के भारी भाग में सीये ढाल के कारण खड़क पड़ते हैं। इस लुड़कने के कारण स्थल के किनारे वाला भाग गिरि निर्माणक खाल में मुड़ जाता है और अधिक गहराई तक पहुँच जाता है। अधिक गहराई में वह पियल जाता है और फैलने लगता है। फैलने पर वह ऊपर उठने लगता है और उसी के साथ मुड़ा हुआ उसके ऊपर वाला भाग भी उठ जाता है।
- (६) जो को का रेडियो-पतन मत यह मानता है कि समुद्र के भी तरी 'सीमा' में कभी-कभी इतने ऊँने ताप हो जाते हैं कि वह पदार्थ पिघल जाता है। पिघलने से उसके ऊपर स्थित स्थल भाग उसमें काफी गहराई तक घँस जाते हैं। जो भाग कम गहराई तक घँसे जाते हैं। जो भाग कम गहराई तक घँसते हैं, वे गिरि निर्माणक खाल हो जाते हैं। कालान्तर में रेडियो-जितत ताप कम हो जाते हैं और 'सीमा' शीतल हो जाता है। 'सीमा' शीतल होने से स्थल भाग उसमें से निकल कर वाहर उठता है। सीमा के शीतल होते समय खिचाव उत्पन्न हो जाता है जिससे उपरोक्त खाल में जमा पदार्थ मुड़ जाता है और अन्त में स्थल भाग के ऊपर उठने से वह भी उठ जाता है।

(७) होम्स ने तरंग मत (कनवेक्शनल करेंट) वेगेनर और जोली के मतों के आवार पर चलाया। 'तरंग' मत के अनुसार जब 'सीमा' पिघल जाता है, तब उसमें पहले तरंगें और अन्त में घारायें उत्पन्न हो जाती है। ये घारायें यल भागों के नीचे-नीचे वहती हैं, और अने साथ उनकी खोंचती हैं। इस प्रकार थल भाग के चलने से गिरि निर्माण खालों का पदार्थ मुझ जाता है।

आगे दिये हुए चित्र में यह स्पष्ट किया गया है कि दवाव की शक्ति के अनुसार ही पर्वत बनाने वाला पदार्थ मोटा अथवा पतला होता है। उस चित्र में वेल्स में जो चट्टानें अधिक मोटी हैं वही चट्टानें स्वेडन और वाल्टिक में पतली हैं; क्योंकि दवाव की शक्ति चेल्स में बहुत थी।

पर्वतीकरण के उदाहरण— पृथ्वी पर अभी तक हुए पर्वतीकरण के तीन मुख्य उदाहरण पाय जाते हैं। इनके नाम कैलीडोनियन, हरसीनियन और एल्पाइन हैं। इनमें कैलीडोनियन सबसे प्राचीन हैं; हरसीनियन मध्यकालीन और एल्पाइन सबसे नया उदाहरण हैं। कैलीडोनियन पर्वतीकरण सिल्यूरियन काल से आरंग हुआ। हरसीनियन कार्वोनीफरस काल से और एल्पाइन मियोसीन काल से आरंग हुए। कैलीडोनियन पर्वती-

करण लगभग ३२ करोड़ वर्ष पहले, हरसीनियन लगभग २२ करोड़ वर्ष पहले, और एत्पाइन लगभग ३ करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। प्राचीन उदाहरणों को देखते हुए



चित्र ९१

यह कहा जा सकता है कि आयुनिक पर्वतीकरण अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। हिमालय तया आल्प्स आदि पर्वतों का निर्माण अभी तक चल रहा है।


कैं जोडोनियन गिरि निर्माण खाल योरप से लेकर ग्रीनलैंड तक फैला था। स्क्नैन्डीने-वियन प्रायद्वोप, स्काटलैण्ड, उत्तरो वेल्स, दक्षिणी इयरा, न्यूफाउन्डलैण्ड, न्यूबंजविक तथा नीवा स्कोशिया आदि में इस काल के पर्वतों के शेपांश अव तक पाये जाते हैं। नियागारा जलप्रवात की चट्टानें कैलोडोनियन की हो उदाहरण हैं।

हरसीनियन के कई नाम है, जैसे हरसीनियन, आर्मीरिकन, आल्टेड इत्यादि। योरप में इसका खाल नायलैंड (इयरा) से लेकर रूस तक फैला था। उत्तरी अमेरिका में यह लेब्राडोर से मेनिसको तक फैला था। भारत में भी अरावली पर्वत इसी काल के हैं। योरप में जूरा पर्वत और उत्तरी अमेरिका में एपालेशियन पर्वत इससे संवंधित हैं।

एल्पाइन पर्वेतीकरण का प्रभाव पृथ्वी पर दूर-दूर तक फैला है। राकी, एल्डीज, आल्र्स, एटलस तथा एशिया और आस्ट्रेलिया की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ इसी के मन्तर्गत है।

बात्म्स पर्वत — पर्वतों में सबसे अधिक अव्ययन बाल्म्स पर्वत का किया गया है। इसिलये उसके विषय में लोगों की जानकारी अधिक है। ये पर्वत 'टेयोज' नामक गिरि निर्माणक खाल में बने थे। आजकल का भूमध्य सागर जिस क्षेत्र में भरा हुआ है पहले उसी क्षेत्र में टेयोज था। टेयीज के उत्तर की ओर योरप का थल भाग और दक्षिण में अफीका का थल भाग था। इन थल भागों से पदार्थ आकर टेयीज में जमा होते थे। लगभग ६-७ करोड़ वर्ष हुए जब अफीका और योरप एक दूसरे के निकट खिंचने लगे जिससे टेथीज में तथा उसके तटों पर जमा हुआ पदार्थ मुड़ कर पर्वत बन गया। अफीका का योरप की ओर खिंचाव अधिक वेग से हुआ और इसलिये उसका कुछ मुड़ा हुआ तटीय भाग योरप के तटोय भाग के ऊपर चढ़ गया। इसीलिये कुछ लोग कहा करते हैं कि आल्प्स पर्वत में 'क्फीका योरप पर सवार है।'

इस पर्वतीकरण में योरप के जूरा पर्वत तथा जर्मनी की बोहेमियन ऊँचाई प्रहारस्तल में जिन पर दक्षिण से आने वाले दवाव का पूरा प्रभाव पड़ा। इस दवाव के कारण जूरा




चित्र ९२--आल्प्स

पर्वत का भी कुछ भाग मुड़ गया। दवाव का प्रहार इतना अधिक शिवतशाली था कि
आत्म पर्वत की अनेक मीड़ें दूट कर दूर तक खिचती चली गईं। ऐसी मोड़ों को 'नाप'
कहते हैं। इस प्रकार को 'नाप' एक दूसरे के जपर इकट्ठा हो गई हैं। सिम्प्लान,
ग्रेटमेन्ट वर्नाई, मोन्टेरोजा तया दाँग्लाँश आदि प्रसिद्ध टूटी हुई लम्बी मोड़े हैं।
प्रसिद्ध मेटर-हार्न पहाड़ दाँग्लाँश नाप का ही टूटा हुआ भाग है। इन टूटी हुई मोड़ों का
खिंचाव कहीं-कहीं इतना अधिक पड़ा कि नीचे की भारी आग्नेय चट्टानें और उन
मोड़ों की जड़ें ऊपर निकल आईं। आल्प्स के दक्षिणी-पूर्वी भाग में इन जड़ों के
उदाहरण मिलते हैं। मोड़ों के जमा होने का कम यह है कि प्राचीन पदार्य
ऊपरी मोड़ में है और सब से नया पदार्य सबसे नीचे दवा है। कहीं-कहीं पर
इन्हीं मोड़ों से प्राप्त पदार्य ही इनके नीचे दव गया है। जिनेवा झील के निकट स्विस
मैदान में इसका उदाहरण मिलता है। कान्सर्टन्स झील के दक्षिण सेन्टिस स्थित
पहाड़ इसी का एक उदाहरण है।

आत्प्स पर्वतीकरण में अफीका की ओर से दवाव योरप की ओर गया था। इसिल्यें अफीका मुड़े हुए पदार्थ को 'पृष्ठ प्रदेश' (हिन्टरलेण्ड) और योरोपीय मुड़े हुए पदार्थ को 'अग्र प्रदेश' (फोरलेन्ड) कहते हैं। योरप में प्रा-आत्प्स पर्वत अग्र प्रदेश के भाग हैं; और यूगोस्लाविया में स्थित दीनारिक आत्प्स पृष्ठ प्रदेश के भाग हैं जो पहले अफीका के भाग थे।

कोबेर का मत है कि पर्वतीकरण में अधिकतर क्षेत्रों में दबाव दोनों किनारों से वरावर आता है। इसलिये गिरि निर्माणक खाल के दोनों ही किनारे 'अग्न प्रदेश' कहे जाने चाहिये। ये अग्न प्रदेश एक ही गित से आगे वढ़ते हैं और इनके बीच का भाग पूर्ण रूप से मुड़ नहीं पाता है। इस भाग को कोबेर ने 'मध्यराशि' (मीडियन मास) नाम दिया है। इस प्रकार के प्रायः विना मुड़े हुए क्षेत्र आत्म्स क्षेत्र में कई जगह है; जैसे कारपेथियन और दीनारिक आत्म्स के मध्य हंगरी का मैदान, तथा रोडोप पठार।

आगे दिये हुए चित्र में आल्प्स पर्वतीकरण का क्षेत्र दिखाया गया है। इस चित्र में कठोर चट्टानों के प्रभाव के कारण आल्प्स पर्वत की मोड़ों के इकट्ठा होने की दिशा प्रायः गील है। चित्र में यह भी प्रकट है कि एल्पाइन मोड़ों का प्रसार अफ़ीका से योरप होता हुआ एशिया में, चला गया है।



चित्र ९३ - अल्पाइन मोड़

(१ और २ कठोर चट्टानें, ३ आल्ग्स, ४ दीनारिक आल्ग्स)

हिमालय—हिमालय पर्वत भी आल्ग्स की भाँति ही वने। ये पर्वत भी टेयीज क अन्तस्तल में ही आरंभ हुए । परन्तु इनके बनाने के लिये दबाव लगभग ऊपर की ओर से आया। सायबेरिया में स्थित 'सायबेरिया ढाल' ('सायबेरियन शील्ड') के दक्षिण की ओर जिसकने से टेथोज में एकतित पदार्थ से तिब्बत का पठार, हिमालय पर्वत तथा अन्य निकटवर्ती पर्वत वने। फाक्स और वेडेल के मतानुसार हिमालय का पूर्वी भाग दो भिन्न कियाओं से बना। ये कियायें निम्नलिखित हैं:—

- (१) पहली किया में तिब्बत के पठार पर पीछे से दवाव आने से उसके किनारे के माग में लम्बी सिकुड़नें पड़ गईं। ये सिकुड़नें इस समय हिमालय पर्वत हैं।
- (२) दूसरी किया में ये सिकुड़नें ऊपर उठने लगीं और पठार से बहुत ऊँची हो गईं। ऊपर उठने का कारण यह या कि निदयों द्वारा सिकुड़नों का बहुत सा पदार्थ वह गया और अनेक गहरी घाटियाँ तथा दरारें उनमें बन गई। इसलिये संतुलन शिक्त प्रभाव से उनको उठना पड़ा। इस मत के अनुसार यदि गहरी घाटियाँ व दरारें हिमालय में न होतीं, तो हिमालय की चोटियाँ इतनी ऊँची न होतीं।

उनत मत का प्रमाण अरुण नदी की सहायक जकर चू के सीड़ीदार किनारों से प्राप्त होता है। अरुण नदी के समान इस नदी के सीड़ीदार किनारे उसकी घाटी के अन्तिम भाग में अधिक ऊँचे हैं। ताशी जोम से ऊपरी भाग में किनारे वहुत नीचे हैं, जैसा कि होना चाहिये। परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह हैं कि घाटों में और ऊपर चलने पर किनारों की ऊँचाई फिर बढ़ने लगती हैं; यहाँ तक कि रोंग बुक के निकट वे लगभग १०० फीट ऊँचे हैं। यहाँ पर उनकी ऊँचाई में वृद्धि का एकमात्र कारण हिमालय का घोरे-घोरे ऊपर उठना है।

इसका दूसरा प्रमाण अरुण की एक दूसरी सहायक यारू नू से मिलता है। थीड़े समय पहले इस नहीं का अधिकतर भाग उयली जील था। इस झील के खेंपांब दलदल अभी तक मिलते हैं। इस घाटों के लगभग ६ मील पूर्व की ओर वालू और पत्यर का एक क्षेत्र हैं जो पत्रों से लाया है। यह क्षेत्र ऊपर कही हुई झील में गिरने वाली एक नदी का डेल्टा माना जाता है। विश्वास किया जाता है कि वह झील लगभग ३०० फीट गहरी रही होगी। परन्त् पहाड़ों के ऊपर उठ जाने के कारण पानी वह गया और आज वह झील सूख गई है।

सन् १९१२ में वर्ड ने हिमालय पर्वत वनने का अपना मत यों वताया कि पृथ्वी के घरातल के नोचे एक र्सरो तह है जो कीतल हो रही है। जीतल होने पर वह तह फट जातो है और उसके दुकड़े इघर-उधर हट जाते हैं। नीचे की तह के हटने से उपरी तह में भिकुड़तें पड़ जातो हैं जो हिमालय पर्वत हैं। नीचे के दुकड़ों के बीच निदयों का लाया गया पदार्थ भर जाता है। थोड़े दिनों के बाद वह पदार्थ भी सिकुड़ जाता है। इस प्रकार, हिमालय और शिवालक को उत्पत्ति हुई।

इस मत के विरोध में कहा जाता है कि यदि पृथ्वी की भीतरी सतह इतनी मुलायम है कि ७५ मील की गहराई के भीतर ही पदार्थ का संतुलन ही जाता है, तो क्या उसमें एक चौड़ी खाल (गंगा-सिन्धु मैदान) २० मील गहरी बनी रह सकती थीं? इसके अतिरिक्त दवाब आने की वास्तविक दिशा बरर्ड के विरुद्ध है।

जिस दिशा से दवाव आता है उसका निर्धारण निम्नलिखित वातों से होता है :—

- (अ) वेडोल मोड़ की बुरो (एनिसस आफ एसिमिट्रिकल फोल्ड) का झुकाव। इस झुकाव से ऐसा प्रतीत होता है कि मोड़ का ऊपरो भाग उसके निचले भाग की अपेता अधिक झुक गया है।
- (व) चट्टानों का पड़ी दिशा में लिसकना। यह मानी हुई बात है कि चट्टानें पीछे की अपेआ आगे को ही अधिक लिसकती हैं।
- (स) जिस और से दवाव आता है उस ओर नतोदर डाल (कानकेव) स्लोप होता है। प्रमुख श्रेणियाँ भारत के उत्तर में स्थित कई मिली-जुली श्रेणियों को हिमालय कहते हैं। इन श्रिणियों को पूर्ण चीड़ाई लगभग १०० मील और पूर्ण लम्बाई लगभग १५०० मोल हो भाग हिमालय कहा जाता है जो सिन्चु नदो और बस्यपुत्र निदयों के मध्य है। कुछ लोग इस मत से सहमत नहीं हैं; क्योंकि उनको दृष्टि में सतलज और अन्य कई निदयाँ भी सिन्चु और ब्रह्मपुत्र को भाँति ईन पर्वत श्रेणियों को आर-पार काटती हैं। वास्तव में उक्त श्रेणियाँ जैसे कैलाश, लहाख, महान् हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालक आदि भी श्रेणियों को दिशा म

एक ही ओर को परिवर्तन होता है। इन श्रेणियों में समानता सी पाई जाती है और वे सब प्रायः एक ही दबाव शनित से बनी है। इसिलये ये सभी श्रेणियाँ आपस में संबंधित हैं।

सिन्यु और ब्रह्मपुत्र निदयों के मध्य भारत के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणियाँ तीन भागों में विभाजित की जाती हैं: (१) महान् हिमालय (ग्रेट हिमालय रेन्ज), (२) लघु हिमालय (लेसर हिमालय), और (३) शिवालक पर्वत। महान् हिमालय को भीतरी हिमालय' (इनर हिमालय) और लघु हिमालय को वाहरी हिमालय (आउटर हिमालय) कहते हैं।

(१) महोन् हिमालय एक श्रेणो है जिसकी ऊँचाई हिम रेखा (स्नो लाइन) से सभी जगह ऊँची है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ इसी श्रेणी में हैं। यह श्रेणी घड़ियाल की पीठ की माँति है जिसमें रीढ़ की हड़िडयों की उपमा चोटियों से दी जाती है। इस श्रेणो और तिब्बत के पठार के मध्य निदयाँ वहती हैं जिनका जल भारत में आता है। इस श्रेणो और तिब्बत के पठार के मध्य निदयाँ वहती हैं। इस श्रेणो में चूने की चट्टानें अधिक हैं। तिब्बत के पठार की ओर इस श्रेणो की ऊँचाई अधिक और ढाल खड़ा है। चीमोलहारी, कन्चकेनहास और चोमोयूमो सिक्कम के उत्तर कम्पा मैदान के ऊपर सीमें खड़े हैं।

(२) लघु हिमालय में कई छोटी-छोटी श्रेणियाँ सम्मिलित हैं जिनकी ऊँचाई प्रायः १०-१२ हजार फोट से अधिक नहीं हैं। इन श्रेणियों की मुजायें (स्पर) बहुत फैलो हैं। इनमें अनेक छोटी-यड़ी निदयों की घाटियाँ हैं जो कठोर अथवा मुलायम चट्टानों के अनुसार सकरी अथवा चीड़ी हैं। इस भाग में पहाड़ी झीलें भी अनेक हैं। शेल


और स्लेट चट्टानें इस भाग में अधिक हैं।

(३) शिवालिक पर्वत सबसे नवान है जिसकी ऊँचाई केवल २००० फीट के लगभग है। इनमें अभी तक अपनी नित्यों की घाटियाँ नहीं हैं, और इसिलये यहाँ के आकार अविकतर घरातल की पर्त की सिकुड़नों से ही वने हैं; ये घर्षण किया के पूर्ण फल नहीं हैं। शिवालिक पर्वतों के आर-पार वाहरी हिमालय से आने वाली निर्दां वहती है। गंगा और यमुना आदि निर्दां इन पर्वतों को पार करके मैदान में आती हैं। यहाँ को निकलो निद्याँ छोटो-छोटो हैं जिनके किनारे सीचे खड़े हैं। इन में जल केवल वर्षा ऋतु में हो रहता है। इस पर्वत की मुजायें प्रायः पतली और छोटो हैं।

शिवालिक पर्वत का महत्व गंगा के मदान के निकटवर्ती होने में है। ये पर्वत उसी पदार्थ से बने हैं जिनसे उक्त मैदान। शिवालिक में हायियों और मछलियों के प्राचीन अवशेष पाये जाते हैं। हाथी अब तक तराई के मैदान में जीवित मिलता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि शिवालिक पर्वत अभी हाल में मैदान के भाग थे। शिवालिक पर्वत के वनने से यह ज्ञात होता है कि हिमालय पर्वत का पूरा क्षेत्र मैदान की ओर विसक आया है जिससे मैदानों का पदार्थ मुड़ गया है और पर्वत वन गये हैं। तिस्ता और रेडाक निदयों के लगभग ५० मील क्षेत्र को छोड़ कर पूर्ण हिमालय के किनारे- किनारे शिवालिक पर्वत वन गये हैं। सतलज नदी के सामने शिवालिक पर्वत कट गये हैं। उनमें वहाँ मुडाव नहीं है।


शिवालिक और वाहरी हिमालय के मध्य कहीं-कहीं छोटे-छोटे मैदान हैं। ये मैदान काफी ऊँचाई पर स्थित हैं। इनकी 'दून' कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध देहरादून हैं। अन्य दून कुमाऊँ के कोटा दून, पतली दून, कोठरी दून, चुम्बी दून और कियार्दा दून हैं।

नीचे दिये हुए चित्र में हिमालय तथा संबंधित मुख्य श्रेणियाँ दिखाई गई हैं। प्राचीन पर्वत—प्राचीन मोड़दार पर्वत इतने ऊँचे नहीं हैं जितने कि नवीन मोड़दार पर्वत । प्राचीन पर्वतों में घर्षण किया बहुत दिनों से चली आ रही है जिससे पृथ्वी के विभिन्न तहों में अधिक अंश में संतुलन हो गया है। इसलिए पर्वतों के ऊपर के उठने की किया का प्रायः अन्त हो गया है। परन्तु इन पर्वतों के इतिहास से पता चलता है कि पुराने समय में इनका पुनरुत्यान और कायाकल्प (रीजुिवनेशन) कई बार हुआ है। एपेलेशियन पर्वत में समान पुनरुत्यान हुआ जिसमें पूर्ण पर्वत राशि ऊपर उठी। परन्तु कभी-कभी एक अंगीय जत्यान होता है जिसमें पर्वत राशि का केवल एक ही भाग ऊपर उठता है। इसका उदाहरण स्कैन्डोनेवियन पर्वत में मिलता है।



चित्र ९४--हिमालय और संबंधित श्रीणयाँ

ALUE PIEDERNT COASTAL (Tennessi bly) Hill of Cumbralisad




चित्र ९५--एपलेशियन पुनस्त्यान

उपर दिये हुए चित्र में एनेलेशियन पर्वत का पुनरत्यात दिखाया गया है। सबसे नोचे वाले चित्र में पुनरुत्थान की पहली दशा दो हुई है। अन्य चित्रों में बाद की दशा दिखाई गई है। ज्यों-ज्यों पर्वत उठता गया है, त्यों-त्यों नदियों द्वारा अधिक मिट्टी लाने से और समुद्र जल हटने से समुद्र तट के मैदान अधिक विस्तृत हो जाते हैं।

आगे दिये चित्र में प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार के मोड़दार पर्वत दिखाये गये हैं। इस चित्र को देखने से यह ज्ञात होता है कि नवीन पर्वत बहुत विस्तृत हैं। योरप में ये पर्वत बफ्रोका महाद्वोप के उत्तर खिसकने से बने, एशिया में, 'सायवेरिया ढाल' के दक्षिण को ओर खिसकने से और अमेरिका महाद्वीपों के पश्चिम को खिसकने से।


विच्छेदोय पूर्वत—वरातल के प्राचीन भागों में ही जहाँ पर कठोर चट्टाने अधिकतर मिलती हैं, विच्छेदीय पर्वत (फाल्ट माउन्टेन अयवा ब्लाक माउन्टेन) पाये जाते हैं। ये प्रतेत स्थल की तह फट कर उसके विगड़ जाने से वनते हैं। तह का इस प्रकार फटना उस पर वरावर खिचाव (न्श्नन) और दबाव (कम्प्रेशन) शक्तियों का पड़ना है। इन वितयों का आरंग संतुलन शक्ति (आइसोस्टसी) से होता है। पृथ्वी की हल्की और भारी वहीं में तुल्य मार रखने के लिये स्थल के भाग ऊनर-नीचे हुआ करते हैं। इससे पुरानी कठोर तह में दरारें पड़ जाती हैं। ऊँचे-नीचे होने की किया घोरे-बोरे अपना काम करती रहती है। इसलिए जहाँ एक बार दरार पड़ गई वहाँ उस दरार के सहारे-सहारे स्यल की तह ऊपर की ओर अथवा नोचे की ओर घीरे-घीरे खिसकती रहती है। इस प्रकार की दरार को जिसके सहारे चट्टानें ऊपर-नीचे सरकती हैं, अनुक्ल अथवा आकर्षण-बढ दरार (नार्मेल फाल्ट या ग्रेविटो फाल्ट) कहते हैं। विच्छेदीय पर्वत तथा दरारों से:



चित्र ९६--संसार के पर्वत क्षेत्र

संबंधित धरातल के अन्य आकार इसी प्रकार की दरार द्वारा वनते हैं। अन्य प्रकार की दरारों का प्रभाव घरातल को आकृतियाँ बनाने में नहीं होता है।

आगे दिये हुए चित्रों में अनुकूल दरार की उन्नति दिखाई गई है। ऊपरी भाग में विन्दु रेखा दरार दिखाती है। चित्र की भुजा में दो तीर वने हैं जो चट्टानों का ऊपर और नीचे खिसकना दिखाते हैं। नीचे वाले चित्र में खिसकने से पुरानी धरातल की दो तहें हो गई हैं। दो तहें वनने में उन दोनों के बोच एक ढलुआ तह और निकल आई हैं।



चित्र ९७-अनुकूल दरार

इस तह के निकल आने से यहाँ के स्थल का क्षेत्रफल अधिक हो गया है। यह खिंचाव-शक्ति का ही फल है।

यदि अनुकूल दरार (नार्मल फाल्ट) की जन्नति इतनी श्री होती है कि घर्षण किया उसके प्रभाव की मिटाने में विफल होती है, यदि उससे चट्टान का बहुत बड़ा भाग प्रभावित होता है; और यदि चट्टान बहुत दूर तक खिसक जाती है तो विच्छेशय पर्वत (फाल्ट ब्लाक माउन्टेन) बनता है।

कैलीफीनिया का सियरीनेवादा पर्वत संसार में सबसे प्रसिद्ध विच्छेदीय पर्वत हैं।

ह्सकी लम्बाई लगभग ४०० मील, औसत चीड़ाई लगभग ५० मील, और क्रिंचाई ८००० फीट से १२००० फीट तक हैं। भारत में पिंचमी घाट पहाड़ तथा विध्याचल भी विच्छेन -दीय पर्वत हैं।

उपरोक्त कयन से यह स्पष्ट है कि विच्छेशीय पर्वत के वनने में (१) दरार पड़ना,

लीर (२) उसके सहारे टूटी चट्टान का ऊर्व्वमुखी उत्थान (टिल्ट) आवश्यकीय बातें हैं।

कमो-कमो चट्टानों में कई समानान्तर खड़ी दरारें पड़ जातो हैं। ऐसा होने पर दरारों के वोच का भाग नोचे वेंस जाता है और उसके दोनों ओर चट्टानों के भाग ऊपर उठ जाते हैं। ं यह चँसा हुआ भाग 'फड़ी घाटी' (रिफ्ट वेली अथवा ग्रावन) कहलाता है। भारत में जबल-पुर के निकट नर्वदा नदों को घाटो इसो प्रकार को है। जर्मनी में वोज और ब्लैक फारेस्ट पर्वतों के बीच, लगभग २० मील चौड़ी और लगभग २००मील लम्बी,राइन नदी की घाटी एक फटो घाटो है। संसार को सबसे प्रसिद्ध फटो घाटियाँ पूर्वी अफ्रीका में है। प्रोफेसर विलिस लिखते हैं कि रूत्री अक्रोका में फड़ो घाटियों के दो मुख्य क्षेत्र हैं; (१) पूर्वी क्षेत्र और (२) पश्चिमो क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के सामने चन्द्राकार स्थित हैं और लगभग लेगातार फटो घाटियाँ हैं। पूर्वी क्षेत्र लगभग ६५० मील लंबा और २० या ३० मील चीड़ा हैं। परिचमी क्षेत्र लगभग ८५० मील लंबा है। ये दोनों क्षेत्र टैन्गनईका झील के दक्षिण िमिल जाते हैं। इन फटो घाटियों की पेंदी ऊँची-नीची है और उसमें ३० झीलें अलग-अलग भागों में भरो है। उसमें कई ज्वालामुखी भी स्थित हैं, जैसे मूफूम्बीरो ज्वालामुखी। यदि परिचमी एशिया में स्थित लाल सागर, गोर, अकवा, गैलीली सागर तथा मृत सागर को फटो बाटियों को अफीका की घाटियों का कम समझ लिया जाय तो संसार का सबसे वड़ा फटो घाटियों का क्षेत्र यही हैं। उसमें फटो घाटियों की सम्मिलित लंबाई लगभग ४००० मोल होगो। अफ्रीका की इन घाटियों के तट सीढ़ियों की भाँति हैं। चट्टानों के एक साय न उठ कर अलग-अलग समयों में उठने के कारण ये साढ़ियाँ बनी हैं।

अफीका की फटो घाटियों के वारे में डाक्टर वेलैंड का मत है कि इनकी दरारें दवाव सिंकत (कम्प्रेशन) के कारण वनीं, न कि खिंचाव (टेन्शन) के कारण। उनके मतानुसार मध्य अफीका का वड़ा भाग टिशंयरी काल में ऊपर उठना आरंभ हुआ। वहाँ आजकल की जलवर्ट झील के निकट दो और से प्रहार स्तल (ध्रस्ट प्लेन) ये जो एक दूसरे के आमने-सामने थे। इन प्रहार स्तलों के कारण उनके मध्य का भाग नीचे दव गया और फटी घाटी कन गया। इस फटी घाटी की तह में रोवनजोरी नामक पर्वत है, जो इस मत के अनुसार दोनों और से दवाव आने से ऊपर उठा। इसके प्रभाण में यह कहा जाता है कि विक्टोरिया खील के पश्चिम की और कुछ निदयाँ ऐसी हैं जो पहले पश्चिम को बहती थी; परन्तु अलबर्ट झोल के पूर्व को ओर चट्टानें ऊपर उठ जाने से उन निदयों का बहाव अब विक्टोरिया खील में हो गया है।

णय दो अनुकूल दरारों के बीच चट्टानों का भाग ऊपर उठता है तो वह पर्वत बन जाता है। इस पहाड़ को 'हार्स्ट' पहाड़ कहते हैं। होर्स्ट पहाड़ और विच्छेदीय पर्वत दोनों ही दरारों से उत्पन्न होते हैं; परन्तु होस्ट पहाड़ के दोनों ढाल खड़े ढाल होते हैं, भीर विच्छेशीय पर्वत में एक ढाल खड़ा और दूसरा ढाल मुलायम होता है। नीचे दिये हए चित्र में फटी घाटी और होर्स्ट पहाड़ दिलाये गये हैं :--



चित्र ९८--फटी घाटी

कभी-कभी दवाद के कारण भी घरातल में दरारें पड़ जाती हैं, ऐसी दरारों को 'प्रतिकृत दरार' (रिवर्स फाल्ट) कहते हैं। आगे दिये हुए चित्र में प्रतिकूल दरार दिखाई गई है। इस चित्र में तीरों की दिशा से शात होता है कि चट्टानों के दो भाग एक दूसरे पर चड़ गये हैं। कपरो भाग के चढ़ने की सीमा चित्र में विन्दू रेखा द्वारा दिखाई गई है। इस चढ़ने के कारण घरातळ का क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा कम हो। जाता है। इस प्रकार की दरारें संसार में वहत कम देखी जाती हैं। इस दरार का प्रभाव खनिज खोदने में अधिक महत्व रखता है। एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने से एक ही चट्टान के दो भाग पृथ्वी के भीतर दो भिन्न गहराइयों में मिलते हैं। कभी-कभी कोयले की एक तह के दो भाग भिन्न-भिन्न गहराई पर पाये जाते हैं।



चित्र९९--प्रतिकृल दरार

कभी-कभी दरार की दिशा पड़ी होती है। इस दरार की उत्पत्ति खिचाव के कारण होती है। इसमें चट्टानें एक दूसरे से दूर खिच जाती हैं। ऐसी दरार की 'सिची दरार' (टेयर फाल्ट)

दरारें पड़ जाने से जो भाग ऊपर उठ जाते हैं उन पर घर्षण किया का प्रभाव वड़े वेग से पड़ता है, और इसलिए थोड़े हो दिनों में उनके निम्न स्तल मिट्टी से मर

जाते हैं और इससे दरारों की उत्पत्ति छिप जातों है। उठे हुए सीचे ढाल भी बीघ्र कट जाते हैं। वगल में दिये हुए चित्र में दरारी आकृति पर घर्षण का प्रभाव दिखाया गया है। ऊपरी भाग से नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी नीचे भाग में विन्दुओं द्वारा दिखाई गई है।



चित्र १००-- घर्षण का प्रभाव


घर्षित पर्वत—घर्षण किया का प्रभाव सबसे पहले मुलायम चट्टान पर होता है। सबसे पहले मुलायम चट्टान हो कटती और वहती हैं जिससे उसके क्षेत्र में नीचे मैदान बन जाते हैं।



चित्र १०१-- घर्षित पर्वत

कठोर चट्टान कम कटने के कारण ऊँची बनी रहती है। नीचे सपाट मैदान में इनकी ऊँचाई अधिक प्रतीत होतो है और इसिलए उनको पहाड़ कहा जाता है। प्राचीन चट्टानों के क्षेत्रों में ऐसे पहाड़ अधिक होते हैं। ऊपर दिये हुए चित्र १०१ में ऐसे पर्वत दिखाये गये हैं।

ज्वालामुको पवत ज्वालामुक्षों के भीतर से निकलने वाला पदार्थ उसके मुख के चारों बोर जमा होता रहता है जिससे उसकी ऊँचाई अधिक हो जाती है। ज्वालामुक्षी पवतों को ढाल प्रायः खड़ी होती है। परन्तु जहाँ पर ज्वालामुक्षी से निकलने वाला 'लावा' विधिक पतला होता है वहाँ पर पर्वतीय ढाल बहुत कम होता है। पतला लावा बहुत दूर तक फैल जाता है और इसलिए इस प्रकार के लावा से वने ज्वालामुक्षी पर्वत बड़े



चित्र १०२-ज्वालामुखी पर्वत

क्षेत्र में फैले होते हैं। उनकी ऊँचाई बहुत कम होती है। ऊपर दिये हुए चित्र में ज्वाला-

मुखो पर्वत दिखाया गया है।

मनुष्य पर पर्वतों का प्रभाव — मनुष्य पर पर्वतों का प्रभाव दो प्रकार का होता है; रक्षा और प्रतिवन्य। पर्वतों से शत्रु के हमले से रक्षा होती है। इससे पर्वती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी और अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। पहाड़ के रहने वाले लोगों में संसार की प्राचीन प्रथायें अब भी सुरक्षित हैं। कभी-कभी पराजित लोग पर्वतों में छिप कर शरण लेते हैं और मुअवसर पाकर अपने शत्रु पर फिर धावा वोलते हैं।

रक्षा करने में पर्वत इसिलए सहायक होते हैं कि वे प्रायः अगम्य होते हैं। उनकी कैंवाइयाँ, उनको ढकने वाले वन तथा वहाँ पर वेग से टेड़ी-मेड़ीं वहने वाली नदियाँ पर्वती क्षेत्र के भीतर आवागमन बहुत किन वना देती हैं। साधारणतया इन क्षेत्रों में इधर-उघर जाना बहुत किन है। इसिलिए वहाँ भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक दूसरे सें कटे रहते हैं। उनकी वोली, उनका भोजन तथा उनका रहन-सहन आपस में मिलता- जुलता नहीं है। एक दूसरे से मेल-मिलाप में किनाई होने से पहाड़ के लोग बाहरी लोगों पर देर में विश्वास करते हैं। ऐसी दशा में इन लोगों में ब्यापार बहुत कम उन्नति करता है।

पवंतों से मनुष्य की उन्निति पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगते हैं। वहाँ पर समतल नीची भूमि की बड़ी कमी होती है। इसिलए वहाँ खेती अधिक नहीं हो सकती। अधिक खेती न होने से अन्न कम उपजता है और इसिलए वहाँ पर थोड़ी हो जनसंख्या के लिए भोजन मिल सकता है। इसिलिए संसार में पहाड़ी क्षेत्र विस्ले वसे होते हैं; वयोंकि वहाँ मार्ग को कमी के कारण तथा अन्य किनाइयों के कारण व्यापार कम होता है और इसिलए साधारण दशा में, वाहर से भोजन नहीं आ सकता है। पहाड़ीं में समतल भूमि की ही कमी नहीं है, वरन वहाँ पर मिट्टी भी प्रायः अनउपजाऊ होती

है। पहाड़ों के कारण वहाँ पर मिट्टी में कंकड़-पत्यर बहुत होते हैं। ढाल अधिक खड़ा' होते से और जलवर्पा अधिक होते से महोन मिट्टी का बहुत कुछ भाग वह जाता है। जाड़े में शीत अधिक पड़ती है जिससे भली प्रकार सुरक्षित रहने के लिए वहाँ के निर्धन लोगों के पास वस्त्र नहीं हैं। स्वच्छ जलवायु तथा स्वच्छ वायु होने के कारण, और अधिक परिश्रम करने के को आदत होने के कारण पहाड़ के रहने वालों का स्वास्थ्य बच्छा होता है। इमालिए वे अधिक वलवान होते हैं।

पहाड़ों में कहों-कहों मूल्यवान खनिज पदार्थ मिलते हैं। जैसे बोलीविया में टीन। ये खनिज अधिकतर पर्वतीकरण किया (ओरोजेनी) से संबंधित हैं। यदि पहाड़ न

वनतेतो संसार में बहुत सी खनिजों का अभाव होता।

मैदान में रहने वालों के लिए पहाड़ों का दृश्य बहुत ही भिन्न होता है। इस दृश्य का आकर्षण मनुष्य पर बहुत पड़ता है। बहुत से लोग इस आकर्षण में बैंधकर पहाड़ों का भ्रमण किया करते हैं।

आयुनिक सम्यता की वैज्ञानिक उन्नति ने पर्वत को वहुत कृछ वदल दिया। पहाड़ों में मिलने वाली खनिज सम्पत्ति को निकालने के लिए आजकल दुर्गम से दुर्गम पर्वती क्षेत्र में सड़कें बनाई गई है जिन पर मोटरों की घड़कन और गर्जन वरावर स्नाई देती है। रेलों और वायुयानों ने भी पर्वत को नहीं छोड़ा है। फल यह हुआ कि पर्वतों की पृयकता व एकान्त अब नष्ट हो गये हैं। पर्वत भी अब संसार का एक आर्थिक अंग वनकर उसके उन्नति-सूत्र में वैध गया है।

पठार श्रोर मैदान

पठार और मैदान घरातल को आकृति की दृष्टि से प्रायः एक दूसरे के समान ही होते हैं। दोनों को तल में चढ़ाव-उतार (रिलीफ) में कम अतर होता है। बहुचा दोनों की चट्टार्ने भी कम मुड़ी होती हैं। इसीलिये पठार और मैदान का अध्ययन एक साथ ही होना उचित है।

मैदान में निम्निलिखित विशेषतार्ये पाई जाती हैं :--

(१) प्रायः एक हो प्रकार को चट्टानों का होना। ये चट्टानें अधिकतर निर्दयों की लाई तुई कंकड़-वालू (असेडोमेंट) होती है जो कम आयु वाली होती है। कम आयु होने के कारण व अधिक मुलायम होती है, और इसलिए बीघ्र कट जाती है और नीची हो जाती हैं। केवल जहाँ-तहाँ वर्षण किया के प्रभाव में कमी आने के कारण ये चट्टानें कम कटती हैं। केवल जहाँ-तहाँ वर्षण किया के प्रभाव में कमी आने के कारण ये चट्टानें कम कटती हैं। बोस्तव में मैदानों के समी भागों का एक हो अन्तिम और समान भीगभिंक इतिहास होता है।

(२) तल में कम डाल होना मैदान की एक मुख्य विशेषता है। मैदान के तल का बाल इतना कम होता है कि देखने से ऊँचाई-निचाई का ज्ञान नही होता है। निदयों के सभीप हो डाल की अधिकता दिखाई देती है। कम डाल का प्रभाण इसी वात से मिलता हैं कि कलकता से दिल्लो तक गंगा के मैदान में होकर जाने से कहीं भी विशेष ऊँचाई-नीचाई नहीं प्रतीत होती है, यद्यपि इस १००० मील की दूरी में समुद्रतल से लगभग ५०० फोट की ऊँचाई ही जाती है।

(३) अति ऊँचे और अति नीचे स्थानों में तुलनात्मक अन्तर कम होता है। यह सन्तर द्विवार्थ के अनुसार अधिक से अधिक ५०० फीट होता है। इसीलिए मैदानों में नीचे बरातली आकार (लो रिलीफ) ही होते हैं।

धरातली आकार के अनुसार ट्रिवार्था ने मैदानों को निम्नलिखित चार भागों में वाँटा है:---

(१) समतल मैदान (५३ ट) जिसमें उच्चतम और न्यूनतम स्थानों का अन्तर ५०

फीट से अधिक नहीं होता है।

(२) असमतल (अनडुलेटिंग) मैदान जिसमें उच्चतम और न्यूनतम स्थानों का अन्तर ५० से १५० फीट तक होता है और जिसमें समान चढाव-उतार होता है।

- (३) टोलेदार (रोलिंग) मैदान जिसमें उच्चतम और न्यूनतम स्थानों का अन्तर १५० फीट से ३०० फीट तक होता है।
- (४) पहाड़ी मैदान (रफ डिसेनटेड) फटा-कटा मैदान है जिसमें उच्चतम और न्यूनतम स्थानों का अन्तर ३०० से ५०० फीट होता है।

मैदान पुराने और नवीन दोनों ही प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिवत, मैदान भराव (एग्रेडेशन) और कटाव (डिग्रेडेशन) दोनों ही क्रियाओं से वनते हैं। भराव में गतों म मिट्टी और मलवा भर जाने से मैदान वनते हैं, और कटाव में ऊँचाइयों के कट जाने से मैदान वनते हैं।

मैदानों के निम्नलिखित विभाजन भी किये जाते हैं :---

(१) समतलप्राय (पेनोप्लेन) इनको कटाव के मैदान (डिस्ट्रक्शनल प्लेन) मी

(२) भराव के मैदान (डिगोजोश्चनल प्लेन)।

(३) तटोय मैदान (इनको कान्सट्रकानल कोन भी कहते हैं)।

समतलप्राय (पेनी प्लेन)

जब पर्वतों में पर्योक्तरण अधिक मात्रा में हो जाता है और वहाँ पर वहने वाली निदयाँ अपने निम्नतल (बेस लेबिल) पर पहुँच जातो हैं, तब वहाँ कटाव का मैदान बन जाता है। इस प्रकार बने हुए कटाव के मैदान को 'समतलप्राय' कहते हैं। समतल प्राय वास्तव में पर्येण द्वारा निम्नित पर्वत हैं। ऐसे मैदान में निम्नित दशा में भी जहाँ तहाँ कुछ पहाड़ियाँ टीलों के रूप में बनी रह सकती हैं; क्योंकि वर्षण-क्रिया का प्रभाव उन पर किसी कारण से कम हुआ है। परन्तु ऐसे मैदान का अधिकतर गाग निदयों द्वारा बनाये हुए कछार तथा उनके बीमें ढाल वाले किनारों से ही बना होता है। जब इस मैदान में इतना


विधिक कटाव हो जाता है कि घरातल को ऊँचाई लगभग समुद्रतल तक उतर आती है, तब उस मैदान को निम्नतल (वेजलेबिल) कहते हैं। इस दशा में निदयों की कटाव शिवत समाप्त हो जातो है और उनका जल बहुत घीरे-घीरे बहने लगता है। निम्नतल प्राप्त करने के लिए निदयों को ऊँचो घरातल को काटकर नीची घरातल को भरना पड़ता है, जिससे उनका जल प्राय: समान रूप से बहे।

चढ़ाव-उतार वाली घरातल, जिसमें जहाँ-तहाँ नीची पहाड़ियाँ और टीलें स्थित हों, समतलप्राय की विशेषता है। इन टीलों को 'मोनडनाक' भी कहते हैं। संसार में आजकल जो समतलप्राय देखे जाते हैं वे अपनी आदर्श दशा में नहीं हैं। उनमें वहने वालो नदियों की कटाव शिक्त अब भी अधिक है, जो कि आदर्श समतलप्राय में नहीं ना चाहिये। यह विषमता घरातल के पुनरूत्यान के कारण है। संसार में समतलप्राय के अनेक उदाहरण हैं; जैसे इस के मध्य स्थित मैदान, पूर्वी इंगलैण्ड के मैदान, पेरिस वेसिन, अमेजन वेसिन का दिखाणी भाग तथा मिसीसिपी वेसिन का उपरी भाग। भारत में दिल्लो के निकट स्थित अरावली का क्षेत्र समतलप्राय का उदाहरण हैं। कुतुवमीनार पर चड़ने पर इस मैदान का विशाल दृश्य मिलता है। रांची के पठार भी इसके उदाहरण हैं।

समतलप्राय का आकार वहाँ की चट्टानों पर बहुत कुछ निर्भर है। यदि पूर्ण मैदान में एक ही प्रकार की चट्टान हैं, तब इस मैदान में घरातली आकार एक समान होंगे; वयों कि ऐसी दशा में नदी की कटाव-शिक्त का सभी स्थानों में एक सा प्रभाव होगा। परन्तु यदि कठोर और कोमल चट्टानों की पेटियाँ एक-दूसरे के निकट हुईं, और इसलिए नदी की कटाव शिक्त का असमान प्रभाव पड़ा तब इस मैदान के बरातली आकार असमान होंगे। कोमल चट्टानें शीद्र विस जायंगी, परन्तु कठोर चट्टानें घीरे-घीरे विसंगी और इसलिये पहाड़ियों की एक पेटी उपस्थित हो जायगी। इस पेटी के कुछ भागों पर कटाव अधिक होने से उसके कई भाग हो जायंगे। जहाँ-कहीं इस पहाड़ी पेटी का ढाल मैदान के भीतरी भाग की बोर खड़ा और वाहर की बोर मन्द होता है, वहाँ उस पहाड़ी को 'ववुइस्टा' कहते हैं; बौर ऐसे मैदान को 'ववइस्टा मैदान' कहते हैं। इस प्रकार के मैदान का प्रसिद्ध उदाहरण पेरिस वेसिन का मैदान है। इस मैदान में खड़िया (चाक) की कड़ी चट्टान की अनेक पहाड़ियाँ हैं। इनका ढाल मैदान की ओर मन्द है, और दूसरी ओर खड़ा। मैदान का मह्य भाग और परिचमी भाग समतल है, क्योंकि पहाड़ियों से बाया मलवा (डेवरी) वहाँ

[े]डेविस ने क्वुइस्टा शब्द मिनसको में प्रचलित स्पैनिश भाषा से लिया। इसका अर्थ ऐसी आकृति से है जिसका एक ढाल खड़ा हो और दूसरा मन्द।

जमा हो गया है। पूर्व और दक्षिण की ओर मैदान के किनारे पर पहाड़ियों की संख्या अधिक है। परन्तु परिस के निकट और पिक्चम में इन पहाड़ियों का अन्त हो जाता है। इन पहाड़ियों को चोटियाँ चपटो है। चित्र १०३ को देखने से यह ज्ञात होता है कि इन पहाड़ियों में होकर कई निदयाँ बहती हैं जिनकी घाटियाँ सकरी और गहरी हैं। परन्तु ये हो अथवा अन्य निदयाँ पिक्चमी भाग में उथली घाटियों में बहती हैं।



चित्र १०३---पेरिस बेसिन

चूने का मैदान (कार्स्ट अथवा लाइमस्टोन प्लेन) यूगोस्लाविया में चूना की चट्टानों का विस्तार बहुत बड़ा है। इसिलए वहाँ पर चूने की चट्टान के अतेक आकार अपनी विविध दशाओं में पाये जाते हैं। वहाँ की भाषा में चूने की चट्टान को कार्स्ट कहते हैं और चूने से बने मैदान को कार्स्ट का मैदान कहते हैं। चूने की चट्टान की मुख्य विशेषता यह है कि वह प्रायः पूर्णतया घुलनशोल (सॉल्य्वुल) पदार्थ से बनी है।

कास्ट मैदानों को एक प्रकार का समतलप्राय (पेनीप्लेन) ही मानना चाहिए; वयों कि इनमें ऐसे मैदान की सभी विशेषताएँ मिलती हैं जैसे समतलभूमि, निदयों के नीचे तथा मन्द ढाल वाले किनारे और चूने की चट्टान के अवशंपांश टीले। कार्स्ट मैदान जमीन के नीचे-नीचे वहने वाले जल से वनते हैं। यहाँ पर धरातल के ऊपर बहुत कम जल दिखाई देता है। जहाँ किसी कार्स्ट मैदान के निकट में कोई वड़ी नदीं होती है अथवा चूने के पत्थर के नीचे का पानी किसी झरने के रूप में ऊपर आ जाता है वहाँ घुलनशील चट्टानें निष्ट हो जाती हैं और अभेच शिलायें वायुमंडल के संसर्ग में आ जाती हैं। ऐसे प्रदेशों को छोड़कर अन्य स्थलों पर कार्स्ट प्रदेशों में जलका प्रवाह घरातल के ऊपर नहीं पाया जाता है।

कास्ट मैदानों की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं:---

गर्त (सिन्क होल), कंदरायें (केवर्न), प्राकृतिक पुल (नेचुरल विज) जो कि कन्दराओं की छतों के गिरने से बनते हैं। कार्स्ट मैदानों के प्रमुख उदाहरण यूगोस्लाविया में एड्रियाटिक समुद्र के पास, दक्षिण फांस, प्रजोरिडा तथा उत्तरी अमेरिका में मेनिसको और क्यूबा में पाये जाते हैं। भारत में चित्रकूट के निकट, रामगढ़ के निकट तथा अल्मोड़ा में वेरोनाग के निकट चूने के मैदान पाये जाते हैं।

कास्ट मैदान वहुत से चूने के पत्थर वाले प्रदेशों में पाये जाते हैं; क्योंकि इन प्रदेशों में चट्टानें एक भिन्न प्रकार से विसती है। इस भिन्नता का प्रधान कारण यह है कि कैल-शियम कार्वोनेट पानी में घुल जाता है। ऐसी चट्टानों में बहुत ही मजबूत जोड़ होते हैं और पुलने की किया इन्हों जोड़ों के कारण सभव हो पाती है। जहाँ कार्स्ट मैदान के सभी लक्षण उपलब्ध हैं वहाँ पानी पृथ्वी के नीचे ही बहता है।

सिविजिक के निवन्ध के प्रकाशित होने के पूर्व पानी के पृथ्वी के नीचे प्रवाहित होने के विषय में तो परस्पर विरोधी मत थे। एक ग्रुन्ड का मत और दूसरा काटजर का मत। काटजर के अनुसार पानी जमीन के नीचे अनवरत रूप से वह रहा है। जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ उसका कारण 'साइफन' के समान गढ़ों का होना बताया जाता है जो कि पानी को ऊपर ठेल देता है। स्थायों जल को केवल एक आकस्मिक और क्षणिक क्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। ग्रुन्ड के मतानुसार चूने के पत्थर में एक 'परिपूर्ण स्तर' (सैचुरेशन लेविल) है, जिसके नोचे चट्टान में पूर्ण रूप से जल भरा रहता है। इस जल में बहाव केवल उस समय होता है जब वर्षा का जल ऊपर से नीचे पहुँचता है और परिपूर्ण स्तर में लीन हो जाता है। किन्तु उबत दोनों ही मतों के आधार पर हम कार्स्ट मैदानों में होने वाली कुछ वातों को नहीं समझा सकते, यथा जल-स्त्रों के स्थान और जल-स्तर में अन्तर और वहाँ को झीलों में पहले जल का कम होना और अन्त में विलक्षल सूख जाना।

सिविजिक के मतानुसार एक पूर्ण कास्टं-व्यवस्था में जल-प्रवाह संबंधी तीन प्रकार के क्षेत्र पाये जाते हैं:---

(१) घरातल के कुछ नीचे एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सूखे तालाव और जल मार्ग है जिनमें झंबावातों के समय होने वाली वर्षा का जल वहता है।

(२) दूसरा भाग कभी सूखा और कभी जल से भरा रहता है। इसकी कन्दरायें थोड़े समय के लिए भले ही पानी से भर जायें किन्तु सदैव के लिए नहीं।

(३) सबसे नीचे अभेद्य पर्त पर सदैव वहनेवाली जल-वारायें होती हैं। ये जल-घारायें जल से पूर्ण रहती हैं।

भूगिंभत तत्वों की भिन्नता तथा अन्य कारणों से उनत प्रणाली पूर्ण रूप से कहीं नहीं पाई जाती हैं। सामान्यतः नवीन दशा में कार्स्ट प्रदेशों में पृथ्वी के नीचे पानी के प्रवाह मार्ग पूर्ग प्रकार से स्थापित न होने से वर्षा ऋतु का कुछ पानी ऊपर घरातल पर ही रह जाता है। यह पानी शिला की दरारों के अन्दर प्रवेश करने के उपरान्त भी वच रहता है। ऐसी अवस्था में कास्ट के मैदान में घरातल के ऊपर स्थायी झोलें मिला करती हैं। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के नीचे जल प्रवाह की व्यवस्था इतनी पूर्ण होती है कि वह साघारण वर्षा के सारे जल को सीख लेती हैं। परन्तु जब असाघारण जलवर्षा होती है तब कुछ जलधरातल के ऊपर झोलों में भरा रह जाता है। इसलिए इस दूसरी अवस्था में अनस्थायी झीलें घरातल के ऊपर पायी जाती हैं।

पूर्ण रूप से विकसित कार्स्ट प्रणाली में जल तुरन्त ही पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है। परिणामत: वरातल के ऊपर झीलें नहीं मिलती हैं। इस तीसरी अवस्था में ऐसे ही गहरे गर्तों में ऊपर जल दिखाई देता है जो परिपूर्ण स्तर (सैचुरेशन लेविल) के नीचे तक पहुँचे होते हैं । पृथ्वो के नीचे चूने के स्थल रूप जल मार्गो के विकास के साथ-साथ धरातल पर स्थल ह्यों का विकास होता है। इस विकाश-चक्र में सिविजिक के अनुसार तीन अवस्यायें होती हैं,(१) युवावस्था, (२) प्रीढ़ावस्था और(३) वृद्घावस्था । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि कास्ट मैदान की विशेषतायें तभी उत्पन्न होती हैं जब चूने की चट्टानें पूर्णतया घरातल के ऊपर आ जाती हैं। इसके पूर्व यह चट्टान वहुवा बालू के पत्यर के नीचे दवी होती है। जब साधारण घर्षण किया के कारण ऊपरी बालू के पत्यर की तह वह जाती है, तभी चूने की चट्टानों पर घर्पण किया आरंभ होती है। जब तक यह चट्टान बाल के पत्यर से अयवा वनस्पति से ढकी होने के कारण वर्षण किया से स्रक्षित है तब तक चूने के धरातली आकार नहीं बनते हैं। आरंभिक दशा में कार्स्ट क्षेत्रों में धरातल पर जल के प्रवाह मार्गो के होने पर सिविजिक ने ही पहले-पहल प्रकाश डाला था । चूने के मैदान की युवावस्था में धीरे-बीरे घरातल के ऊपर का जल-प्रवाह भीतर पहुँच जाता है । इस प्रकार पृथ्यो के ऊपर बहनेवाली नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। मुख दशाओं में इन नदियों के लुप्त होने में अनेक वर्ष लग जाते हैं। युवावस्या में जहाँ कहीं भी चूने का पत्यर वर्षा के संसर्ग में आता है, वहाँ गृथ्वी पर अनेक नालियाँ शिलाओं के पुलने से बन जाती हैं। इन नालियों के अनेक नाम हैं; जैसे 'रासेल', 'कारेन', अथवा 'लापीज'। जहाँ कहीं चूने की चट्टान में दरार, जोड़ या स्तर में परिवर्त्तन होने से कमजोरी आ जाती है वहाँ जल आसानी से चट्टान के भीतर प्रवेश कर जाता है। ऐसे स्थानों पर संकृत्रित दरारें वन जाती हैं। इन्हें 'बोगाज' कहते हैं।

चूने की चट्टानों के आकार इस प्रकार आरंभ होते हैं। शनै:-शनै: ये नालियाँ और दरारें और गहरी होती जाती हैं, और भूमि के नीचे जल-मार्ग वनता जाता हैं। कभी-कभी किसी नदी के मार्ग में यदि दरार उपस्थित हो गई तो नदी उसमें लुप्त हो जाती हैं; और

उसकी घाटी सूख जाती है। ऐसी घाटियों को जिनमें निर्दियों इस प्रकार लुप्त हो जाती हैं, "अन्धो घाटियाँ" (ब्लाइन्ड बेली) कहते हैं। जिन दरारें में निर्दियाँ लुप्त होती हैं उनको डोलीन या सिंकहोल कहते हैं। वे दरारें दो प्रकार की होती है; कीपाकार (फील) और वेलनाकार (सिलिन्डर)।


कालान्तर में निकटवर्ती कीपाकर छिद्रों को मिलाने वाले स्थल टूट जाते हैं और महान खंड वन जाते हैं। इसलिये युवावस्था में कास्ट मेदान में अनेक गढ़े दिखाई देते हैं। परन्तु इस अवस्था में अभी तक गुफायें नहीं वनी हैं। युवावस्था में जल-प्रवाह का प्राय: एक ही क्षेत्र मिलता है। प्रौढ़ावस्था में घरातल के ऊपर के जलप्रवाह की अपेक्षा उसके मीतर का जल-प्रवाह अविक महत्वशाली वन जाता है। इस अवस्था में भीतरी जलमार्ग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और जल प्रवाह के तीन क्षेत्र पूर्ण रूप से कार्य करते हैं। इस अवस्था में भीतरी छोटो-छोटी दरारें चौड़ी होकर वड़े-वड़े गर्त वन जाते हैं। इनको युवालवा कहते हैं। इस अवस्था में गुफायें भी वन जाती हैं। चूने की चट्टान के युल जाने से ये गुफायें वनती हैं। इन गुफाओं में कहीं ऊपर से टपकते जल के भाप वन जाने से घुले हुए चूने से आकाशी स्तंभ (स्टैलैकटाइट) और पाताल स्तंभ (स्टैलिकटाइट) वन जाते हैं।

जैसे-जैसे घुलनिक्तया बढ़ती चलती है, वैसे ही वैसे घरातल पर और पृथ्वी के अन्वर परिवर्तन होता चलता है। वड़े-वड़े छिद्रों को अलग करने वाला चूने का प्रदेश घुल जाता है जिससे बड़े-बड़े समतल मैदान वन जाते हैं। इन समतल गर्तो को 'पोलिये' कहते हैं। कुछ लोगों का मत है कि ये 'पोलिये' प्राचीन फटी घाटियाँ (रिफ्ट या ग्रावेन) हैं जिनमें चूने की चट्टान के ऊपर प्राचीन वालू की चट्टान अब भी है। इन समतल मैदानों अर्थात् 'पोलिये' के बन जाने से निदयों का बहाव वहाँ दिखाई देने लगता है। वास्तव में इस अवस्या में चूने की चट्टान कुछ क्षेत्रों में नष्ट हो जाने से नदी थोड़ी दूर वहती हुई दिखाई देती है, और फिर किसी गुफा में लुप्त हो जाती है। भारत में मध्य प्रदेश की ग्रीष्म ऋतु को राजवानी, पचमढ़ी में 'वाटर्समीट' स्थान पर इसका प्रत्यक्ष दृश्य मिलता है। प्रीड़ावस्था में भीतरी जल-प्रवाह इतना विकसित हो जाता है कि उससे वर्षों का सारा जल नीचे हो नीचे वह जाता है। कहीं-कहीं लगातार गुफाओं की छतें गिर जाने से नदियाँ ऊपर दिखाई देने वाली सकरी घाटियों में बहती हैं। धरातल के ऊपर कहीं-कहीं लेची मूमि के टुकड़े शेप रह जाते हैं। इन टुकड़ों में अनेक छेद ही छेद दिखाई देते हैं। प्राचीन छेदों के चारों ओर कांप मिट्टों के सीढ़ीदार मैदान भी मिलते हैं। ये मैदान प्राचीन झीलों में जमी हुई मिट्टों के अवशेप हैं।

जिस क्षण चूने की चट्टान के नीचे वाली चट्टान की कोई भी पर्त खुल जाती है उसी समय ऐसा मान लेना चाहिये कि चूने के मैदान की प्रीढ़ावस्था समाप्त हो गई। उत्तर प्रीढ़ावस्था में अभेदा पर्त पर से चूने का पत्यर हट जाता है जिससे नदियों का बहाव दिखाई देने लगता है।

समतल मैदान की वृद्धि और धीरे-धीरे चूने की चट्टान का अन्त ही वृद्धावस्या की विशेषतायें हैं। इम अवस्या में घरातल पर कहीं-कहीं चूने की चट्टान के टीले वने रहते हैं। इन टोलों की 'हम' कहते हैं।

नोचे दिये हुए चित्र में ऊपर वर्णित आकारों का विवरण है।



चित्र १०४-चूने का मैदान


भराव के मैदान (डिपोजीशनल प्लेन)—पर्पण शिवतयों द्वारा घिसा हुआ पदार्य ऊँवे गरेशों से कट कर निम्न स्थलों में एकत्र होता रहता है। इस संचय की निया से मैदान वनते हैं जिन्हें भराव के मैदान कहते हैं। अधिकांश भराव के मैदान निदयों से संबद्ध होते हैं। इनका निर्माण निदयों से लाई हुई मिट्टी से होता है और इन्हें कछारी मैदान (एल्यूवियल प्लेन) कहते हैं। फिन्च के अनुसार, इन मैदानों को तीन भागों में बाँटा जाता है; (१) डेल्टा, (२) प्रवाह मैदान (पलड प्लेन) और (३) प्रानी मिट्टी से वने मैदान! ये मैदान मूलतः निदयों की घाटियों से संबद्ध हैं; अतएव इन पर हम निम्नांकित तीन शोपंकों के अन्तर्गत विचार कर सकते हैं:—

- (१) ऊपरी घाटो के मैदान।
- (२) बीच की घाटों के मैदान।
- (३) निचली घाटी के मैदान।

- (अ) जब नदी पहाड़ से बाहर निकलती है तो इसका मार्ग चौड़ा हो जाता है अर्थात् घाटी विस्तृत हो जाती है, पानी के वेग में कमी होने के कारण उसमें मिली हुई मिट्टी निकटवर्ती भूमि में फैल जाती है। जो पानी पहले एक संकुचित पहाड़ी घाटी में सीमित या वह पहाड़ से बाहर आने पर विस्तृत भूखंड में फैल जाता है, जिसके जल में निहित मिट्टी भी फैल जाती है। इस अवस्था में मैदान वालू तथा कंकड़ियों से भर जाता है। बाढ़ के समय बहुत से बड़े-बड़े शिला-खंड (बोल्डर) भी घरातल पर फैल जाते हैं। भारत में ऐसे मैदानों को 'भावर' मैदान कहते हैं।
- (२) जैसे-जैसे नदी नीचे की ओर बढ़ती है वैसे-वैसे 'भावर' के मीटे कणों से वह अपने लिए विस्तृत मैदान बनाती जाती है। घोरे-घोरे ये मीटे पदार्थ घिसते-घिसते सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सूक्ष्म पदार्थ का कुछ अंश जो भावर मैदान में नहीं जम पाता वह बीच रास्ते में हो कक जाता है, क्योंकि वहाँ नदी का बेग कम हो जाता है। नदी में अनेक छोटे-छोटे नाले मिल जाते हैं जो कि बीच के मैदान को बनाने के निमित्त अपने साथ पदार्थ लाते हैं। मध्य भाग में आने के पहले नदी में अनेक नाले मिल जाते है। इन नालों द्वारा निर्मित मैदान प्रारंभिक नदी के मदान से मिल जाता ह। परिणामत: मैदान अधिक लम्बा हो जाता है।

अतएव वीच के मैदान की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि उसमें बहुत से दोआव नामक मैदान होते हैं। ये दोआव नदियों के तटों के जुड़ने से वने हैं। अतएव इनका थरातल चढ़ाव-उतार वाला होता है।

बीच के मैदान की एक प्रमुख विशेषता निष्यों के सीढ़ीदार तटों (टेरेस) में हैं। ये तट वास्तव में छोटे-छोटे कछारी मैदान हैं जो नदी से कुछ ऊँचाई पर स्थित हैं। इन कछारी सीढ़ियों को 'वेन्च' भी कहते हैं। ये कछारी सीढ़ियाँ वास्तव में उसी नदी के प्राचीन कछार के भग्नावशेष मात्र हैं। कटते-कटते नदी की घाटी पहले से अधिक गहरी हो जाती है और इसिलये प्राचीन कछार जलघारा से काफी ऊँचाई पर हो जाता है। अधिक कटाव से ही नदी की घाटी गहरी होती है। इस अधिक कटाव का कारण घरातल का पुनरुत्थान होना है



चित्र १०५--सीढ़ीदार तट

जिससे नदी में नई शिक्त हो जाती है, , रिजुवेनेशन। संलग्न चित्रों में नदी के सीढ़ीदार तदों के बनने की किया दिखाई है:—

वित्र में १ से ५ तक प्राचीन कछार विन्दुओं द्वारा दिखाया गया है। जयों-जयों नदी का पथ गहरा होता जाता है, त्यों-त्यों कछार की जससे ऊँचाई वढ़ती जाती है। पथ गहरा होने में नदी अपनी दोनों ओर के प्राचीन कछार की जब तक संभव होता है, काटती भी जाती है।

(३) नदी का अन्तिम मैदान वहुत ही चिरस्यायी होता है; क्योंकि यहीं पर नदी का अवसान होता है; इस भाग में घर्षण शक्तियों का कार्य रक जाता है। नदी की गति धीमी पड़ जाती है और इस भाग की घाटी में पहले का लाया हुआ सारा पदार्थ जमा हो जाता है। मिट्टी पड़ने के कारण इस अवस्था

में बना हुआ मैदान समतल होता जाता है। नदी के तट ढलुवा और नीचे होते हैं, अतएव इस मैदान में बाढ़ का पानी चारों ओर फैल जाता है। बाढ़ के पानी से लाई हुई मिट्टी मैदान को बनाने बाले मलवा की गहराई और भी अधिक कर देती हैं।

किसी भी नदी की निचली घाटी के विषय में विशेष वात यह है कि वहाँ नदी में काटने की शक्ति नहीं रहती हैं। केवल नदी के तट ही कटते रहते हैं। ये तट जल की घर्षण शक्ति के कारण नहीं कटते, वरन् पानी की अधिकता के कारण ट्र जाते हैं। काटने की शक्ति की कभी के कारण नदी अपने इस भाग में सदेव ही प्रत्येक प्रकार के गत्यवरोध को बचाती है; किन्त् जब ऐसे अवरोध आ जाते हैं तो वह अपना मार्ग ही वदल देती है। इसी कारण नदी के निचले मैदान में उसका बहाव टेड़ा-मेड़ा हो जाता है । इस कारण ही कमी नहीं हो जाती है कि यहाँ दाल बहुत कम होता है, वरन् में केवल इस कारण ही कभी नहीं हो जाती है कि यहाँ दाल बहुत कम होता है, वरन्

इसलिए भी कि वहाँ पहुँचते-पहुँचते जल में मलवे का भार बहुत ही अधिक हो जाता है। उसी कारण से (अर्थात् गत्यवरोघों को बचाने की प्रवृत्ति) जिसके कारण प्रवाह मोड़ें बनती हैं, या नष्ट भी होती हैं।

हम अपर कह आये हैं कि प्रवाह मोड़ों में घीरे-घीरे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। यह बहाव इतना अधिक हो जाता है कि प्रवाह मोड़ के दोनों सिरे एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं, और अन्त में मिल जाते हैं। उनके मिल जाने पर नदी का बहाय फिर सीवा हो जाता है, और प्रवाह मोड़ एक ओर छूट जाती है। ऐसी प्रवाह मोड़ को 'मृत-शील' (मोटेलेक) या मोड़दार झील (आवसवोलेक) कहते हैं।

प्रवाह मोड़ में नदी का जल भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न वेगों से वहता है।

गोड़ के उन्नतोदर (कानवेवस) भाग में कम और नतोतर भाग (कान्केव) में अधिक

वैग रहता है। आगे दिये हुए चिन्नों से यह ज्ञात होता है कि मोड़ के उन्नतोदर भाग में

जल का वहाव घाटो के सामान्य ढाल के विरुद्ध होता है। इसलिए आकर्षण ज्ञाक्ति

के विपरीत होने से इस भाग में जल का वेग स्वाभाविक ही कम होता है। मोड़ के

नतोदर भाग में जल के वेग को अधिक करने में न केवल ढाल ही सहायक है, वरन् प्रारं
भिक वहाव (इन्हिंग्या) उस दिशा में होने से भी सहायता मिलती है। प्रकृति का यह

नियम है कि सभी संचालनों में अपनी आरंभिक दिशा में वने रहने की प्रवृत्ति रहती है।

नदी के वहाव को प्रारंभिक दिशा उसके मुख की ओर होती है। इसीलिए भूमि का ढाल


और प्रारंभिक दिशा दोनों ही अधिक वेग में सहायक होते हैं।

प्रवाह मोड़ के नतोदर भाग का ढाल सीवा होता है, और उसके उन्नतोदर भाग का

ढाल मन्द होता है। इस मन्द ढाल का कारण यह है कि इस भाग में वहाव का वेग होने से मलवा जमा होता रहता है जिससे ढाल मन्द हो जाता है। संलग्न चित्र में नतोदर तथा जनतोदर गांग दिखाये गये हैं। जनमें भूमि के ढाल के विपरीत वहाव की तीरों ढारा दिखाया गया है, चित्र में नतोदर भाग को मोटो रेखा से और जनतोदर भाग को महीन रेखा से दिखाया गया है।

प्रवाह-मोड़ (मियान्डर)

जिस समय नदी अपना जीवन एक नाले के रूप में आरंभ करती हैं, उसका वहाव सीया नहीं होता है। घरातल का प्राकृतिक मोड़ों के साथ-साथ उसका बहाव भी टेड़ा-मेड़ा होता है। अपनी घाटो बनाते समय बरातल को नीचा करने में नदी को कड़ी अथवां मुलायम चट्टान मिला करती हैं। टेड़े-मेड़े यहाव में जहाँ-कहीं मुलायम चट्टान होती है वहाँ नदी उसे



चित्र १०६—नदीः की मोड़

सीघ्र काट लेती है और इसिलये उस स्थान पर नदी का पय चौड़ा हो जाता है, यद्यपि नदी उस समय अपनी घाटो गहरी करने में हो व्यस्त होतो है। जहाँ कहीं कड़ी चट्टान का कुछ भाग नदी में एक और से प्रविष्ट रहता है, नदो तट को इन कड़ी चट्टानों के उभरे हुए भागों के कारण नदी का वहाव टेड़ा-मेड़ा रहता है और इस प्रकार नदी के जीवन के प्रथम प्रवाह-मोड़ (भियान्डर) बनते हैं। तट के जो भाग नदी में प्रवेश किये रहते हैं उनको 'उभार' (स्पर) कहते हैं। नदों के ये दोनों तटों के ये उभार इस प्रकार स्थित होते हैं कि यदि दोनों तटों को जोड़ दिया जाय तो उनके उभार और दवाव एक दूसरे में गुय जायँगे। ऐसे गुयने वाले उभारों को 'अन्तर्सगीं उभार' (इन्टरलाकिंग स्पर) कहते हैं। कहीं-कहीं ऐसे उभार नदी के जल को उनर से ढाँके रहते हैं।

जब नदों को घाटों के गहरें होने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, उस समय नदी की घर्षण शिवत इन उभारों को अपना लक्ष्य बनातों है। नदों के बहाब में टेड़ापन होने के कारण बहाब के सामने की ओर स्थित उभारों पर जल का भार अधिक पड़ता है। जल का भार नदों के निचले भाग में स्थित उभारों पर भी अधिक पड़ता है। जो उभार बहाब के सामने नहीं है, उस पर जल का भार कम पड़ता है। घीरे-धीरे ये उभार जल द्वारा नीचे से कटकर टूट जाते है।

जिस समय उभारों पर जल अपना कार्य कर रहा था, उस समय अन्य वर्षण शिवतयाँ भी वहाँ किय थीं। इसिलये उभारों के ढाल भी मन्द और नीचे हो गये थे। बाढ़ के समय नदो का जल उभारों के इन नीचे ढालों पर भर जाता है। इससे उभार के निकले हुए भाग सरलता से शीध्र कट जाते हैं। इस किया में नदी का मलवा भी उभारों के ऊपर फैल जाता है, और थोड़े दिनों में नदो की घाटी चौड़ी और सपाट हो जाती है। घाटी की चौड़ाई इतनो अधिक हो जाती है कि केवल बाढ़ के समय ही पूरी घाटी में जल भरता है, साधारण दशा में नहीं। घाटी कै किनारे-किनारे बाढ़ के जल द्वारा लाई हुई तमाम मिट्टी जम जाती है जो नदी के बहाव के बाहर रहती है और इसिलए कटती नहीं है। इस मिट्टी से नदी की घाटो में बाढ़ के मैदान (पलड प्लेन) बन जाते हैं।


घाटों को चौड़ाई वढ़ जाने पर नदों में प्रवाह मोड़ें (मियान्डर)* वनने की प्रवृत्ति फिर होती है। इस अवस्था में नदों के जल में बहुत मिट्टी मिली होती है, क्योंकि घाटी को चौड़ाई के कारण उसमें आने वाली मिट्टी को मात्रा वढ़ जाती है। इस समय तक नदी का विकास भी अधिक हो जाता है जिससे उसमें अनेक सहायक नदियाँ अपनी मिट्टी लाती है। और इस समय तक नदों की आयु वढ़ जाने के कारण अर्थात् भूमि की ढाल कम

^{*}मियान्डर शब्द एशिया माइनर की मियान्डर नामक नदी से लिया गया है।

हों जाने के कारण उसका बहाव भी शिथिल पड़ जाता है। वहाव शिथिल होने से जल में मिली हुई मिट्टी नीचे बैठने लगती है। ऐसी दशा में बहाव में थोड़ी सी भी हकावट होने पर नदी मुड़ जाती है और प्रवाह-मोड़ बन जाती है। परन्तु प्रवाह मोड़ बाढ़ के मैदान के एक विशेप क्षेत्र में हो बनती है। इस क्षेत्र को 'मोड़ कटिबन्ध'* (मियान्डर वेल्ट) कहते हैं, इसी क्षेत्र के भीतर नई-नई मोड़ बनती हैं, और पुरानो मोड़ें नज्द होती हैं। इस क्षेत्र को चौड़ाई नदी की चौड़ाई पर निर्भर है। छोटो नदियों में यह कटिबन्ध लगभग १ मील होती है। यह चौड़ाई जल घारा से लगभग १५ या २० गुना अधिक चौड़ी होती है। जब प्रवाह मोड़ें अपनो अधिक से अधिक सोमा तक चौड़ी हो जाती हैं, तब उनका आकार गोल हो जाता है। इस आकार को पुच्छाकार (डबटेल) कहते हैं। इस आकार में मोड़ों के सिरे सरलता से जुड़ जाते हैं, और इस प्रकार नदी का बहाव फिर सीधा हो जाता है, और मोड़ों का जल नदी से घोरे-घोरे चहिन्कृत हो जाता है। जब मोड़ कटिबन्ध में चहिन्कृत मोड़ें अधिक हो जाती हैं, तब नदी में प्रवाह-मोड़ें बहाव के निचले क्षेत्र तक

पहुँचने लगती हैं; मोड़ कटिवन्ध को चीड़ाई में ही वे सीमित नहीं रहती हैं। नदी की इस अवस्था को स्वतंत्र मोड़ों की अवस्था (फी मियान्डरिंग) कहते हैं। इस अवस्था में घाटी की चीड़ाई तथा लम्बाई में प्रवाह-मोड़ों का प्रभुत्व रहता है। एक मोड़ का अन्त होते ही, दूसरी मोड़ का आरंभ हो जाता है। यह अवस्था प्रगतिशील मोड़ों (शिषटग मियान्डर) की अवस्था कहलाती हैं। प्रवाह मोड़ों के उदाहरण उत्तर मारत की किसी भी नदी में औष्म ऋतु में देखे जाते हैं। इस प्रकार ऊपरी घाटों के सीमित मोड़ और निचलों घाटों के स्वतंत्र तथा प्रगतिशील मोड़ नदी के वहाव के प्रधान अंग हैं। वगल में दिये हुए नि

गया है:



प्रगतिशील मोड़ चित्र १०७—मोड़-विकास वगल में दिये हुए चित्र में मोड़ों का विकास दिखाया

जय नहीं समुद्र में मिल जाती है, तब उसके जल में घुला हुआ मलवा समुद्र तल में वडते लगता है। समुद्र के खारे जल और नदों के मीठे जल के मिलने पर यह मलवा

^{*}भोड़ कटिवन्य को चीड़ाई जल के वहाव को मध्य रेला (मीडियन लाइन) से अन्तिम मोड़ के केन्द्र तक नापी जाती है।


भारी हो जाता है और इसलिये उसे नीचे बैठने में देर नहीं लगती है। यह बात स्मरणीय है कि नदी अपने पूर्ण मलवे का लगभग ३० प्रतिशत जल में घोल के रूप में लाती है। इसलिय समुद्रतल में एक बड़ी मात्रा में नदी द्वारा लाया आ मलवा जमा होता है जिससे समुद्र जल के भीतर ही भीतर एक विस्तृत मैदान वनता रहता है।

जब नदी समुद्र से मिलती है, तब उसके घारा के मध्य में जल का बेग अधिक होता है, और इसलिये उस भाग का जल समुद्र में अधिक दूर तक प्रवेश कर जाता है। इसलिये जल का मलवा जीभ की भाँति समुद्र के भीतर तक जम जाता है। लेकिन घारा के किनारे का जल मन्द्र गति के कारण किनारे ही रह जाता है, और उसका मलवा वहीं जमा हो जाता है।

धीरे-बीरे समुद्र के मीतर बनने वाला मैदान ऊँचा होकर जल के ऊपर हो जाता हैं वौर उस पर नदी का जल बहने लगता है और अपनी मिट्टी जमा करने लगता है। इस मैदान पर नदी का बहाव इतना शिथल होता है कि उसका जल समुद्र में कई वाराओं हारा पहुँच पाता है। इन धाराओं के किनारे-किनारे नीचे तट होते हैं जिनसे नदी को जल सीमित रहता है। इलटा में नदी की अनेक घाराओं के होने का कारण यह है कि जल में इतना अथिक मलवा होता है कि मन्द वेग वाला बहाव उसकी आगे नहीं ले जा सकता है। इसलिये शीध ही नदी का पेटा मिट्टी से भर जाता है। बहाव में रुकावट पड़ने से जल अपना नया पय हूँ इता है। इस प्रकार, धारायें अपना पय बराबर बदलती रहती हैं।

डेल्टा की परिभाषा निम्नलिखित है:--

"डेल्टा नदी के अन्तिम भाग का वह समतल मैदान है जिसका निर्माण समुद्र के भीतरे नदी द्वारा लाई हुई मिट्टी से हुआ है, और जिस पर नदी का जल अनेक घाराओं द्वारा समुद्र में पहुँचता है।" इस मैदान का ढाल समुद्र के भीतर खड़ा होता है। इसका आकार



नित्र १०८--डेल्टा

ितिमुजाकार होते से ग्रोक भाषा के अक्षर∆ (डेल्टा) से मिलता-जुलता है और इस-्लिये इसे डेल्टा कहते हैं।

डेल्टा के तीन भाग होते हैं; (१) अपरी भाग (टाप सेट) जो एक चौड़ा, मन्द बाल वाला समतल मैदान है, और जिसकी ऊँचाई समुद्रतल से थोड़ी ही है।

(२) सामने का खड़ा ढाल (फोर सेट) जो समुद्र के भीतर डूवा रहता है।

(३) नोचा मन्द ढाल (बाटम सेट) जो जल के भोतर समुद्र में दूर तक फैला रहता है।

ं बाहरी आकार की दृष्टि से डेल्टा कई प्रकार के होते हैं; जैसे—धनुपाकार (आर्कुंगेट), क्षोणाकार (छोबेट), भग्नाकार (ट्रनकेटेड) और पंजाकार (डिजिटेड)।

डेल्टा वनने की प्रगति के अनुसार डेल्टा दो प्रकार के होते हैं: (१) अवरोधित (क्लावड) और (२) गतिशील (विगरस) डेल्टा।

इन प्रकारों का विवरण आगे दिया गया है।

कभी-कभी नदी विभिन्न घाराओं में भी अपने छोटे-छोटे अलग डेल्टा वनाने लगती हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि वड़े डेल्टा की प्रगति कम हो जाती हैं। ऐसे डेल्टा को क्षीणाकार (लोबेंट)डेल्टा कहते हैं। कभी-कभी समुद्र की घाराओं द्वारा नदी को लाई हुई भिट्टो का अधिकतर भाग वह जाता है। इस दशा में डेल्टा कट जाता है। ऐसे डेल्टा को भग्नाकार (ट्रनकेटेंड) डेल्टा कहते हैं।

नीचे दिये हए चित्र में इनका उदाहरण है:--



LOBATE TRUNCATED DELTA

चित्र १०९—श्रीणाकार और भग्नाकार डेल्टा


'डेल्टा' वस्तुतः नील नदी द्वारा वनाये हुए मैदान को कहते हैं जिससे ग्रीक भूगोल-वैत्ता अच्छी तरह परिचित ये । उन्हीं लोगों ने इस शब्द का प्रयोग किया ।

नील डेल्टा का मैदान नदी की निचली घाटी के निर्माण के सिलसिले में बना हुआ मैदान है। इसकी स्वाभाविक गति फैलने और समुद्र की ओर वढ़ने की है। काहिरा (कैरो) में किये गये अन्वेषण से यह ज्ञात हुआ है कि एक ऐसा समय था जब नील नदी

वहीं पर समुद्र में मिलती थी। आज वहाँ से लगभग १०० मील आगे तक डेल्टा फैल गया है। डेल्टा के विस्तृत होने का कारण यह हैं कि जल में मिट्टी के वोझ के कारण नदी के वहाव में बाबा पड़ती हैं जिससे अने क धाराओं में नदी का जल वहने लगता है। चूं कि नदो का बहाव बोच की अने का किनारों पर कम होता है, नदी मिट्टी को किनारों पर हो डाल देती हैं। कालान्तर में इस मिट्टी से प्राकृतिक तटों (नेचुरल लेवें,ज) का निर्माण होता है। नदी के बहाव में इनसे बाधा पड़ती हैं, अतएव इसकी शासायें तट के दोनों तरफ बहने लगती हैं। कालान्तर में इन शासाओं में भी तट बनने लगते हैं और इनके कारण नदी की और भी अने क शासायें हो जाती हैं। ये तटें डेल्टा में अंगुलियों की भांति फैजी होती हैं। अतएव इस प्रकार के डेल्टा को पंजाकर (वर्ड फुट) डेल्टा कहते हैं। डेल्टा उन्हीं नदियों में बनता हैं जो कि ऐसे समृद्र में गिरती है जिसमें (१) बहुत

इत्टा उन्हीं नदियों म बनता ह जो कि एस समृद्र म गिरता है जिसमें (१) बहुत शक्ति वाले ज्वार-भाटे नहीं आते हैं, और न उनमें नदी के मुख के पास वेगवती धारायें बहुती हैं और (२) जहाँ नदियां अपने साथ बहुत मिृट्टी लाती हैं। प्रवाह अथवा शक्ति वाला ज्वार-भाटा संचित मिट्टी को समृद्र में वहा ले जाते हैं जिससे डेल्टा नहीं वन पाता।

नदी की लाई हुई मिट्टी को कभी-कभी समुद्र की घारायें एक ओर फेंक देती हैं। इससे डेल्टा का स्वरूप वदल जाता हैं। दो घाराओं के वीच में कभी-कभी एक छिछला सा भाग वन जाता है जिससे एक छिछली-सी झील (लेगून) वन जाती है। इसका प्रमुख उदाहारण नील नदी का डेल्टा है जहाँ पूर्व दिशा में बहने वाली घारा,



चित्र ११०--नील नदी का डेल्टां

'रोजेटा' की घारा ने एक छिछले जल को घेर लिया है। यह जल 'बोरोलोस' झेल के नाम से विख्यात है। दामियेटा से एक वालू की दीवार वनने से एक और भी झील 'मेनजाला' बनी है। ऊपर के चित्र में नील का डेल्टा दिखाया गया है।


(विन्दुओं से अंकित रेखामें डेल्टा की सीमा की दिखाती हैं। डेल्टा से होती हुई जाने वालो रेखायें ऊँचाई दिखाती हैं।)

ऊरर दिये हुए नील नदी के डेल्टा के चित्र से हम गंगा के डेल्टा के चित्र की तुलना कर सकते हैं। समूद्र में ज्वार-भाटा के अभाव के कारण गंगा के डेल्टा का आकार अंगुलियों जैसा 'पंजाकार' वन गया है।

समुद्र की लहरें मिट्टी हटाती हैं और नदी की लहरें उन्हें संचित करती हैं। इन्हीं कियाओं में द्वन्द्व होता है। इसी द्वन्द्व के फलस्वरूप डेल्टा बनता है। यदि जितनी मिट्टो समुद्र की लहरें हटाती हैं उससे अधिक मिट्टी आती है तो डेल्टा वन जाता है। ्यदि किसी भी कारण समुद्र की लहरें मिट्टी अधिक हटाने लगती हैं और नदियाँ कम मिट्टी लाने लगती है तो डेल्टा निर्माण की किया शिथिल हो जाती है। नील नदी के डेल्टा को इस समय यही दशा है। नील नदी द्वारा लाई मिट्टी को समुद्र की लहरें पूर्व दिशा में सीरिया के तट की ओर वहा ले जाती हैं। ऐसे डेल्टा की 'अवरोधित डेल्टां, (ब्लाक्डडेल्टा) कहते हैं। जब नदी बहुत अधिक मिट्टी लाती है तो डेल्टा अधिक जीव्र गति से वनने लगता है। ऐसे डेल्टा को 'गतिशील डेल्टा' (विगरस) कहते हैं। गतिशील डेल्टा में नदी के मुहाने से काफी दूर पर प्रायद्वीप बनते हैं।

शनै:-शनै: इन प्रायद्वीपों के वीन में एक छिछली-सी झील या जाती है जो कि शोध ही भर जाती है। अँगुलियों के आकार का डेंल्टा जिसे पंजाकार डेल्टा भी कहते हैं, प्रायः गति-शील डेल्टा ही हुआ करता है। चीत्रं १११ में गंगा नही का हेल्टा दिखाया गया है।

गतिकील डेल्टा का प्रमुख उदाहरण भिन्नोसिपी नदी का दिखाया गया है।



चित्र १११--गंगा का डेल्टा डेल्टा है। चित्र ११२ में अँगुलियों के आकार वाला मिसीसिपी नदी का पंजाकार डेल्टा

तटवर्ती मैदान

ं अव तक हमने ऐसे मैदानों का वर्णन किया जो कि भराव के मैदान (डिपोजीशनल) अयवा कटाव के मैदान (इरोजनल) हैं; अर्थात् संचयमूलक अयवा घर्षणमूलक। दोनों ही दताओं में इनकी उत्पति का कारण प्रकृति की वाह्य-शिवतयाँ हैं। परन्तु तद्यनों मैदान पूरे ऊरर उठते हैं। इन मैदानों को महाद्वीप का एक अंग मानना चाहिये जो कि बरातको उमार (डायास्ट्रोफि्न्म) से बनते हैं। यह तो ज्ञात ही है कि स्थल मान तट पर ही नहीं समाप्त ही जाता है। समुद्र में भी यह कुछ दूर तक चला जाता है। समुद्र ले के थल के इस भाग को महाद्वीप स्तर (कान्टीनेन्टलरोल्फ) कहते हैं। समुद्र के भीतर इस महाद्वीपीय स्तर को सीमा का अन्त वहां होता है जहां समुद्र की गहराई एकाएक बढ़ जातो है। इस महाद्वीपीय स्तर पर नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी फैला



चित्र ११२-- मिसोसिपी हेल्टा

करती है। समुद्र की सतह में परिवर्तन के कारण इस महाद्वीपीय स्तर का कुछ भाग ऊपर उठ कर तटवर्ती मैदान बन जाता है। इस तटवर्ती मैदान की थल की ओर सीमा पुराने समुद्र देखा (शोरलाइन) होती है।

तटवर्ती मैदानों में प्रारम्भ में प्रोड़ावस्था के सभी गुण रहते हैं, अर्थात् उनमें स्पष्ट डाल नहीं रहते हैं। घरातल समतल रहता है, यत्र-तत्र छिछलो झीलें भी होती हैं। यह मैदान नीचा और प्रायः आकृति-रहित होता है। केवल वालू और काँप की समानान्तर पट्टियाँ ही इसमें भिन्नता लाती है।

तटवर्ती मैदान सदैव के लिए समतल नहीं रहते हैं। घर्षण किया इनमें परिवर्तन पैदा कर देती है। स्थल से बहने वाला पानी इस भाग में भी बहता है और घाटी बना देता है। इस भाग में हीने वालों वर्षा भी बड़े-बड़े नाले और गर्त बना देती है। तटवर्ती मैदानों में घर्षण किया अधिक वेग से होती है। कारण यह है कि कांप और वालू को तहें पूर्ण प्रकार से ठोस नहीं हुई होती है। तटवर्ती मैदानों में समुद्र की ओर वालू के दहे (सैन्ड ड्यून) रहते हैं। स्थल की ओर स्थित पुराने तट की विशेषता यह होती है कि वह अधिक ढालू होती है। तटों के एकाएक ढालू होने के कारण नदी में जल-प्रपात बन जाते हैं। उत्तरी अमेरिका की प्रपात-रेखा (फाल लाइन) इसका प्रमुख जदाहरण है।

तटवर्ती मैदानों के अनेक उदाहरणों में हम भारत के 'कारोमंडल तट' अमेरिका का दक्षिणी-पूर्वी मैदान और अफ्रोका के गिनी तट के पास के मैदान का उल्लेख कर सकते हैं।

-पठरि

परंग-चक्र में पठारों का प्रारम्भिक स्थान है। पठार का स्थान पहाड़ और समतलत्राय (पेनोप्लेन) के मध्य होता है। पठार ऊँचे होते हैं, अतएव उन पर घर्षण किया का प्रभाव अधिक पड़ता है, और वे की झ ही समतल-प्राय वन जाते हैं। पृथ्वी के अन्दर अपर उठाने वाली शिवतयाँ होती है। इन्हीं शिवतयों के कारण पठारों का जन्म होता है। जब एक समतल-प्राय मैदान सीधा अपर उठता है जिससे उसमें खड़ी ढाल (इस्कार्पमेंट) वन जाता है तब वह पठार हो जाता है। पठार के खड़े ढाल में धीरे-धीरे अनेक जल-मार्ग वन जाते हैं। पठार के उत्थान के कारण उसकी पुरानी निदयाँ पुनर्जीवित (रिजुवनेटेड) हो जाती हैं और अपनी घाटियों को फिर गहरी करने लगती हैं। इस प्रकार पठार में अनेक गहरी संकृचित घाटियों वन जाती है। अनेक स्थानों पर कुछ छोटो-छोटी पहाड़ियाँ भी होती हैं। इन्हीं से ज्ञात होता है कि यहाँ पहले कभी

घर्षण किया हुई थी। पठार और मैदान में मुख्य अन्तर यह है कि पठार की एक सीमा एकाएक नीची भूमि आ जाती है, मैदान की एक सीमा पर एकाएक ऊँची भूमि आ जाती है। पठार को ऊँचाई उसकी वास्तविक पहचान नहीं है; क्योंकि बहुत से मैदान पठार से ऊँचे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य के पश्चिमी मैदान २००० फीट से अधिक ऊँचे हैं।

पठार निम्नांकित प्रकार के होते हैं:--

- (१) अन्तर्पर्वतीय पठार (इन्टर मान्टेन)।
- (२) पर्वत पदीय पठार (पीडमान्ट)
- (३) महाद्वीपीय पठार (कान्टीनेन्टल)
- (क) संसार के अन्तर्पर्वतीय पठार काफी ऊँचाई पर स्थित हैं। ये १०,००० फीट से अधिक ऊँचाई पर पाये जाते हैं। ये पठार प्रायः कम चौड़े होते हैं और ऊँची पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित हैं। पर्वतों की मोड़ों के साथ ही पठारों का जन्म होता है। ऐसे पठारों के सामान्य उदाहरण 'राकीज' और 'एन्डीज' पर्वत श्रेणियों में पाये जाते हैं।
- (ख) पर्वत पदीय पठार पर्वतों से संलग्न बाहरी प्रदेश में स्थित होते हैं। इनका निर्माण उन्हीं शक्तियों के कारण होता है जिनके कारण अन्य प्रकार के पठार वनते हैं। ये पठार प्रायः बहुत हो छोटे होते हैं। दक्षिणी अमेरिका का पेटागोनियन पठार इसका प्रमुख उदाहरण है।
- (ग) महाद्वीपीय पठारों का जन्म या तो घरातल के उत्पर उठने के कारण होता है, और या तो जैसा भारत के दक्षिणों पठार में हुआ, काफी ऊँचाई तक लावा की पतों के जम जाने से होता है। पठार में महाद्वीपीय पठार सबसे अधिक विस्तृत होते हैं। अफोका, अरव, सोन, आस्ट्रेलिया तथा भारत के अनेक पठार इसी कोटि में आते हैं।

मनुष्य पर प्रभाव

पृथ्वी के स्थल भाग का अधिकांश मैदान है। अतएव मनुष्य के जीवन पर इनका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि संसार की अधिकांश जनसंख्या, संसार के महानतम नगर, कृषि योग्य उत्तम प्रदेश तथा यातायात के साधनों का वृहत जाल सभी मैदानों में ही स्थित हैं। इसका कारण यह है कि मानव जीवन के विकास की सभी सरल प्राप्त सुविवायें मैदानों पर ही मिलती हैं।

संसार के अधिकांश मैदानों की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। अनुकूल जलवायु तथा उपजाऊ मिट्टी दोनों ने ही आदिकाल में कृषि के विकास में सहयोग प्रदान किया। इसी कारण लोग मैदान में वस गये। जनसंख्या को खींचने में खेती का महत्व इससे ज्ञात होता है कि जहाँ मैदान खेती के अयोग्य हैं वहाँ जनसंख्या बहुत कम है। इसका उदाहरण हमको सिन्य और बंगाल के मैदानों की तुलना करने से मिलता है। सिन्घ की जनसंख्या विखरी है, परन्तु वंगाल की जनसंख्या बहुत ही घनी है।

मैदानों पर यातायात की वड़ी ही सुविधा होती है। अतएव वस्तुओं का, विचारों का और लोगों का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में विनिमय सरलता से हो सकता है। मैदानों की प्राकृतिक दशायें यातायात के विकास में पर्याप्त सहायता पहुँचाती हैं। वहाँ निदयों से यह कार्य और भी सुगम वन जाता है। निदयों के द्वारा ही सबसे पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान को आता-जाता है। इस सुविधा के कारण नगर पहले निदयों के किनारे ही वसते थे। जितना ही अधिक नदी से यातायात होगा उतना ही महत्वपूर्ण नगर होगा और जितना हो उपजाऊ मैदान होगा उतना ही अधिक यातायात होगा। समतल मैदान पर सड़कों और रेलें सुगमता से वन सकती है। उनके ढाल मन्द होते हैं। अतएव उनके निर्माण में व्यय बहुत ही कम होता है। पहाड़ों की सड़कों ऊँचाई की अड़चन वचाने के कारण चक्करदार होती है। मैदानी सड़कों में मोड़ कम होने के कारण भी निर्माण का ज्यय बहुत ही कम होता है।

यातायात की सुगमता तथा अधिक उपज मैदान के लिये दोनों ही आक्रमण और युद्ध के कारण रहे हैं। प्राचीन काल में ऐसा शायद ही कोई उपजाऊ मैदान हो जहाँ शानित रही हो। प्राचीन काल में यूरोप का उत्तरी मैदान, चीन का मैदान और सिन्धु तथा गंगा के मैदान अधिकांशतः आक्रमण के क्षेत्र रहे हैं। ये उपजाऊ मैदान ऐसे क्षेत्रों के निकट हैं जिनमें जीवन-निर्वाह के बहुत ही थोड़े साधन हैं। मध्य एशिया में रहने वाले लोगों ने प्राचीन काल में अनेक बार भारत, चीन और योरप के मैदानों पर आक्रमण किये हैं। उनका आक्रमण चीन और भारत में दरों के कारण संभव हो सका तथा उत्तरी योरप और खस में समतल मैदानों के कारण। संसार के इतिहास में इन आक्रमणों का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

इन आक्रमणों के कारण मैदानों में जातियों का और संस्कृतियों का बहुत सम्मिश्रण पाया जाता है। शुद्ध जातियां एकान्त पर्वतों में ही मिल सकती हैं; मैदानों में नहीं। क्योंकि मैदानों में मनुष्य और विचार दोनों ही एक कोने से दूसरे कोने तक घूमा करते हैं। अतएव मैदानों की संस्कृति, उनकी सामाजिक व्यवस्था तथा भाषा सदा परिवर्तन के अधीन रहते हैं।

यातायात की सुगमता तथा भूमि की उर्वरता मैदानों में मनुष्य के जीवन के लिए महान् प्रभावशाली शक्तियाँ हैं।

आकार-निर्माण क्रिया

पृथ्वो का धरातल समान नहीं है। यह असमानता अनेक शक्तियों के घात एवं प्रतिवात के फलस्वरूप पाई जातो है। ये शक्तियाँ तभी से क्रियाशील हैं जब से पृथ्वो की ठोस तल का निर्माण हुआ। पृथ्वो को ठोस तल एक रंगमंच है जहाँ अविरल रूप से परिवर्तन जपस्यित करने वालो शक्तियाँ क्रियाशील हैं।

पृथ्वी को ठोस तल पर निम्नांकित द्यक्तियाँ कियाशील हैं:

- (क) क्षरण (डिन्यूडेशन)
- (ख) कम्पन (डायास्ट्रोफिज्म)
- (ग) विस्फोटन (वलकनिज्म)

'विस्फोटन' और 'कम्पन' धरातल को ऊँचा उठाकर अथवा नीचे गिराकर नये आकारों को जन्म देते हैं। परन्तु क्षरण विद्यमान आकारों को नष्ट करके नये आकार बनाता है। क्षरण किया का कारण पृथ्वो को बाह्य शक्तियों में होता है। ये बाह्य शक्तियाँ जलवायु-जनित होती हैं किन्तु 'कम्पन' और 'विस्फोटन' पृथ्वो की भोतरी शक्तियों के फल हैं। क्षरण किया के दो भाग होते हैं:—

(क) घर्षण या घर्षण क्षरण (वेदरिंग) अर्थात् शिलाओं का टूटना, और (ख) अपहरण (इरोजन) अर्थात् दूटे पदार्थ को हटाना।

पर्यण किया शिलाओं को अपहरण किया के सफल कार्य के लिये तैयार कर देती है। 'अपहरण किया' तथा 'पर्यण किया' दोनों हो का कार्य अंशतः रासायनिक और अंशतः स्यूल (मेकैनिकल) होता है।

कभी-कभी जीव-जन्तुओं से इन कियाओं को अपने कार्य में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त इनका कार्य आकर्पण शक्ति (ग्रेविटों) से सदैव रहता है। मनुष्य और जानवर कभी-कभी शिलाओं के ऊपर से वनस्पति का आवरण हटा देते हैं, जिससे घर्पण-किया को सुगम वना देते हैं। कीड़े-मकोड़े भी धरातल में अपने छेद बनाकर घर्पण किया को सहायता देते हैं।


अपहरण किया की तीन अवस्थायें होती हैं; (१) पृथक्करण, (२) स्थानान्तरण और (३) एकवीकरण। अमेरिका के भूगोलवेत्ता इसकी केवल दी अवस्थायें मानते हैं; निम्नीकरण (डिग्रेडेशन) और पुञ्जीकरण (एग्रेडेशन)।

अपहरण किया अपना काम अनेक सायनों द्वारा करती है। जैसे आकर्षण शक्ति, जोव-जन्तु, पवन, हिम, नदी, ग्लेशियर, जल, लहरें, ज्वार-भाटा, और समूह धारायें। इन सायनों को निम्नलिखित तीन समूहों में वाँटा जाता है:—

ः (क) हिम (आइस), (ख) जल (वाटर), (ग) पवन (विन्ड)।

जब ताप एक निश्चित विन्दु पर पहुँच जाता है तब पानी न वरस कर वर्फ गिरने लगती हैं। ऊँचे पर्वतों पर अथवा ऊँचे अक्षाओं में वर्षा का रूप प्रायः वर्फ ही होता है। ग्रोष्म ऋतु में यह वर्फ पिघलती है जिससे निदयां निकलती है। धर्पण और अपहरण के लिये नदी सबसे अधिक महत्वशाली सायन है। परन्तु उसका उद्गम पहाड़ों पर पड़ी हुई वर्फ में होता है। इस कारण अपहरण किया का वास्तविक साधन वर्फ है। इसलिये वर्फ का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।


हिम नदी (क्लेशियर) और हिम-घर्षण(क्लेशियेशन), वर्फ मिलने के स्थान प्रायः (१) उच्च अक्षांशों में एवं (२) उच्च भागों में होते हैं जहाँ तापमान कम रहता है और जहाँ जल वर्षा न होकर वर्फ गिरती है। किसी एक ऊँचाई के ऊपर पियलने के बाद भी पूरे साल भर वर्फ का आवरण पड़ा रहता है। ऊँचाई को 'हिम रेखा' (स्नो लाइन) कहते हैं। यह रेखा उस औसत ऊँचाई को द्योतक है जिसके ऊपर ग्रीष्म ऋतु में पिघलने से अधिक वर्फ जाड़ों में संचित होती है। यह रेखा किसी नियत ऊँचाई पर सदा नहीं रहती है। वह सदैव वदलती रहती है। इसका परिवर्तन कभी दैनिक अथवा कभी एक निरिचत समय के बाद होता रहती है। इसलिए इसको कभी अचल रेखा नहीं मानना



चित्र ११३--गोन्डवानालैंड की सीमा

(प्राचीन काल में सोमित क्षेत्र संयुक्त थे। इसका प्रमाण हिम-प्रवाहित क्षेत्रों से मिलता है।)

चाहिए। हिम रेखा को ऊँचाई अक्षांश वर्फ की मात्रा, शुष्क पथन सम्पर्क (जो कि वर्फ को शोध हो गला देती हैं), तथा क्षेत्र की रूप-रेखा पर (टूटे-फूटे माग वर्फ की अधिक समय तक सुरक्षित रखते हैं) निभंद रहती हैं। परन्तु प्रयानतः अक्षांश पर ही इसकी ऊँचाई निर्मर हैं। वियुवत रेखा के निकट हिम रेखा बहुत ही अधिक ऊँचाई पर मिलती है तथा भुत्रों पर गही रेखा लगभग समुद्रतल पर होती हैं। इस रेखा से अधिक ऊँचाई पर वर्ष बहुत ही अधिक सात्रा में एकप होती रहती हैं। परन्तु वर्ष एकप होने की एक



चित्र ११४--टेयोज जिसमें एत्पाइन पर्वतीकरण हुआ

सीमा है जहाँ यह संचय रुक जाता है। यह सीमा (१) वायुमंडल सम्बन्धी परिस्थितियाँ और (२) पर्वत का ढाल निश्चित करते हैं। वायु की दशा पर वर्फ का पड़ना तथा उसका पिवलना निर्मर है। पर्वत की ढाल पर उसका अस्थायी ओर लुढ़क पड़ना निर्मर है। इस प्रकार हिम रेखा शब्द में ही वर्फ के सरकने या हटने का भाव निहित है। हिम रेखा से नीचे अधिक ताप वाले क्षेत्र में आने के कारण ही वर्फ पिघलती है, और पुनः जल वनती है।

हिम रेखा के अपर पाई जाने वाली वर्फ को हिम क्षेत्र (स्नो फोल्ड) कहते हैं। सेलिसवरी और चेम्बरलेन का अनुमान है कि इन क्षेत्रों में वर्फ की राशि लगभग १०,००,००० घन मील है। यदि यह पूरी वर्फ पिघल जाय और उसका जल समुद्र में पहुँच जाय, तो समुद्र का तल लगभग ९० फीट ऊँचा हो जाय। कुछ लोगों का अनुमान है कि वर्फ पिघलने से समुद्र तल १६५ फीट ऊपर उठ जायगा।

निम्नांकित तालिका स्थायी हिम-क्षेत्रों को दिखाती हैं:---

	णो ध्रुव के चारों तरफ		१३० लाख कीलामीटर	
ग्रीनलैंड	• • •	• • •	१९ लाख	
स्पिट्ज वर्गेन	• • •	• • •	५६,०००	,,
आइ.से.लेंड नार्वे	• • •	• • •	१३,४७० .	11
नार्वे	• • •	• • •	4,000	,,
आल्र्स	• • •	.:.	3,600	. , ,
काकेशश	• • •	• • •	१,८४०	33
न्यूजोलेंड	• • •	• • •	8,000	. 11

वर्ष दवाव से खिसकती हैं। अतएव ऐसे हिम-क्षेत्र जिनका आघार वर्फ है, उनमें वर्फ सदैव खिसकती रहती है। ऐसी खिसकने वाली वर्फ को हिम नदी (ग्लेशियर) कहते हैं। हिम नदी की वर्फ का हिमक स्वरूप दवाव के कारण तथा उसके पिवले जल के पूनः जम जान के कारण होता है। पर्वतों पर जो वर्फ गिरती है वह वारीक कणों की और सूखी होती है। गिमयों में ऊपर की थोड़ी वर्फ पिवल जाती है। यह पानी घोमे-घोमे वर्फ की तह में घुस जाता है। भीतर पहुँचने पर जल फिर जम जाता है और इस प्रकार वर्फ के थोड़े भाग को ठोस बना देता है। वर्फ की वह तह जो पूर्ण रूप से ठोस नहीं है 'फर्न स्नो या नेवी' कहलाती है। अधिक दवाव पड़ने पर 'फर्न स्नो', 'फर्न आइस' वन जाती है। अपत मं वर्फ का पूरा भाग ठोस और कड़ा हो जाता है। इनको 'ग्लेशियर आइस' कहते हैं। अर्थात् वायु के कारण पोली होने पर वर्फ 'स्नो' कहलाती है। योड़ी वायु निकल जाने के बाद वह अपूर्ण ठोस होने पर 'फर्न स्नो' और पूर्ण ठोस होने पर 'फर्न आइस' कहलाती है। दवाव एवं वार-वार जमना दोनों ही वर्फ को ठोस करने में सहायक होते हैं। ठोस हो जाने पर वर्फ आकर्षण शक्ति के कारण गतिशील हो जाती है और इस प्रकार ग्लेशियर वन जाते हैं।

ग्लेशियर चलते रहते हैं। इसकी खोज सन् १८३४ में लुई एगासिज नामक स्विटजरलैण्ड के एक विद्वान ने की थी। उसके पहले लोगों का विश्वास था कि ग्लेशियर
स्थिर रहते हैं। ग्लेशियर चलते हैं यह सिद्ध करने के लिए एगासिज ने वर्फ में आर-पार
एक सीधो रेखा में खूँटे गाड़ दिये। थोड़े समय के वाद देखा गया कि खूँटों की रेखा
टेढ़ों हो गई। रेखा का झुकाव घाटी की ओर था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि ग्लेशियर की वर्फ चलती हैं। यह भी जात हुआ कि बीच की वर्फ किनारे की वर्फ की अपेक्षा
अधिक वेग से चलती हैं। ग्लेशियर के बारे में यह भी देखा गया है कि किस तह की वर्फ
नीचे तक की वर्फ की अपेक्षा अधिक वेग से चलती हैं; क्योंकि वर्फ के अन्दर अधिक गहराई
में गड़े हुए खूँटे कुछ समय के बाद टेढ़े हुए थे। ग्लेशियर को, इस प्रकार हम वर्फ की नदी
कह सकते हैं। ग्लेशियर को वर्फ दानेदार और खिच जाने वाली होती है। इसलिय दवाव
या खिचाव पड़ने पर उसकी तह फैल जाती हैं अथवा फट जाती है। इसलिए ग्लेशियर की
ऊपरी तह में बहुत सी दरारें होती हैं। इन दरारों को 'केवास' कहते हैं। इनका क्षेत्र
ग्लेशियर की चौड़ाई में फैला होता है। ग्लेशियर पर जाने वालों के लिए इनसे बहुत

^{*} जब आकाश से वर्फ गिरती हैं, तब उसमें वायु रहती हैं। इसलिए उसके कण वालू की भौति अलग-लअग रहते हैं, दबाव पड़ने पर वायु वाहर निकल जाती है और वर्फ के कण ठोस हो जाते हैं। इस ठोस वर्फ को हिम वर्षा से अलग समझना चाहिये।

भय रहता है। ये दरारें प्रायः सकरी और कम गहरी होती हैं। इनका क्षेत्र प्रायः ऐसे स्थान पर होता है जहाँ वर्फ के नीचे चट्टान में उभार होता है, और इसलिए वहाँ का ढाल उन्नतोदर (कानवेवस) होता है। ग्लेशियर के किनारे-किनारे लम्बाई में भी कहीं-कहीं दरारें होती हैं। किनारे पर वर्फ की गति बीच की अपेक्षा कम होने सें बीच के भाग की वर्फ किनारे के भाग से खिच जाती है और इसलिए ये दरारें पड़ जाती हैं।

ग्लेशियर में एक दूसरो प्रकार की दरार होती है जिसको 'वर्गश्रुन्ड' कहते हैं। यह दरार ग्लेशियर के ऊपरी भाग में होती है जहाँ पर संलग्न पहाड़ी ढाल से वर्फ खिच कर अलग हो जाती है।

उक्त दरारों के अतिरिक्त, ग्लेशियर की वर्फ में भिन्न-भिन्न तहें होती हैं। इन तहीं को 'शेयरिंग प्लेन' कहते हैं। ग्लेशियर इन्हीं तहों के सहारे आगे खिसकता है।

हिम रेखा के नोचे ज्यों-ज्यों ग्लेशियर आगे खिसकता जाता है त्यों-त्यों उसकी वर्फ पियलती जाती है और वर्फ की तह पतली होती जाती है। खिसकते-खिसकते ग्लेशियर हिमरेखा के बहुत नीचे आ जाता है और तब उसकी पूरी वर्फ पियलती है। आल्न्स पहाड़ में तो समूद्र तल से २००० फीट ऊँचाई तक ग्लेशियर आ जाते हैं। जहाँ पर ग्लेशियर का अन्त होता है वहाँ प्रायः एक खोह वन जाती है। इसी खोह के भीतर से पियला हुआ जल बहुता है। अल्मोड़ा में स्थित पिडारी ग्लेशियर से पिन्डार नदी इसी मौति निकलती है। ग्लेशियर के अन्त स्थान को 'स्नाउट' कहते हैं।

ग्लेशियर चार प्रकार के होते हैं:---

- (क) घाटी वाले ग्लेशियर,
- (ख) पर्वत पदीय ग्लेशियर (पीडमोन्ट ग्लेशियर),
- (ग) हिम-टोपी (आइस कैंप),
- (घ) महाद्वीपीय ग्लेशियर ।

इनमें से केवल प्रथम प्रकार का ही अध्ययन हो सका है।

घाटी वाले ग्लेशियर को ग्लेशियर किसी घाटी में रहता है उसे घाटी वाला ग्लेशियर कहते हैं। घाटी वाले ग्लेशियर को अलपाइन ग्लेशियर भी कहते हैं। पर्वतों के हिम-क्षेत्र से घाटीवाले ग्लेशियर वाहर की ओर बढ़ते हैं। वहाँ से वे अधिक ऊष्ण भाग की ओर वर्फ को ठेलते हैं जहाँ वह पिघल जाती हैं।

षाटी वाले ग्लेशियर निदयों के प्राचीन षाटियों में ही होते हैं। इन तीन प्रकारों से वर्फ आती है: (क) हिमपात से, (ख) घाटी के ढाल पर की हिमफटान (एवलॉश), (ग) अन्य हिम क्षेत्रों से वायु द्वारा उड़कर आयी हुई वर्फ ।

घाटोवाले खेशियर में एक चौड़ा-सा वर्फ कुंड होता है जिसमें से वर्फ निकल कर कुछ दूर तक घाटो में वहा करती है। खेशियर के अन्त में वर्फ का खड़ा ढाल होता है। यह ढाल वर्फ पिघलने से बनता है। इसका घाटों के तल से कोई भी सम्बन्ध नहीं होता है। पाटो वाले खेशियर की ढाल एक सी नहीं होती है। कुछ खेशियर मन्द ढाल वाले होते हैं, और कुछ इतने अधिक ढाल होते हैं कि यह सोचकर आक्चर्य होता है कि वे कैसे स्थित हैं। इस अन्तिम प्रकार का खेशियर कभी-कभी घाटों के पूर्णतया वाहर खिसक जाता है।

घाटी वाले ग्लेशियर दो प्रकार के होते हैं; (अ) आड़ा (लांजीच्यूडिनल), और (ब) वेड़ा (ट्रान्सवर्स)। आड़ा ग्लेशियर उसे कहते हैं जो पहाड़ों के बीच की वाटी में होता है। वेड़ा ग्लेशियर वह है जो किसी एक हो पहाड़ के ऊपर से समकोण वनाता हुआ नीचे उत्तरता है। एवरेस्ट के निकट स्थित रोंग वुक ग्लेशियर वेड़ा ग्लेशियर है। यह ग्लेशियर लगभग १२ मील लम्बा है। इसका 'स्नाउट' समुद्रतल से लगभग १६५०० फीट की जैंचाई पर है। हिमालय की श्रेणी में मकालू पर्वत के उत्तर की ओर स्थित कांगिंशिंग ग्लेशियर एक आड़ा ग्लेशियर है। यह भी लगभग १२ मील लम्बा है और इसका स्नाउट समुद्रतल से लगभग १४६०० फीट की जैंचाई पर है।

षाटी वाले ग्लेशियरों की गति में भी वड़ा अन्तर होता है। कुछ छोटे ग्लेशियर लगभग गति-हीन से होते हैं; परन्तु बड़े ग्लेशियर प्रति दिन कई फीट चलते हैं।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, किनारे की अपेक्षा मध्यभाग में ग्लेशियर की चाल विक होती है। उदाहरणार्य, स्विटजरलैण्ड के मेयर दग्लास ग्लेशियर की दैनिक गित किनारे पर १३" से १९५" और मध्य भाग में २० से २६" है। ओडेल और सोमरवेल के अनुसार उपरोक्त रोगपुक ग्लेशियर में किनारे पर ३" से ५" तक और मध्य भाग में ८" से १२" तक दैनिक गित है। सबसे अधिक गितशील ग्लेशियर ग्रीनलैंड में, जहाँ प्रति दिन ६० फीट की गित देखी गई है। यह गित हिमपूर्ति के साथ-साथ बदलती रहती है। ढाल-का भी इस गित पर प्रभाव पड़ता है; अधिक ढाल होने पर अधिक गित होती है। ग्लेशियर की गित ताप के कारण भी बदलती रहती है और अधिकतम गित हिम विन्दु (फीजिंग प्वाइन्ट) पहुँचने के पहले होती है। अतएव शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में गित अधिक होती है। घाटी सकरी होने पर भी अधिक गित होती है। वर्फ में मिली हुई मिट्टी के टुकड़े इस गित में वाबा डालते हैं। नीचे की चट्टानों की रगड़ से भी गित कम

हो जाती है। वास्तव में दवाव और ताप की दशायें ही गति पर अधिक प्रभाव डालती हैं। जैसे-जैसे वर्फ की राशि में परिवर्तन होता है, वैसे ही वैसे ग्लेशियर का स्नाउट आगे-पोछे होता रहता है। वर्फ की राशि में हर ऋतु में और हर वर्ष जलवायु की दशा के अनुसार परिवर्तन होता है। इस युग में सामान्यतः वर्फ का हास हो रहा है। इसलिये 'स्नाउट' पीछे को ओर हट रहे हैं; यद्यपि १८५८ के पूर्व वे आगे की ओर वढ़ रहे ये।

यह भी देखा गया है कि जब साधारण प्रकार से स्नाउट में पीछे हटने की प्रवृत्ति होती है, उस समय भी कोई विशेष स्नाउट आगे वढ़ रहा हो। ग्लेशियर के अग्रभाग के पीछे हटने का तात्पर्य यह नहीं है कि वर्फ पीछे जा रही है। वरन इसका अर्थ यही है कि उद्गम स्यल पर कम वर्क गिरने के कारण ग्लेशियर अपनो परानो सोमा तक नहीं पहुँच सका है। ऐसा देखा गया है कि सभी ग्लेशियर एक साथ पीछे हटते हैं, और सभी ग्लेशियर एक साथ 'आगे बढ़ते हैं। इसका यह तात्पर्य है कि परिवर्तन करने वाली शक्ति पृथ्वी के वाहर से आती है। १९३३ में यह देखा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्लेशियर स्नाउट लगभग १८५० से पीछे हट रहे हैं । केवल कैलिफोर्निया के सियरा नेवादा पहाड़ के ग्लेशि-यर ही १९३२ से आगे वड़ रहे हैं। निस्काली ग्लेशियर १८५७ से १९३३ तक ७५ वर्ष मं लगभग ३१३६ फीट पीछे हट गया। ग्लेशियर की वर्फ की राशि में और लम्बाई में काफी कमी देखी गई है। वर्फ और शिला तत्व जो कि वर्फ में गिर पड़ते हैं, उनके मिश्रण से ग्लेशियर बनते हैं। घाटो वाले ग्लेशियर में यह शिला तत्व घाटी की दीवारों से उस समय घुल कर आता है जब कि वर्फ एकत्र होती रहती है। घाटो वाले ग्लेशियर में अतएव शिलातत्व ऊगर से नोचे तक विखरा रहता है। जब ग्लेशियर चलता है तब यह पदार्थ भो चलता है और तली को चट्टान को काटता है। बालू और चट्टान के टुकड़ों से मिश्रित ग्लेशियर का वही प्रभाव पड़ता है जो कि रैंगाई वाली लकड़ी पर चिकना करने वाले कागज का होता है। जहाँ ग्लेशियर कोमल अयवा अर्द्धठोस शिलाओं पर चलते हैं वहाँ उनमें बहुत सा मिश्रण होता है।

जब ग्लेशियर पिघल जाता है और शिला तत्वों को डाल देता है तो ऐसा देखा गया है कि ४०-५० फीट व्यास के एक टुकड़े वाले टुकड़ों से लेकर वारीक वालू उसमें मिश्रित थी। ग्लेशियर का मलवा 'ड्रिफ्ट' कहलाता है। इस मलवें का अधिकतर भाग 'वोल्डर क्ले' कहलाता है; क्योंकि उसमें कांक में पत्यर के बड़े-बड़े टुकड़े मिले रहते हैं। इस मलवा में अनेक प्रकार के कणों का मिश्रण (हेट्रोजीनस) होता है।

क्लेशियर के मलवे की अन्य विशेषतायें ये हैं :--

.(१) मलवे में पत्तीं (स्ट्रैटोफिकेशन) का अभाव होता है।

(२) उसमें आकार के अनुसार कणों का पृथक्करण नहीं होता। और

(३) उसमें चिपटे और खुरदरे पत्यर के टुकड़े वर्तमान रहते हैं।

ग्लेशियर में शिलातत्व अनेक प्रकार से आते हैं। कुछ शिला तत्वों की तो हवा वहा है आती हैं; कुछ घाटियों की दीवारों से घर्षण के कारण गिरते हैं; और अधिकतर भाग वर्फ के फटान (एवलांश) के साथ गिरते हैं। इसके अतिरिक्त ग्लेशियर को अपनी तली से भी शिला तत्व उपलब्ध होते हैं। चट्टानों के कुछ दुकड़े तो तली से वर्फ यों ही चलते-चलते उखाड़ लेती हैं, और कुछ को रगड़ कर पीस लेती हैं।

आकृति निर्माण के अन्य साधनों के विपरीत वर्फ अपने साथ में विना कणों के परिमाण का ध्यान दिये ही शिला तत्व को लाती है। वर्फ में मलवा किस प्रकार आता है, इस बात को ध्यान में रखने से ज्ञात होगा कि घाटी वाले ग्लेशियर में मलवा तीन खंडों में चलता है :-

(क) तली के निकट, (ख) ऊपरी तह के निकट और (ग) 'क' और 'ख' के मध्य वर्फ की भीतरी तहों में जमा हुआ । सब से ऊपरी तह में मलवा की मात्रा सबसे अधिक होती हैं; क्योंकि वहाँ पवनों से तथा घाटी की दीवारों से बहुत मिट्टी आती हैं। तली में भी मलवा अधिक रहता हैं; क्योंकि वहाँ पर चट्टानें अधिक टूटती हैं। क्लेशियर के घर्षण संबंधी कार्य का अभी पूर्णतया अध्ययन नहीं हुआ है। इस कार्य में अनेक किंठनाइयाँ हैं। प्रथमतः यह कार्य दुर्गम पहाड़ों में हो अध्ययन किया जा सकता है और दूसरे यह कि जिस सतह पर घर्षण किया का प्रभाव पड़ता है वह कई हजार फीट मोटी वर्फ के नीचे छिपी रहती है। क्लेशियर-जन्म घर्षण के विषय में हमारे जो भी निष्कर्य हैं, वे उन्हीं क्लेशियरों तक सीमित हैं। जो पीछे हट चुके हैं। क्लेशियरों के संबंध में सबसे उपयोगी अध्ययन प्राचीन काल में क्लेशियरों द्वारा ढेंके हुए योरप और अमेरिका के निचले मैंदानों से ही हो सका है।

ग्लेशियर जन्य वर्षण के विषय में ठीक ढंग से विचार करने के लिए दो बातों पर घ्यान रखना चाहिये। पहला यह कि ग्लेशियर-जन्य वर्षण पृथ्वी के थोड़े हो भाग पर प्रभाव डालता है, और यह वर्षण निरन्तर न होकर केवल एक निश्चित काल तक ही रहता है।

ग्लेशियर घर्षण का सिद्धान्त

के शियर-जन्य घर्षण के विषय में बहुत मतभेद हैं। कुछ लोग इसको नगण्य महत्व देते हैं (उदाहरणार्य होम, १८८५)। तथा अन्य लेखक (जैसे हेस, १९०४) इसे अत्य-विक महत्व देते हैं। ए क वर्ग के विद्वान ग्लेशियर की घर्षण की सबसे बड़ी शक्ति मानते, हैं। अन्य लोग वर्फ के आवरण को शिलाओं का रक्षक मानते हैं।

ग्लेशियर क्षेत्र में घर्यण के उदाहरण असमान रीति से मिलते हैं। इससे यह जात होता है कि ग्लेशियर एक भाग में घिसता है, किन्तु दूसरे भाग में पर्व की घिसने से वचाता है साधारणतमा जहाँ ग्लेशियर ढालू होता है वहां पर्यण के चिन्ह सुरलतापूर्वक नहीं पायें जाते। यहां मुख्य काम ग्लेशियर के नीचे बहने वाली जल धारा करती है। यह धारा टेढ़ी और सकरी नालियां बना देती है। जहां कई ढाल का अन्त होता है वहां ये नालियां बहुतायत से मिलती हैं। यहां पर वास्तव में घर्षण होता है, पर लंबाई में।

किनारों को काट कर हो ग्लेशियर अपनी घाटो को विस्तृत करता है। इससे ग्लेशियर के क्षेत्र का आकार चढ़ाव-उतार वाला (हमकी) हो जाता है।


अन्य द्रवों के समान वर्फ भी घर्षण की दावित रखती है; किन्तु वर्फ और पानी की घर्षण दशायें भिन्न हैं। पानी की अपेक्षा ग्लेशियर की गति नगग्व होती है। इसकी गह-राई बहुत होती है; और यह पूर्णतया चट्टान को नहीं छूती है।

ग्लेशियर को गति, मोटाई और तल को छूते रहना ढाल के साथ बदलते रहते हैं किन्तु गित को छोड़कर यह सबंध सीधा नहीं रहता है। अधिक समतल भागों में बर्फ की मोटाई अधिक होती हैं। ढाल के निकट वर्फ की मोटाई और तल से संबंध दोनों ही न्यूनतम होते हैं। ढाल पर बर्फ में दरारें भी पड़ जाती हैं जिससे चट्टान पर उसका दवाब कम हो जाता है। इस भाग में अधिक गति होने से भी बर्फ का दवाब कम होता है।

हिम घर्षण (ग्लेशियर इरोजन) के सिद्धान्त की परिभाषा विमार्तोन ने निम्नलिखित दी हैं:—

"यदि ग्लेशियर के तल का ढाल समान नहीं है, जो कि तथ्य है, तो दरार क्षेत्र (क्रेवास) के दोनों ओर, ऊपर और नोचे सबसे अधिक पर्पण होता है।"

स्वमावतः ज्यों-ज्यों हम स्नाउट की ओर जाते हैं, त्यों-त्यों हिम द्वारा पर्पण कम होता जाता है, और स्नाउट पर वह समाप्त हो जाता है। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिये




चित्र ११५--हिम घर्षण

०आल्प्स में सबसे अधिक गति रोन नदी के ग्लेशियर, मेयर दग्लास, की ९७ मीटर प्रति वर्ष हैं। दालेट्स ग्लेशियर की गहराई ५०० मीटर हैं। वालो ने यह सिद्ध कर दिया हैं कि मेयर दग्लास में वर्फ और चट्टान केवीच रिक्त स्थान है। कि ग्लेशियर में केवल हिम द्वारा हो घर्षण नहीं होता है, वरन् पियले हुए जल से भी । बुन्स ने उसे पूर्ण रोति से सिद्ध किया है। नीचे दिये हुए चित्र में दिमार्तोन का हिम-घर्षण सिद्धान्त समझाया गया है। चित्र में जो भाग अधिक काले हैं उनमें घर्षण अधिक होता है। यहाँ वर्फ को मोटाई अधिक हैं और ढाल कम। ऊपरी रेखा में दरारी क्षेत्र मोड़ों से चिन्हित हैं—

ग्लेशियर द्वारा लाया हुआ शिला तत्व उसी समय से सिज्जत होने लगता है जबसे वर्फ पिमलने लगतो है और ग्लेशियर हिम रेखा के नीचे पहुँचता है। इस संचित मलबे को 'मोरेन' कहते हैं। जो तत्व घाटोवाले ग्लेशियर के अन्त में एकत्र होता है वह पहाड़ी के आकार का होता है और उसे 'टिर्मिनल मोरेन' कहते हैं। इसकी ऊँचाई १०० फीट से २०० फीट तक हो सकती है। प्रत्येक बार जब ग्लेशियर पीछे की ओर हटता है तो वह अपने साथ लाया हुआ मलवा पहले वाले स्थान के थोड़ा पीछे डाल देता है। जब ग्लेशियर एक हो दिशा में पीछे नहीं लीटता बरन् असम्बद्ध रीति से लीटता है, तब ये पहाड़ियाँ अन्तर संबद्ध होती हैं। इन पहाड़ियाँ के बीच के गतों में कभी कोई झील वन जाती है। यदि ग्लेशियर इन पहाड़ियों पर से फिर कभी होकर चलता है, तो वह इनके पदार्थ को उठा कर जमीन पर फैला देता है।

जो पदार्थ ग्लेशियर के पार्श्व-प्रदेश में सज्जित होता है उसे 'लेटरेल मोरेन' कहते हैं।



चित्र ११६—ग्लेशियर (बाईं ओर मोरेन की पतली पट्टी है)

लेटरेल मोरेन की एक ही पहाड़ी होती है। इसकी भी ऊँचाई कई सी फीट होती है।

जब दो ग्लेशियर आपस में मिल जाते हैं तो उनके लेटरेल मोरेन दूहें भी आपस में मिल जाते हैं। ऐसी संयोजक पहाड़ियों को मीडियल मोरेन फहते हैं।

जो शिलातत्व टर्मिनल मोरेन से आगे किन्तु ग्लेशियर के तल प्रदेश में सज्जित होता है उसे 'ग्राउन्ड मोरेन' कहते हैं। चूँ कि वर्फ में समान रूप से शिलातत्व का वितरण नहीं होता है, अतएव ग्राउन्ड मोरेन की मोटाई कहीं अधिक और कहीं कम होती है। स्यल का जैसा आकार होता है वैसा ही आकार इस ग्राउन्ड मोरेन का हो जाता है। यदि ग्राउन्ड मोरेन समतल मैदान में होता है और उसकी मोटाई अधिक होती है, तो उससे छोटे-छोटे टीले बन जाते हैं। इन टीलों को 'ड्रमिलन' या 'अण्डे की टोकरी' कहते हैं। ये ५० से ६० फीट तक ऊँने होते हैं। यदि संक्षिप्त शिलातत्व की तह पतली हुई तो उससे गर्त वनते हैं।

गलेशियर से निकलने वाली नदी वर्फ से इतनी अधिक मिट्टी ले आती है कि यह उसकी आगे नहीं ले जा सकती । परिणामतः वर्फ की खोह के निकट से ही संचय प्रारंभ हो जाता है और वहाँ काफी मिट्टी पड़ जाती हैं। जैसे डेल्टा में मिट्टी के वोझ के कारण नदी की अनेक शाखायें हो जाती हैं वैसे हो यहाँ भी नदी की अनेक शाखायें मिट्टी फैला देती हैं। मिट्टी के इस फैलाव को 'एल्यूवियल फैन' कहते हैं। इसमें सबसे मोटे कण वाली मिट्टी वर्फ के निकट होती हैं। 'एल्यूवियल फैन' को 'आउट वाशम्लेन' भी कहते हैं। उत्तर की ओर वड़ते-बढ़ते कहीं-कहीं इस मिट्टी के निके कारी कुछ भाग दब जाता है। जब वह वर्फ पिघल जाती हैं, तो मिट्टी बैठ जाती हैं और गढ़ा वन जाता है। इन गढ़ों में झोलें भर जाती हैं।

जिन घाटियों में पहले ग्लेशियर ये उनकी अनेक विशेषतायें होती है। ग्लेशियर द्वारा छोड़ी हुई बहुत सी कंकड़ियाँ एक दूसरे के संघात के कारण अथवा घाटी के तल के संघात से चिकनी तथा सीयी वन जाती है। उनमें अनेक लकीरें भी पड़ जाती है। घाटी की दीवारें तथा उसका तल भी चिकना हो जाता है।


ऊपर वर्णित आकार हिम संचित आकार है। नीचे जिन आकारों का वर्णन है, वे हिम-अपहरित आकार हैं। प्रमुख अपहरण जनित आकार—

(क) अर्द वृत्तीय गर्त, (सकें), (ख) U आकार की घाटियाँ, (ग) टेंगी घाटी (हैंगिंग वेलो), (ट) भेड़-शिला (शीप राक)।

कभी-कभी ऊँचे पर्वतों के किनारे बड़े-बड़े गत बर्फ के नीचे की कोर काटने से बन

जाते हैं। ये गर्त अर्ढ वृत्ताकार और एक ओर खुले होते हैं। इस खुले भाग से पर्वत की

भौर पीछे ढाल होता है, अर्थात् मोतर की ओर गहराई अधिक होती है। इस खुले माग को छोड़कर धन्य ओर ऊँची-ऊँची सीघी पहाड़ की दीवार होती हैं। जब ग्लेशियर विद्यमान होता है, तब इस गर्त में बर्फ मरी होती है। ऐसा विश्वास है कि इस



चित्र ११७--हिमजन्य आकार

गर्त की रचना ग्लेशियर द्वारा ही होती है।

शोत काल में वर्फ के जो टुकड़े पहाड़ों की ढाल पर यत्र-तत्र पड़े रहते हैं वे ग्रीष्म ऋतु में पिवलते हैं। पिवली हुई वर्फ का जल चट्टान के छिद्रों में भर जाता है। रात्रि के के समय इन छिद्रों में जल जम जाता है और छिद्र को चौड़ा कर देता है। यह जल पिघल किया बहुत समय तक चलती रहती है और अन्त में शिला को तोड़ देती है। कुछ काल में इस प्रकार चट्टान में एक गढ़ा बन जाता है, जिसमें वर्फ सदैव रहती है और उस गढ़े को निरन्तर विस्तृत बनातो है। इसी प्रकार अर्द्ध वृत्ताकार गर्त (सर्क) बनता है।

चोटो को ओर घर्षण की प्रगति में वर्फ का पिघला जल (मेल्ट वाटर). सहायक होता है।

ग्लेशियर को घेरने वाली खुली पहाड़ी पर कभी-कभी ताप ऊँवे-नीचे होते रहते हैं। इससे पहाड़ों से शिला टूटती रहती हैं और गर्त विस्तृत हो जाता है। पहाड़ों के ढाल के सहारे-सहारे यह जल वर्फ के नोचे पहुँच जाता है और वहाँ भी चट्टानों को तोड़ देता है। इन दोनों प्रकारों से वर्फ के पिवले जल के कारण गर्त को घेरने वाली पहाड़ियाँ खड़े ढाल वाली हो जाती हैं।

जब समान ऊँचाई पर तथा पहाड़ के विपरीत ढाल में स्थित दो गर्त एक दूसरे की नोर वड़ते रहते हैं, तब उनके बीच की दीवार टूट जाती है, इस दीवार के टूटने से दोनों गर्तों में मार्ग खुल जाता है। इस मार्ग को 'कोल' कहते हैं। जब कई गर्त एक ही पहाड़ की चारों ओर से अपना विस्तार करते हैं, तब एक 'हानं' वन जाता है जो अनेक ढालों वाला 'स्तंभ' या 'पिरामिड' कहलाता है। बाल्प्स में 'मेटर हानं' नामक पहाड़ इसका उदाहरण है।

(स)—आकार घाटो नदी की तरह ग्लेशियर नई पाटी नहीं बना सकता है। यह भेवल सकरे पेटे वाली V के आकार की घाटो की चौड़ा करके बड़े पेटे वाली U के आकार की कर सकता है ? ऐसी घाटियाँ कोशियर-जन्य घर्षण को उदाहरण हैं। घाटी वालें कोशियर जब पर्यंत की घाटियों से होकर चलते हैं तो उनके कोने और मोड़ें दूर कर देते हैं। संकुचित तल वाली घाटियों को विस्तृत कर U के आकार वाली घाटी बना देते हैं।

चौड़े पेटे वाली f U आकार की घाटों की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :—

- (अ) चौड़ा तलो, जिसमें कहीं-कहीं अधिक नीचे भागों में सीलें होती हैं;
- (व) सीवी दीवारें; और
- (स) छोटो-मोटो मोड़ों का अभाव।
- (ग) टंगो घाटो—घाटियों वाले ग्लेशियर अपनी घाटियों को उनकी पहली दशा से अधिक गहरा बना देती हैं। इसी प्रकार सहायक निद्यों को घाटो वाले ग्लेशियर अपनी अपनी घाटो को गहरा करते हैं परन्तु उतना गहरा नहीं बना पाते हैं जितना कि प्रमुख ग्लेशियर, क्योंकि उनमें वर्फ की राशि कम होती हैं; और इसके अतिरिक्त मुख्य ग्लेशियर को वर्फ छोटे ग्लेशियर को वर्फ को बहने में क्कावट उालती है। परिणामतः पिघलने के कारण जब ग्लेशियर लुप्त हो जाता है तो सहायक निद्यों की घाटियाँ प्रमुख घाटों से काफी ऊँचाई पर स्थित होती हैं। इन सहायक घाटियों को टंगो घाटी कहते हैं। इनकी मुख्य पहचान यह होती हैं कि जहाँ वे मुख्य घाटों से मिलती हैं वहाँ सीघा ढाल होता है। वहाँ पर जल-प्रवात भी होता है।

ग्लेशियर वाधाओं को बचाता नहीं । वह उनके ऊपर चलता है और उन्हें रगड़ डालता है। जिस दिशा से ग्लेशियर चट्टान पर चढ़ता है उस ओर मन्द डालवन जाता है। किन्तु जिस दिशा में वह चट्टान से नीचे उतरता है उस ओर वह चट्टान को अधिक तोड़ देता हैं जिससे उतरनेवाला ढाल काफी गहरा होता है। आल्प्स पर्वत में जहाँ ग्लेशियर डोलोमाइट चट्टान वाली घाटियों पर से होकर गुजरते हैं, वहाँ उन्होंने छोटे-छोटे पिंडों को रगड़ करके अंडाकार टोलो का रूप दे दिया है। दूर से देखने पर ये टीले भेड़ के आकार को लगती हैं। अतएव इन्हें भेड़ शिलाएँ कहते हैं।

विपरीत ढाल की चोटी पर वर्फ में खिनाव उत्पन्न हो जाता है जिससे उसका द्रव विन्दु (मेल्टिंग प्वाइन्ट) ऊँचा हो जाता है। ग्लेशियर के भीतर का द्रव विन्दु दवाव ताप विन्दु हैं, इसिलये वर्फ के दवाव में तिनक भी कमी होने से कड़ी होती है और चट्टान को अच्छी प्रकार पकड़ लेती है। जहाँ पर स्वच्छ वर्फ चट्टानें को पकड़ती है वहां वर्फ की खिचाव शक्ति (टेन्शनल फोर्स) कम से कम लगभग सात टन प्रति वर्ग फुट होती है। इतनी वड़ी शक्ति के सामने चट्टान टूटकर स्वभावतः खड़ा ढाल हो जाता है।

[ै]ड्रमिलन में भी एक खड़ा ढाल और दूसरा मन्द ढाल होता है, परन्तु उसमें खड़ा ढाल उस और होता है जिघर से वर्फ आती है।

(इन्टरग्लेशियल स्टेज) कहते हैं। हम लोग ऐसे समय में रह रहे हैं जब हिम-पर्ता पीछे हट चुगा है। ज्ञात नहीं कि कुछ समय बाद वर्फ बढ़ेगा या नहीं। यदि ऐसा होता है तो वत्तमान युग को 'अन्तिहिमावस्या' कहा जायगा। प्राचीन काल में ऐसी अवस्या हजारों वर्ष तक रही है। उदाहरणार्थ, रिस और उमें हिम युगों के बीच का समय ७५,००० वर्ष से कम का नहीं माना जाता है।

आल्प्स में प्लाइस्टोमोन काल चारों हिम युगों के नाम कम के अनुसार निम्नांकित हैं।

- (१) गुन्ज (प्राचीन तम)
- (२) मिन्डल
- (३) रिस
- (४) उर्म

हम लोगों को अब भी हिम युग के कारणों के विषय में कोई प्रामाणिक ज्ञान नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि ये अनेक कारणों से हुए हैं जिनमें सीर्यिक शवित, पर्वतीं का निर्माण तथा ज्वालामुखों के विस्फोट सम्मिलित हैं।

हिम युगों में पाई जाने वालो हिम पतों में असीम जलराशि वैंथी रही होगी। यह जल समुद्रों से हो गया होगा। इसलिये प्रत्येक हिम युग में समुद्र तल बहुत नीचा हो गया होगा। जब वर्फ पिवलो, तब जल समुद्र को फिर लीट गया और समुद्र तल लेंचा उठ गया। इसलिये यह कहा जा सकता है कि हिम युगों के कारण पृथ्वो पर महान् परिवर्तन हुए हैं।

निदयाँ श्रीर निदयों की घाटियाँ

घरातल पर जल बहने के लिए नदो एक प्रकृति द्वारा बनी हुई नाली है। अतिरिक्त जल को वहा ले जाने का यह एक साधन है। इसमें जल का बहाब आकर्षण शिवत के कारण होता हैं जो जल को पृथ्वों के केन्द्र की ओर खींचती हैं। पानी सबसे सुगम दिशा की ओर बहता हैं। अतएव यह नीचे की ओर बहता हैं, जियर ढाल होता है। सारांश यह हैं कि हाल और जल से नदी की उत्पत्ति होती है। जिब पानी नीचे की ओर बहता हैं तो बहु अपने साथ बहुत से शिला-तत्वों को बहा-ले जाता है। इनमें कुछ तत्व धूली हुई अवस्था में जाते हैं, कुछ पानी में टेंगे हुए जाते हैं, और कुछ नदी की तली में खिचे जाते हो। पानी के बहाव के कारण, और विशेषकर उसमें बहुते हुए शिलातत्व के द्वारा कुटाव के कारण स्थल पर घाटियाँ बन जातो हैं। स्थल में ऊँचाई-निचाई को बनाने में तथा कहीं मिट हो को हटाने के लिए नदियाँ सबसे अधिक शिवतवान साधन हैं। आकृति निर्माण में नदी की दो वार्ते समरणीय हैं। सबंप्रथम नदी में जल होता है, दितीय, यह जल बहता है। ये दोनों वार्ते साधारण रोति से विचार करने पर चाहे महत्वपूर्ण न जाते. हों, पर नदी पाटी की नींव इन्हीं पर पड़ी है। पानी द्रव पदार्थ है जिसमें कार्यन डाई आक् साइड जैसी काटने वाली गैमें रहती हैं।

द्व पदार्य डोने के कारण चट्टान के छिद्रों में और दरारों में जहाँ अन्य साधन नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ जल अपनी काटने वाली ग्रेसों के सहित पहुँच जाता है। गैसों की सहायता से चट्टान के कण घुल जाते हैं। कुछ कणों के घुल जाने के कारण अन्य वण डीले पड़ जाते हैं और इसलिये 'अपहरण' के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार चट्टानों का अधिकांश क्षरण नदी के जल की द्वता और उसके रासायनिक गुण के कारण होता है।

नदी का बहाव जल शिला तत्वों की घोल और मुख्या के सूप में बहा ले जाता है। मलवाक के महीन कण जल में लटके हुए वह जाते हैं, और वड़े कण तथा पत्थर लहकते जाते हैं। चट्टानों को क्षय में यह लुड़कना काफी महत्व रखता है। लढ़कते समय चट्टान केटकड़े आपस में तथा तल की अब तक ठोस चट्टानों से टकराते जाते हैं जिससे चट्टानों में बहुत टूट-फूट होती है। लुड़कने की शनित घाटी के निर्माण में यड़ा कार्य करती है। इस शक्ति का महत्व इस बात से जात होता है कि यदि नदी के जल में अथवा उसकी ्गति में तिनक भो वृद्धि हो जाय तो लुढ़कने की शगित में अपार और तुरन्त वृद्धि होती हैं.। ऐसा देखा गया है कि यदि वहते जल को मिश्रित मलवा वहा ले जाता है जिसमें छोटे-बड़े सभी प्रकार के कण हैं तो उसकी ढकेलने की शिवत एक नियत मात्रा की तीन अथवा चार गुणन होतो है, यद्यपि कुछ दुकड़ों के लिए वह शनित छै गुणन तक होती है। १ उदाहरण के लिए, यदि कोई वहता हुआ जल एक नियत गति पर १ पींड योच के दुकड़े वहा ले जा सकता है तो उसकी दृती ही जाने पर नह २ पींड का नहीं वरन ६४ पींड के ($२ = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 6 \times 1$ वोस का प्रत्यर वहा छे जायमा और यदि गति दस गुनी ही जाय तो वह १० लाख पीड का पत्यर वहा ले जायगा। परन्तु जहाँ पर मिश्रित मलवा होता है दहाँ ढ्<u>केलने की</u> शनित अधिक नहीं वड़ती हैं। परन्तु वहते जल की प्रवृत्ति मलवा को छाँटने की रहती है। इसलिये वहते जल में प्राय: एक भाग में एक ही प्रकार के कण और टकडे होते हैं। इसलिये बढ़े: हुई ढकेलने की अवित का लाभ नदी की बहुवा मिलता है। यहाँ पर यह भी स्मरण रखना चाहिये कि नदी की गति कम हो जाने पर इसके विपरीत फल होता है। उसके ढ केळने की शक्ति गति के अनुपात से कहीं अधिक कम हो जाती है। यही कारण है कि वर्श ऋनु में जब निदयों में जल अधिक होता है, तब बड़े-बड़े पत्थर शीध

कोसा अनुमान है कि स्थल से लगभग ८०० करोड़ टन चट्टानों का मलवा प्रतिवर्ष समुद्र में जाता है, जिसमें से लगभग ३० प्रतिशत घोल के रूप में जाता है।

[े] गूगन का अर्थ है ४ ४ ४ इत्यादि ।

वह जाते हैं, परन्तु स्खी ऋतु में नदी में जल कम हो जाने पर शक्ति इतनी कम हो जाती हैं कि छोटे-छोटे टुकड़े भो अपने स्थान पर पड़े रहते हैं। गति की कमी से ढकेलने की शक्ति में बहुत अधिक हास हो जाने के कारण ही जहाँ-कहीं वहाव में तिनक भी चकावट आती है, वहाँ मलवा जमने लगता है, यद्यपि जल को मात्रा पूर्वेवत ही रहती हैं।

नदी का कार्य दो प्रकार का होता है; (अ) ढ केलना-(कोरेजन), और (व) घोलना (करोजन)। ढ केलने में स्यूल कार्य प्रवान रहता है, और घोलने में रासायनिक किया प्रवान रहती है। ढ केलने का कार्य नदी में उपस्थित मलवे की सहायता-पर विशेपतः निर्मेर है। इसके अतिरिक्त नदी की जलराशि और उसकी गृति चट्टान की प्रकृति का भी प्रभाव इस कार्य पर अधिक होता है। घुलने का कार्य रासायनिक कार्य है और बहुत धीरे-धीरे होता है। इस कार्य में नदी की जलराशि और उसमें मिश्रित रसायन का प्रभाव अधिक होता है। चट्टान की प्रकृति का प्रभाव भी इस कार्य में महत्व रखता है।

नदी का कार्य सब जगह और सब काल में एक समान नहीं होता है। इस अन्तर के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं:—

- (अ) भिन्न-भिन्न समय में वर्षाका होना।
- (व) वहते जल में भैवरों का होना जिनसे चट्टान पर जल का पूरा प्रभाव नहीं पड़ता और
- (स) भिन्न-भिन्न प्रकार की चट्टानों का होना जिससे उन पर जल का समान प्रभाव नहीं पड़ता है।

चट्टानों को स्यूल अयवा रासायनिक साघनों से तोड़ना-फोड़ना, टूटे पदार्थ को हटाना और छोड़ना आदि कार्य नदी के 'अपहरण' (इरोजन) कार्य कहलाते हैं । अपहरण कार्य की सहायता से ही नदी अपनी घाटी बनाती है और उसे बराबर चौड़ी करती-रहती हैं। जैसा अपर देखा गया है, यह अपहरण कार्य स्थान, काल, और चट्टान की दशा के अनुसार बदलता रहता है।

जल का संतुलित और अपरिवर्तित बहाव ही घरातल पर नदी का ध्येय है। उसके क्षेत्र का जल समुचित रूप से विना रुकावट के वह जाय यही निदी का कार्य है। कहाँ कटाव होना चाहिए और कहाँ भराव यह कार्य नदी अपने जल के समुचित बहाव के लिए ही करती है। नदी के जल का बहाव उसके निम्नतल (वेजलेविल) तक ही होता है; उसके आगे नहीं। इसलिए घाटी का कटाव अथवा चौड़ा होना इस निम्नतल द्वारा ही निर्वारित होता है। निम्नतल को 'ग्रेड' ग्रेडियन्ड तथा ढाल भी कहते हैं। नदी का ढाल ऐसा होता है कि बहाव के मार्ग में कहीं भी निम्नतल की ऊँचाई से नीचे जल नहीं काटता। यह निम्नतल नदी का मुख (मुहाना) होता है। समुद्रतल ही सार्वभीमिक निम्नतल है।

है। उसी में बड़ी निदयों का जल बहता है। परन्तु सहायक निदयों का निम्नतल उनकी प्रमुख नदी में वहाँ होता है जहाँ वे उससे मिलती हैं। कहीं पर झीलों में नदी बहती है। ऐसी नदी का निम्नतल वह झील है। इस प्रकार के निम्नतल को स्थानीय निम्नतल, (लोकल) अथवा क्षणिक (टम्पोरेरी) निम्नतल कहते हैं। निम्नतल से नीचे घाटी का कटाव असाघ्य है क्योंकि पानी को बहने और मलवे को बहाने के लिए ढाल चाहिये, गढ़ा नहीं। नदी के उद्गम और समुद्र के मध्य ढाल के कारण ही नदी का जल बहता है, ज्यों ही जल अपने निम्नतल (समुद्र झील अथवा प्रमुख नदी) पर पहुँच जाता है, उसका बहना रक जाता है। कम से कम ढाल को जिस पर नदी का जल और उसका मलवा बह सके 'ग्रेड' कहते हैं। यह 'ग्रेड' एक घनुपाकार आकार है जिसका लगभग समतल खण्ड नदी के मुख पर होता है जहाँ जलराशि सबसे अधिक होती है, और उसका सबसे खड़ा भाग उद्गम के निकट होता है जहाँ जलराशि सबसे अधिक होती है। अपहरण किया द्वारा नदी की प्रवृत्ति 'पूर्ण ढाल' (परफेक्ट ग्रेड) पाने की ओर रहती है। परन्तु कोई भी 'पूर्ण ढाल' विरस्थिर नहीं होता है। दशाओं के परिवर्तन के अनुसार वह भी बदलता है। १८७३ में अमेरिका वे पावेल ने कोलोरेडो की सकरी घाट पर रिपोर्ट देते समय निम्नतल के सिद्धान्त की परिभाषा की थी।

यद्यपि समृद्ध तल सार्वभौमिक निम्नतल माना जाला है, तथापि स्थल के लगभग २७ प्रतिशत क्षेत्रफल अर्थात् २॥ करोड़ वर्गमील का जल वहाँ नहीं पहुँ चता है । ऐसे क्षेत्रों में वर्फ से ढँके हुए ध्रुव के क्षेत्र, भीतरी वहाव (इनलेंड ड्रेनेज) के क्षेत्र, तथा मरुभूमि जहाँ जल वहता ही नहीं हैं,सम्मिलित हैं। भीतरी वहाव के क्षेत्रों में कुछ निम्नलिखित हैं —

- (अ) कास्पियन सागर जो समुद्र तल से लगभग ८५ फीट नीचे है।
 - (व) अरल सागर जो समुद्र तल से लगभग २४० फीट की ऊँचाई पर हैं।
 - (स) तारिम वेसिन।
 - (द) उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग।

परन्तू समुद्र तल स्वयं हो स्थिर नहीं है। घरातल के उठने अथवा नीचे होने से तथा हिम युगों के कारण समुद्र का तल ऊपर या नीचे होता है।



चित्र ११८--पाटी का निर्माण आधार दिमातींन

(१-२ में नीचे की कटाई प्रमुख है, ३-४-५ में किनारों की कटाई प्रमुख है। ५ में निम्नतल है।).

जब नदी की पूर्ण ढाल मिल जाता है, तो कटाव की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इस अवस्या में अरण के द्वारा ही नदी की घाटी चीड़ी होती हैं। इस समय घाटी की दोवारें नोचे होती जाती हैं, और ढाल मन्द हो जाते हैं। नीचे दिये हुए चित्र में यह दिखाया है कि नदी की 'नुर्ण ढाल' कैसे प्राप्त होता है ।

अपना घाटो बनाने में नदी को दूसरे साधनों से भी सहायता मिलती है। यह सहायता बाटो को दोवारों पर स्तप्ट रूत से दिखती हैं। इन दीवारों में वर्षा का जल सोख जाता है। इससे चट्टान के कण ढीले और फिप्तलने वाले हो जाते हैं। आकर्पण शक्ति के प्रभाव से ये कण नोचे लुड़क पड़ते हैं और नदी जल के द्वारा वह जाते हैं। कणों के इस किप्तल ने को 'सोलोप लक्शन' कहते हैं। किनारे की दीवारों में इसीलिये बहुबा फटान (रुँन्डस्लाइड) हुआ करती है। सोलीपलक्शन से ऐसी चट्टानें टूटती हैं जिन तक नदी का जल नहीं पहँच सकता है। इस प्रकार नदी की घाटी चीडी हो जाती है।

ज्यों-ज्यों नदी को घाटी चीड़ी होती जाती है, त्यों-त्यों विस्तृत क्षेत्र का जल वहाने के लिए नई नदियाँ वनती हैं । ये नदियाँ प्रनुख नदी की सहायक होती हैं, परन्तु उनका कार्य पूर्गतः प्रमुख नदी का सा होता है। वे भी कटाव और भराव द्वारा अपने जल के लिए .. एक पूर्ण ढाल वनाने में लग जाती हैं । इस प्रकार एक विस्तृत 'नदी प्रवाह क्षेत्र' (रिवर

वेसिन) बन जाता है।

र्निदयों का कटाव अपने उद्गम की ओर होता है। सहायक निदयाँ भी इसी प्रकार काटती हैं। ऐसा करने में कहीं-कहीं वे अपने से दूसरी ओर वहने वाली नदी के क्षेत्र में पहुँच जाती हें और उसका जल अपनी ओर खींच लेती हैं। दूसरे क्षेत्र का जल अपने में खींच लाने में इनको अपनी बढ़ाई हुई अपहरण शक्ति से सहायता मिलती हैं। इस किया को 'नदी हरण' (रिवर कैंप्चर) कहते हैं।

इस प्रकार नदी की घाटी के निर्माण में निम्नलिखित अवस्थायें सम्मिलित हैं-

- (अ) घाटो का गहरा होना,
- (व) घाटी का लंबा होना (नदी हरण द्वारा)
- (स) प्रवाहक्षेत्र का विस्तृत होना (जल विभाजकों के दूर होते जाने के द्वारा) कटाव के समय कहीं-कहीं नदी को कठोर चट्टानों का सामना करना पड़ता है। जहाँ कहीं कोमल चट्टाने होती हैं वहाँ नदी अपना पय उनको काट कर शीघ्र बना छेती हैं। परन्तु कठोर चट्टानें .नदी के बहाव में रुकावट डालती हैं, यद्यपि यह रुकावट ... चिरस्यायी नहीं होती है। कठोर चट्टान की रुकावट के कारण नदी अपना पय बदल देती हैं। इससे उसके पथ में मोड़ पड़ जाती है। यही कारण है कि नदी का पथ सदा ेड़ा-मेड़ा होता है। यदि नदी किसी भी प्रकार कठोर चट्टान की रुकावट से अपने को बचा हीं सकती है, तो वह उसका सामना करती है । यह उस चट्टान के ऊपर वहने की चेष्टा

करतो है। ऐसा करने में नदी का प्रवाह जल प्रपात द्वारा खंडित हो जाता है। जब तक कठोर चट्टान कट नहीं जाती है, तब तक यह खंडित प्रवाह चलता है।

संचय-कार्य (डिपोजीशन)

नदी अपने मलवे की आवश्यकतानुसार छोड़ती भी चलती है जिससे कहीं-कहीं निम्नलिखित मलवे से भर जाते हैं, और कहीं-कहीं मलवे के ढेर वन जाने हैं। संचय-कार्य का मुख्य कारण नदी के वेग में कमी ही जाना है। वेग में कमी निम्नलिखित कारणों से होती हैं:—

- (क) निम्नतल की निकटता, अर्थात् नदी के ढाल में कमी पड़ना,
- (ख) मलवे के भार के अनुपात से जलराशि में कमी, यह अवस्था जल की कमी से अथवा मलवा की वृद्धि से होती हैं।
 - (ग) प्रवाह मार्ग में रुकावट।

वेग में कमी होते पर मोटे कण और पत्थर के वड़े-वड़े टुकड़े सबसे पहले छूटते हैं। महीन कण और बुले हुए पदार्थ आगे तक चले जाते हैं। परन्तु जब नदी में वाड़ कें कारण जलराशि अधिक हो जाती हैं, तब यह छुटा हुआ मलका फिर वहता है और आगे चला जाता है। इस प्रकार बाढ़ के समय नदी को अपने अध्रे कार्य को पूरा करने का समय फिर मिलता है।

नदी के पार्व भागों का जल उतनी गित से नहीं बहता है जितनी गित से मध्य भाग में धारा का जल बहता है। इसके दो मुख्य कारण है; पहला कारण तो यह है कि पार्व भागों में घाटी के किनारों से क्कावट पड़ती हैं। वहाँ का थल भाग जल को हटाता है। इसलिय इन भागों में जल का वेग कम होता है। दूसरा कारण यह है कि मध्यभाग को अपेक्षा वहाँ पर जलराशि कम होती है और इसलिए मलवे को वह पूर्ण प्रकार नहीं वहा पाती। पार्श्व भागों में वेग की कमी होने से वहाँ मलवा जमने लगता है। कहीं-कहीं पत्थर के बड़े दुकड़ों के ऊपर इस मलवा का वारीक भाग जम जाता है। इस वारोक मलवे से नदी के प्रवाह मैदान (पलड पलेन) वन जाते हैं। उपीं-उगों थे मैदान ऊँचे होते जाते हैं, त्यों-त्यों इन मैदानों से नदी का जल साधारण दशा में दूर रहने लगता है। केवल बाढ़ के समय ही इन मैदानों में जल पहुँच पाता है। उस समय और अधिक मलवा जम जाने सेथे मैदान अधिक ऊँचे हो जाते हैं। नदी के प्रवाह मैदान घाटो के मच्य भाग से ही आरम्भ होते हैं, व्योंकि इस भाग में ढाल अपेक्षाइत मन्द होता है और इसलिये मलवा जमने की प्रवृत्ति अधिक होती है। प्रवाह मैदान धाटी के निचले भाग में अधिक चौड़ा हो जाता है; क्योंकि वहाँ ढाल बहुत कम होती है और नदी में मलवे की साता हो जाता है। प्रवाह मैदान धाटी के निचले भाग में अधिक चौड़ा हो जाता है; क्योंकि वहाँ ढाल बहुत कम होती है और नदी में मलवे की साता अधिक होती है। प्रवाह मैदान में

नदी के परिवर्तनों के अनुसार बहुवा परिवर्तन हुआ करते हैं। नदी का वहाव इन मैदानों में इवर-जबर हुआ करता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की कुछ निर्यों में, जैसे सरयू नदी, नदी का बहाव कुछ घंटों में ही इबर से उधर मीलों दूर हो जाता है। इस बहाव-परिवर्तन का मुख्य कारण जल में मलवे का अधिक भार और नदी के संचय का ठोस न होना है। इसलिये ज्योंही नदी की तिनक भी रुकाबट होती है, उसका मलवा उसके पय में जम जाता है और इसलिये नदी का जल दूसरी ओर मुड़ जाता है जहाँ पर मुलायम बालू कटने लगती है और नई घारा बन जाती है। गिमयों में जब नदी में जलराशि कम होती है, मलवा जमने के कारण नदी का बहाव बहुत टेड़ा-मेड़ा और अनेक द्वीप युक्त हो जाता है। ऐसे बहाव को 'ब्रेडेड' घारा कहते हैं। गंगा तथा घाषरा आदि नदियों के बहाव ऐसे हो जाते हैं।

प्रवाह मैदान में कहीं-कहीं वहाव के किनारे ऊँचे तट अर्थात् प्राकृतिक वाँव (लेवी) बन जाते हैं। कभी-कभी इनकी ऊँचाई १०-२० फीट होती हैं। इन वाँघों की उत्पत्ति भी नदी के मलवे के जमने से होती है। परन्तु ये वाँच प्रायः थोड़े दिनों में टूट जाते हैं। इन वाँघों के कारण नदी की घारा सीमित हो जाती है और इसलिए उसकी गति धीमी पड़ जाती है। गति धीमी होने से उसके मध्य भाग में भी मलवा जमने लगता है, और धीरे-बीरे उसका पेटा इतना ऊँचा हो जाता है कि बाढ़ आने पर नदी का जल बाँघों को

तोड़कर उनके वाहर वहने लगता है।

तदी के बहाव को सीमित करने से संचय के कारण उसका पेटा सदा ऊँचा हो जाता है। इसीलिए जहां कहीं वाढ़ का विस्तार रोकने के लिए नदी के किनारे बाँध बनाये जाते हैं वहाँ वाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है। मिसीसिपी नदी के किनारे इस उद्देश्य से जितने भी बाँध बनाये गये वे सब निष्फल हुए। सी वर्ष पूर्व इन बाँधों की ऊँचाई ४ फीट पर्याप्त थी। परन्तु इस समय २०-३० फीट की ऊँचाई वाले बाँध भी असफल ही रहें हैं। वास्तव में बाढ़ के प्रकोप को रोकने के लिए सफल उपाय नदी की ऊपरी घाटी में ही किये जा सकते हैं। जहाँ मलवा कम होता है बौर इसलिए जहाँ नदी के पेटा भरने की संभावना नहीं है। नदी की जलराशि पर नियंत्रण रखने से ही बाढ़ें रोकी जा सकती हैं। यह नियंत्रण निम्न उपायों द्वारा संभव है—

(क) घाटी के अपरी भाग में वन-रोपण,

(ख) नदी के रेटे की सफाई (ड्रेजिंग)

(ग) नदी के किनारे जहाँ-तहाँ झीलें वनाना जिनमें बाढ़ का जल रह सके। प्रवाह मैदान के आगे का डेल्टा वन जाता है जहाँ मलवे का सबसे बारीक भाग जमता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है नदी का मीठा जल जब समृद्र के खारे जल से मिलता है, तब नदी का मलवा एकाएक छूटकर जम जाता है। मलवे में घुला हुआ और महीन

माग इतना अधिक होता है कि डेल्टा समुद्र के भीतर से उसको पीछे ठेल देता है। बाहर निकले हुए डेल्टा के मैदान में धीरे-धीरे नदी का प्रवाह वढ़ जाता है। इस मैदान में नदी की अनेक शाखायें उसका जल समुद्र में ले जाती हैं। डेल्टा वनने की किया रेल के लिए बाँच बनाने की किया से मिलती-जुलती है। बाँच बनाने में गर्तों में मिट्टी फैंक कर उनको ऊँचा किया जाता है। डेल्टा वनने में नदी की शाखायें अपना मलवा समुद्र में डालती हैं और धीरे-धीरे उसको भर देती हैं।

नदी प्रणाली (रिवर सिस्टेम)

जब किसी ऊँचे स्थान पर वर्षा का जल गिरता है तव वह स्वतल, अर्थात् समुद्र में पहुँचने का प्रवन्ध करता है। आरंभ में वर्षा का जल समुद्र में ही भरा था। समुद्र तक पहुँचने के लिए जल को ढाल पर बहना पड़ता है। इस ढाल के सहारे उसे अपना स्थायों मार्ग बनाना पड़ता है। यह मार्ग नदों की घाटी है। इसी घाटी के द्वारा ही नदी समुद्र से मिलती है।

नदी का पय ऊने-नीचे धरातल पर होकर बनता है, और घरातल की विशेपतायें उस पर अपना प्रभाव डालती हैं। आरंभमें जब स्थल-भाग समृद्ध के ऊपर उठता है, तब निदयों का बहाव उसकी ऊवाई और नीचाई के अनुसार होता हैं; अर्थात उनका आरंभिक पय आरंभिक स्थल की दक्षायें निर्धारित करती हैं। इस प्रकार की निदयां अनुगामी (कान्सीक्वेन्ट) निदयां कहलाती हैं। अनुगामी निदयों को आड़ी (लांजीच्युडिनल) निदयां भी कहते हैं। इनका बहाव मोड़ों के बीच की घार्टियों में रचना (स्ट्रवचर) के समान होता है। इसलिए इनका बहाव जल विभाजकों के समानान्तर होता है। बाद में, निदयों को घार्टियों वनने और विस्तृत होने पर नई सहायक निदयां उत्पन्न होती हैं। आदिकाल की निदयों में भी कभी-कभी मार्ग परिवर्तन हो जाता है। इन सब निदयों को उत्तरगामी (सबसीक्वेन्ट) निदयां कहते हैं। उत्तरगामी निदयों को बेड़ी (ट्रान्सवर्स) नदी भी कहते हैं। इनका बहाव रचना के विरुद्ध होता है। ये जल-विभाजकों से हटी रहती हैं। निम्नलिखित कारण से आदि काल की निदयों में परिवर्तन होते हैं:

- (१) मार्ग के मोड़ समाप्त होकर सीधा बहाव स्थापित होना । यदि आरंभ से ही मार्ग सीधा है, तो सीधे मार्ग में कटाव के कारण मोड़ें उत्पन्न हो जाती हैं ।
- (२) शिलाओं के अनुरूप मार्ग का होना। नदी का आरंभिक वहाव घरातल की ऊँचाई-नीचाई के अनुसार होता है, शिलाओं की प्रकृति के अनुसार नहीं। कहीं-कहीं ऐसा देखा जाता है कि नदी का वहाव कठोर चट्टानों पर है, और उसके पास इसी मुलायम चट्टानों उपस्थित हैं। इस दशा में मुलायम चट्टानों के कटने पर नदी उनमें वहने लगेगी और अपने प्राचीन मार्ग को छोड़ देगी।

ر دوسه و دوسه

(३) जल विभाजकों का पीछे हटना—पड़ोसी निदयों का उद्गम की ओर कटाव असमान होता है। इसका कारण यह है कि (अ) कुछ निदयों में जलराशि में बृद्धि हो जाती है, (व) निम्नतल कुछ ने ने होता है, तथा मुलायम चट्टान अधिक कट जाती है। इस प्रकार, नदों के उद्गम की ओर कटाव होने पर जल विभाजक न केवल नीचा होता है, वरन् वह पोछे की ओर हट जाता है। चित्र ११६ में विन्दु रेखाएँ यह स्पष्ट करती हैं।

समान ढाल नियम—जब नदी का बहाब निम्नतल को पहुँच जाता है, तब नदी की शिक्त अपनी घाटों को, विशेषतः ऊपरी घाटों को चीड़ा करने में लग जाती हैं। जल-विभाजकों के पीछे हटने से ही घाटों चीड़ी होती हैं। ऐसा देखा गया है कि जहाँ दोनों और पर शिलायें साधारण और चपटी हैं, और जहाँ जल वर्षा नदी के दोनों ओर समान हैं, वहाँ जल विभाजकों के डाल मन्द होते हैं। मन्द ढाल बनने की इस प्रवृत्ति को कैम्पवेल का 'समान ढाल' (ईनवल डिक्लेवटी) नियम कहते हैं। इस नियम में यह कहा गया है कि, "जब जल विभाजक के दोनों ढाल असमान हैं, तब खड़े ढाल का कटाब अधिक होकर जल विभाजक मन्द ढाल की ओर हटता जायगा जब तक कि दोनों ढाल बराबर नहीं जायें।"

एकांगी हटाव—जिन भागों में शिलाओं की बनावट मिश्रित है और उनके पत्तों में अधिक ढाल हैं, वहाँ जल विभाजक पतों की अधिक ढाल की ओर हटेगा जिससे दोनों- ढालों में असमानता (एसिमिट्रिकल) बनी रहेगी । इस प्रवृत्ति को 'एकांगी हटाव' (मोनों- मलाइनल शिकटिंग) का नियम कहते हैं।

छोटो निहयाँ (इनसीववेन्ट और ओवसीववेन्ट)—ऐसी निहयों की सहायक निहयाँ नहीं होती हैं; वर्योंकि जिन क्षेत्रों में वे वहती हैं उनकी शिलायें ऐसी होती हैं कि निहयों में शिला के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। सपाट तल्लटी (सेडीमेंन्ट) क्षेत्रों में, तथा विशाल ग्रेनिट शिला के क्षेत्रों में इस प्रकार की निहयाँ मिलती हैं। जहाँ ये नाह्याँ वहुत होती हैं वहाँ की नदी प्रणाली को 'वृक्षाकार' (डेनाड़ाटक) प्रणाली कहते हैं। जो सहायक नदी प्रमुख नदी की दिशा के विपरीत वहती हैं, उसको 'विपरीत गामी' (ओवसीववेन्ट) नदी कहते हैं। इस प्रकार की निहयाँ सहायक नदी की सहायक होती हैं, बौर प्रायः ऐसे क्षेत्र में मिलती हैं जहाँ विभिन्न जाित की शिलायें एक दूसरे के बाद सपाट किटवन्य में मिलती हैं। ऐसी दशा तटीय मैदानों में अधिकतर देखने में आती हैं।

पूर्वगामी (एन्टोसीडेन्ट) निवयं — भौतिक शिवतयों के कारण निवयों के कार्य में विद्या पड़ जाता है। भौतिक शिवतयाँ कहीं पर घरातल को अपर उठा देती है। इस 'उत्यान' से नदी के वहाव में रकावट पड़ जाती है जिससे नदी को हटाना पड़ता है, इस रका-वट को नदी धीरे-धीरे और अपनी शिवत को बढ़ा कर दूर करती है। प्रथम, उत्थान के

कारण खड़ा ढाल हो जाने से नदी के कुछ भाग में जल अधिक वेग से वहने लगता है और इसिलयें पाछे की ओर अधिक कटाव होने लगता है। कभी-कभी तो कटाव और उत्यान समान गित से हो। चलते हैं। दूसरे, उत्थान के कारण नदी के कुछ भाग में वहाव एक जाता है जिससे वहाँ एक झील वन जाती है। इस झील की ओर से भा उत्यान पर नदी का यावा होता है। झील वन जाती है। झील का जल अपनी रासायनिक शिवत से तथा अपने भार से उत्यान को आगे की ओर काटने लगता है। उत्यान के दोनों ओर कटाव के कारण शोध हो उसके आर-पार एक सकरी घाटी (गार्ज) वन जाती है जिसमें होकर नदी पूर्ववत वहने लगती है, और झील का अन्त हो जाता है। ऐसी नदी को जो उत्यान के पहले से ही बहती थी, 'पूर्वगामी' नदी कहते हैं। पूर्वगामी नदी को पहचानने के चिन्ह नदी के मध्य भाग में (क) सकरी घाटी, और (ख) झील के मैदान हैं।

नेपाल में बहने वालो अरुग नदी इसका उदाहरण है। यह नदी २६००० फीट जैंचे गोसाई यान पर्वत के उत्तरी ढाल से निकलती है। खारकुंग के निकट यह नदी १८००० फीट जैंचे यो-री पहाड़ के आर-नार एक सकरी घाटी द्वारा बहती है। इस सकरी घाटी के १२ मील ऊनरी भाग में नदी की घाटी चौड़ी है और वहाँ पर हिम द्वारा लाई हुई भिट्टी फैली है। सकरी घाटी के नीचे फिर नदी का मैदान चौड़ा है; परन्तु वहाँ, खारकुंग के निकट, मैदान का पुराना भाग घारा से लगभग ७०० और १००० फीट ऊपर है। सकरी

श्राटो के आगे भी मैदान में हिम द्वारा लाई हुई मिट्टी है।

यो-री को सकरो घाटी कठोर नाइस चट्टान में कटो है। इस सकरी के निकट ही पूर्व की ओर एक दर्री है जिसका नाम कूयोकला है और जिसकी ऊँचाई केवल १८०० फीट है। कूयोकला में कोमल शिष्ट चट्टान है। कटोर नाइस चट्टान से कोमल शिष्ट चट्टान है। कटोर नाइस चट्टान से कोमल शिष्ट चट्टान में यकायन परिवर्तन होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन काल में यो-री पहाड़ और कूयोकला दर्री बनने के पहले अग्ण नदी की घाटी पूर्ण रूप से स्थापित थी। यह पहाड़ और यह दर्री वहाँ पर पहले नहीं थे। यदि वे होते, तो नदी का बहाब दर्री को कोमल शिष्ट चट्टान में होता न कि कटोर (नाइस) चट्टान में।

हिमालय से आने वाली अन्य कई निदयाँ 'पूर्वगामी' (एन्टोसीडेंट) निदया हैं; जैसे

सिन्यु, सतलज, और ब्रह्मपुत्र नदियाँ।

अर्घ्यामी (सुपरइम्पोजड्) निहयाँ—पृथ्वी पर अनेक क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ महान् संचयों के नीचे प्राचान निहयाँ द्वी पड़ी हैं। इन संचयों के ऊपर नई निहयों में जल बहने लगा है। इन नई निहयों को 'ऊर्द्रगामी' निहयाँ कहते हैं। प्राचीन निहयों को ढकने वाले संचय तोन प्रकार के होते हैं—लावा हिमजन्य मलवा तथा डूवे हुए धरातल पर समुद्र का मलवा। इस प्रकार की निहयों के उदाहरण अमेरिका में बहुत देखे जाते हैं। यहों जीलों के निकट प्राचीन हिमाच्छादित क्षेत्रों में खोदने से यह पता लगता है कि पहले उस क्षेत्र की निहयाँ उत्तर की ओर सेन्ट लारेन्स नदी में बहती थीं। उन निहयों को आज-कल हिम द्वारा लाया हुआ मलवा ढके हैं। इस मलवे के ऊपर आजकल कल कई निहयाँ दक्षिण की ओर बहती हैं। एंगी निहयों का उत्तरी अमेरिका में एक दूसरा उदाहरण गतीजन नदी हैं। गतीजन नदी कोलोरेडो के पठार में बहती हैं। यह नदी ज्वालामुखी की राख की वड़ी गोटी तह पर पहले बहती थी। राख कट जाने पर उसके नीचे कठोर ग्रेनिट चट्टान निकली। चूँ कि नदी की घाटी स्थापित हो चुकी थी, इसलिये यह नदी अपनी घाटो से वाहर न जा सकी। इस कठोर चट्टान का काटने के लिए वह वाध्य


तुई हैं और इस समय यह २००० फीट गहरी सकरी घाटी (कौनयन) में वह रही हैं। जैसे गनीजन नदी को राख के नीचे गड़ा पहाड़ मिला, वैसे इसकी सहायक नदी, अनकम्पागी नदी को जसी राख के नीचे गड़ी किसी नदी की पुरानी घाटी मिली। वह उस घाटी में वहती रही पर उसे काट न सकी, नयोंकि सहायक होने से उसका निम्नतल (वेजलेविल) गनीजन नदी हैं। उत्तरी अमेरिका के एपेलेशियन पर्वत में ऊर्द्धगामी नदियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे हडसन नदी।

नदी का पुनर्जीवन (रिजुवेनेशन)

जब घरातल का उत्थान होता है, तब निद्यों के डाल (ग्रीडयंट) कड़े हों जाते हैं. इ सिल्ये बहाब की गित में वृद्धि हो जाती है, और नदी अपनी घाटी की पुन: गहरी करने लगती हैं। गहरे कटाब की प्रवृत्त घारा के मध्य भाग में अधिक होती हैं। दहीं पर उसका नया गहरा पथ बन जाता है। गहरा पथ बन जाने से नदी का जल अपने प्राचीन प्रवाह मैदान तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिये प्राचीन मैदान और प्राकृतिक बाँव नदी की घारा बहुत अँचे हो जाते हैं।

गहरी मोड़ें—नदो के पुनर्जीवित होने का एक प्रभाव प्रवाह-मोड़ का गहरा होना है। ये गहरी मोड़ें अनुपाकार सकरे कटाव वन जाती हैं। इनको 'गहरी मोड़ें' (इनसाइज्ड मियान्डर) कहते हैं। गहरी मोड़ें दो प्रकार की होती हैं, सुडील खाई (इन्हेंच्ड मियान्डर), और एकांगी खाई (इन्होंच्ड मियान्डर), और एकांगी खाई (इनग्रोन मियान्डर)। जब धरातल का उत्थान शीन्नता से होता है, तब सुडील खाई बनती हैं। इसके दोनों ढाल खड़े होते हैं। एकांगी खाई उस दशा में बनती हैं जब कि उत्थान धीरे-बीरे होता है, और इसलिये नदी की धारा इधर-जबर होती रहती है। ऐसी खाई एक ढाल मन्द और दूसरा ढाल खड़ा होता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो नदी की खाई घरातल के उत्थान से पुनर्जीवित नदी में बनी है। इस खाई को 'कैनीयन' कहते हैं। यह लगभग १ मील गहरी है और जगभग ३०० मील की दूरी तक चली जाती है। समतलप्राय (पेनीप्लेन) के लगभग २००० से ८००० फीट तक उठने के कारण ही यह खाँई बनी।



(इस चित्र में नदी की आयु का पुनर्जीवन पर प्रभाव दिखाया गया है। क म नृद्धा-वस्या में बहुत अ धिक, ख में प्रीढ़ावस्या में कुछ कम, ग और घ में युवावस्था में बहुत कम प्रभाव होता है। इसी के अनुसार नदी के समतल किनारे का विस्तार भी अधिक और कम होता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है।)


नदियों की रूपरेखा (रिवर पैटर्न)

निदयों तीन प्रकार के साँचे में ढली होती हैं; (अ) वृक्षाकार (ड़ेन ड्रिटिक),


(व) लताकार (ट्रेलिक) और (स) चक्राकार (एनुलर अथवा रेडियल)। जहाँ पर चट्टानों से अधिक विघ्न नहीं पड़ता हैं, वहाँ अधिकतर वृक्षाकार नदी-प्रणालियाँ ही होती हैं, इसमें मुख्य नदी वृक्ष के तने की भाँति होती हैं, और उसकी सहायक नदियाँ डाली की भाँति । परन्तु जहाँ पर नदियों के कार्य में चट्टानों द्वारा अधिक विघ्न पड़ता है, वहाँ लताकार नदी-प्रणाली मिलती हैं । इस आकार में अधिकतर नदियाँ समानान्तर बहती हैं । इनका मार्ग अधिकतर सीधा होता हैं । इन नदियों के क्षेत्र में कड़ी चट्टानें पहाड़ियों के रून में धरातल से ऊपर उठी होती हैं, और उनके मध्य में मुलायम चट्टानों में नदियों की घाटियों होती हैं ।

जहाँ कड़ो चडुानों और मुलायम चट्टानों की पेटियाँ किसी ऊँचाई (डोम) के चारों ओर गोलाई में स्थित होती हैं, वहाँ पर नदी-प्रणाली का आकार चक्राकार होता है।

नोचे दिये हुए चित्रों में ये साँचे दिखाये गये हैं:--



चित्र १२०--वृक्षाकार



चित्र १२१--- लताकार

नदी-हरण (रिवर कैप्चर)

१८८६ में एक जर्मन विद्वान् फिलिपसन ने नदी-हरण की ओर लोगों का घ्यान कार्कापत किया। जल-प्रवाह में यह एक वहुत ही सामान्य नियम है कि अविक वलवान नदी अपनी पड़ोसी वलहीन नदी का जल छीन लेती है। जिस नदी में अधिक ढाल अथवा अधिक जलराशि के कारण अधिक कटाव होता है वह नदी वलवान कही जाती है। मन्द ढाल वाली और कम जलराशि वाली नदी वलहीन नदी कही जाती है।

जो नोई भी कारण ऊपर की बोर के कटाव (हेडवर्ड इरोजन) को जल विभाजक की एक बोर से अधिक बढ़ाता है, वह एक नदी को दूसरे नदी के जल छीनने की ओर प्रवृत्त करता है। जलविभाजक का एकांगी हटाव, नदी के बहाव में कड़ी चट्टान की तह, उत्पान की भीतिक कियाओं, हिम के कार्य, ज्वालामुखी के संचय और फटानों (एवलांश) के संचय भी नदी-हरण के लिए कारण हो सकते हैं।

नदी-हरण अपने निम्नलिखित चिन्ह छोड़ता है:---

(१) शिरिश्चित्र नदी (विहेडेड रिवर) जो घाटी की चौड़ाई देखते हुए बहुत छोटी होती है। इस नदी को 'अनुपयूक्त' नदी (मिसिफट) कहते हैं।


(२) पवन-दरार (विन्ड-गेप) जो घाटी के सूखे हुए भाग का नाम है।

(३) हरण-मोड़ (एल्वो आव कैपचर) वन जाती है जहाँ वलवान नदी दूसरी नदी का जल खींच ले जाती है। साधारण दशा में हरण करने वाली नदी पाश्वे दिशा से साती हैं। और इसलिए यह मोड़ वन जाती हैं।

कासने के अनुसार वास्तिविक हरण के विषय में दो मत प्रचिलित हैं। एक मत कहता है कि अपर से नीचे वाली नदी में जल अकस्मात् वहने लगता है, दूसरे मत का कहना है कि भूमि के नीचे ही नीचे अपहरित नदी का जल दूसरी नदी में बहने लगता है। चूने की चट्टान में, लिद्रपुक्त वालू के पत्थर में, वालू में तथा कंकरीली मिट्टी में अपहरण सदा भूमि के भीतर ही होता है। अभेद्य अथवा न घुलने वाली चट्टानों में, आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानों में, और शेल और काँप में अपहरण सदा भूमि के अपर होता है।

कासवी के अनुसार तीन प्रकार के हरण होते हैं; ऊपरी प्रगति वाला हरण (हेडवर्ड इरोजन), पार्व हरण (फ्लेनेशन कैपचर), और अन्तर्भा तिक हरण (सद्दरेनियन कैपचर)

आगे दिये हुए चित्र में हरण की किया दिखाई गई है। इस चित्र में नदी Λ अपना पय B नदी की ओर वेग से काट रही है और अन्त में उसका हरण कर छेगी। इस चित्र में G स्थान पर हरण-मोड़ यह दिखाती है कि नदी D का हरण हुआ है। E नदी की घाटो को देख कर यह कहा जा सकता है कि यह नदी 'शिरिक्श' नदी है:—



चित्र १२२---नदी-हरण

नदी-हरण का ए क प्रमाणित उदाहरण फास्स की मोंजेल नदी द्वारा म्यूज नदी की एक सहायक का हरण है। ये दोनों नहियाँ तूल नगर के निकट एक दूसरे के पास आईं। वहाँ पर मोजेल नदी की एक शासा ने दोनों नदियों के बीच की मिट्टी काट दी और म्यूज नदी की सहायक का हरण कर लिया। इसकी हरण मोड़ अब तक रपट्ट है। इस हरण का एक प्रमाण यह है कि म्यूज नदी की घाटी में बीच प्रवंत से आया हुआ मलवा मिलता है, यचिप आजकल बीज पर्वंत से कोई नदी म्यूज में नहीं जाती है। परन्तु जी सहायक मोजेल नदी में अब चली गई है और जो पहले म्यूज नदी में गिरती थी वह अवश्य ही बोज पर्वंत की परिचमी ढाल से आती है।

अनंत आव जियोलोजी, १९३७।

नदी का निर्माण-चक्र (रिवर वेली साइकिल)

विलियम डेविस नामक एक अमेरिकन विद्वान ने संसार का ध्यान इस ओर आक-पित किया कि घरातंल के आकार एक विकास-चक्र से होकर निकटते हैं । नदियों की पार्टियों को समझने के लिए यह विचार वड़े महत्व का है। "जितने काल में घरातल का एक उठा हुआ भाग आकार-निर्माण-साधनों हारा किए हुए परिवर्तनों में होकर सपाट मैदान वन जाता है" उसको 'भौगोलिक चक्र' (ज्योग्रोफवल साइविल) वहते हैं। पहले-पहल निर्माण चक्र का मल केवल नदी के कार्य में ही प्रयोग होता था; परन्तु अब उसको सभा निर्माण-सावनों, जैसे, पवन, जल और हिम में प्रयोग विया जाता है । इस मूल का महत्व यह है कि इसके द्वारा पूर्ण घरातली दृश्य (लैन्डस्केप) का कारण-परिणाम इतिहास भली भाँति स्पष्ट हो जाता है। इसकी सहायता से हमकी यह स्पष्ट ही जाता है कि किसी आकार का पहले वया रूप था और आगे वया होगा । यह आदश्यक ाहों है कि कोई चक्र अपना पूर्ण विकास प्राप्त हो कर छे । बहुघा ऐसा होता है कि व.च ें में ही उसमें कोई विघ्न आ जाता है जिससे उसका कार्य रुक जाता है । इस मूल का अभि-प्राय केवल यह है कि जितने भी आकार है उनका प्रारम्भिक रूप (इर्त शियल फार्म) अनुक्रमिक रूप (सिविवेन्शल फार्म) से हो कर अन्तिम रूप (अर्ट मेट फार्म) में पहुँच जाता है। अन्तिम रूप समतल प्राय (पेनो प्लेन) माना गया है जिसमें आकारों का प्राय: लोप हो जाता है। 'चक्र' के विचार का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट कर देता है कि अन्त में सभो आकार विलीन हो जाते हैं।

घरातल का नया उत्थान प्रारंभिक रूप उपस्थित करता है जिससे हरण की शिवतयाँ कार्यशोल हो जाती हैं। उनके कार्य का परिणाम अन्तिम रूप को लाकर 'चक्र' को पूर्ण करना है। 'चक्र' की पूर्ण उदाहरण कहीं नहीं मिलता है। डेविस के मतानुसार, निर्माण-चक्र में जो घरातल-दृश्य उत्पन्न होते हैं वे "शिला, किया और अवस्था" (स्ट्रवचर, प्रोसेस, ऐन्ड स्टेज) के परिणाम हैं। शिलाओं की प्रकृति तथा उनकी पर्तो का हंग जैसे टेड्रा, सीधा आदि; निर्माण के सावन, और उन साधनों का कार्य कहाँ तक हो चुका है आदि वातों के ज्ञान से किसी क्षेत्र के घरातल-दृश्य को भली गाँति समझा जा सकता है।

निर्माण चक्र के आलोचकों ने निम्नलिखित आशंकायें उपस्थित को है :

- (१) 'चत्र' शब्द उपयुक्त शब्द नहीं है, वयोंकि उससे आरंभिक दशा में लीटने का अभित्राय है।
- (२) नदी की घाटी की उपमा मनुष्य के जीवन से नहीं दी जा सकती है; क्योंकिः मनुष्य के जीवन में नदी की भाति 'पुनर्जीवन' नहीं संभव है, आलीचकों में प्रमुख लोग. चेम्बरलेन, सैलिसवरी और पसारगे थे।

षाटी के निर्माण में 'कटाव' और 'भराव' दो मुख्य कार्य हैं परन्तू ये कार्य सब घाटियों में समान रूप से नहीं मिलते हैं; और न एक घाटा के भिन्न-भिन्न भागों में वे एक समान मिलते हैं। इन कार्यों में किसी एक की प्रवानता कहीं और दूसरे की प्रवानता कहीं और होती हैं। नदी की किसी विशेष: अवस्था में 'कटाव' प्रवान हो सकता है, और किसी बुसरी अवस्था में 'मराव' प्रवान हो सकता है।

अवस्था के अनुसार डेविस ने निरयों की घाटियों को तीन भागों में वाँटा हैं: (१) युवावस्था (यूयफुल स्टेज), जिसमें 'कटाव' की प्रधानता होती है।

(२) प्रोहावस्या (मेच्योर स्टेज), जिसमें कटाव और 'भराव' में सामंजस्य होता .है। बीर

(३) वृद्धावस्या (ओल्ड स्टेज) जिसमें 'भराव' प्रधान होता है।

इस विमाजन में नदी की आयु का संबंध वर्षों से नहीं है, वरन् अवस्था (स्टेज) से हैं। जिसका अभिप्राय नदी द्वारा किये हुए कार्य से हैं। निर्माण-चक्र की पूर्ण करने में कितना कार्य हो चुका है, और कितना कार्य वाको है इसी से निर्दयों की अवस्था जानी जाती है।

युवावस्या—धरातल पर वर्षा का जल ढाल के सहारे-सहारे निचले भाग की ओर बहुने लगता है। जहाँ ढाल काफी होता है, वहाँ शीघ्र ही बहुते जल को कुछ ऐसे भाग मिल जाते हैं जो आस-पास के स्थानों से नीचे होते हैं। ऐसे नीचे भागों में जल एकवित होने लगता है। कटाव के कारण ये भाग और अधिक गहरे हो जाते हैं। अधिक गहरे होने से वहां अधिक जल एकत्र होता है। ज्यों-ज्यों जल का बहाब आगे की ओर बढ़ता है, त्यों-यों उसकी नालियाँ गहरी होती जाती है; क्योंकि उन नालियों में बहुत जल बहुता है, और वहां पर 'कटाव' सरल है।

नालियों को गहराई बढ़ते-बढ़ते अन्त में बहता हुआ जल समृद्र अथवा अन्य निम्नतल तक पहुँच जाता है। निम्नतल पर पहुँच जाने पर बहाव की नाली का चौड़ा होना आरम होता है। यह चौड़ापन निम्नतल से आरंभ होकर उद्गम की ओर पीछे की ओर बढ़ता है। नाली के चौड़े होने में जल द्वारा लाया हुआ मलवा सहायता देता है। जल बहाव की नालियों के गहरा होने, और फिर चौड़ा होने से नदी की घाटियों बन जाती हैं।

जो नदी युवावस्था में होती है वह अपने सामने आने वाली इकावटों को तोड़ती हुई अपने निम्तल तक प्रीघ्र पहुँचने की चेप्टा करती है। जहाँ उसकी नाली गहरी होती है, वहाँ वह उसकी और गहरी करती है। इसिलए उसकी नाली V आकार की वन जाती है जिसके किनारे ऊपर की बोर अधिक खुले और नीचे की और अधिक पान मान होते हैं। जहाँ पर गहरा करने की ओर नदी की प्रवृत्ति होती है, वहाँ घाटी का आकार सकरा (गाजं) होता है। सकरी घाटी की गहराई निम्तल के ऊपर घरातल की ऊँचाई पर निभंर है। इस नदी में ऐसी घाटी की गहराई लगमग १८००० फीट है। कितने शीध्र नदी अपनी सकरी घाटी वना सकेगी इसका निणंय नदी की जलराणि और उसके बहने की गित तथा चट्टानों की प्रकृति करती है।

क्यों-ज्यों नदी की नाली निम्नतल की बोर बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों उस तल से कपर घरातल की कीचाई कम होती जाती है। इसिलए नदी के मध्य भाग में ढाल कम होता है। कम ढाल होने से जल का बहाव मन्द पड़ जाता है; यद्यपि यह बहाव नदी के किनारों को काटने के लिए अब भी काफी बलवान है। बहाव की गति में कमी हो जाने से नाली में मल्या जमा होने लगता है। जहाँ कहीं नाली में मोड़ें होती है वहाँ भी मल्या जम जाता है; ययोंकि मोड़ पर बहाव की गति कम हो जाती है। बारतव में मोड़ों के पुमाव के कारण नदी का पय लम्या हो जाता है जिससे नदी का ढाल कम हो जाता है। मल्या जमने से नाली के मध्य क्षेत्र में उसका आकार नहीं रहता है। वह आकार जीड़ा ही जाता है, क्योंकि उसका पेटा मर जाता है। जब नदी निम्नतल पर स्थापित

हीं जाती है तब उसके ऊपरी भाग में घीरे-वीरे सकरी वाटी की दीवारे क्षीण होने लगती हैं और वहाँ भी घाटो में चीड़ापन आ जाता है। परन्तु इस अवस्था में भी सकरा आकार सहायक नदियों में पाया जाता है।

बहाव नारंभ होने पर अनेक स्थान ऐसे होते हैं जहाँ दलदल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जल का वहाव समुचित नहीं है। धीरे-धीरे इन स्थानों में भी वहाव की नालियां वेन जाती हैं, क्योंकि सहायक निदयों के कटाव के कारण उन स्थानों में ढाल उत्पन्न हो जाता है। ऐसे कटाव को 'उद्गम कटाव' (हेडवाटर इरोजन) कहते हैं।

ऐसी अवस्था आ जाने पर नदी की युवावस्था अन्त होने लगती है। यह अवस्था ऐसे पेड़ को सी है जिसका तना मोटा हो गया है, पर जिसमें अब भी ऊपर की पतली पतलो डालें हैं जो अपने की मोटा करने में लगी हैं।

नदी की युवावस्या की विशेषतायें निम्नलिखित हैं:---

१. सकरी घाटो (V—आकार), २. जल प्रपात, ३. झीलें और दलदल, और पे. चौड़ी चोटो वाले जल विभाजक जिनमें ढाल अधिक है।

प्रीदावस्था—नदी की प्रीड़ावस्था में वेग के साथ गहराई नहीं बढ़ती है। इस अवस्था में नदी के किनारों के अधिक कटने से नदी की घाटी चीड़ी होने लगती है। जल विभाजकों के डाल अधिक मन्द हो जाते हैं और उनकी चोटो संकीर्ण हो जाती है, उनकी ऊँचाई भी सामान्य रूप से कम हो जाती है। इस कारण नदियों का हरण अधिक होने लगता है। इसका फल यह होता है कि कई विलग क्षेत्रों का जल-प्रवाह एक में मिल जाता है। नदियों के हरण के कारण ऊपरी क्षेत्रों में कटाव अधिक होने लगता है जिससे निचले क्षेत्रों को भरने के लिए अधिक मलवा प्राप्त होता है।

किनारों के कटाव से निहियों को घाटो में प्रवाह मोड़ों की पट्टी स्पष्ट हो जाती है।
नदी के बहाव में विविधता था जाने से अनेक प्रवाह-मोड़ें बनती और विगड़ती हैं। प्रवाह
मोड़ों की पट्टी चीड़ो हो जाती है और घाटो के निचले भाग में भी पहुँच जाती है। इन
प्रवाह मोड़ों से न केवल किनारों के कटाव में सहायता मिलती है, वरन् नदी के प्रवाहमेदान के बनने में भी सहायता मिलती है। प्रवाह-मैदान का लारंभ प्रवाह-मोड़ के भीतरी
ओर (कानकेव) मलवा जमने से होता है। उस भाग से धीरे-धीरे यह मैदान बढ़ता
जाता है। घीरे-धीरे इस मैदान में मलवे की गहराई अधिक हो जाती है, और वह नदी
के किनारों की दीवारों को भी कुछ अंश तक डक लेता है। इस अवस्था में वह
पाटी का मैदान (किलाक्ट्रें) कहलाने लगता है।

'षाटो का मैदान' (वेलीप्लेन) कहलाने लगता है। प्रोढ़ावस्या की विदायतायें निम्नलिखित हैं:—

(१) प्रवाह् मैदान और प्रवाह-मोड़ों की उपस्विति ।

(२) नदो के किनारों का मध्यमं ढाल।


- (३) अलग यहाव क्षेत्र जिसमें बहुत सी सहायक नदियां हों, और नियत जल विभाजक हों।
 - (४) पूर्ण प्रकार से प्राप्त 'निम्नतल' और
 - (५) जलप्रपात और झोलों का अभाव।

वृद्धावस्था—उयों-ज्यों वृद्धावस्था निकट आती है, त्यों-त्यों घाटी के आकार-निर्माण में चट्टानों का प्रभाव कम होने लगता है। परन्तु कठोर चट्टानों के ऊँचे टीले इस अवस्था में भी ऊँचे बने रहते हैं। नदी की वृद्धावस्था उस समय आती है जब कि उसकी सभी सहायक नदियाँ अपना निम्नतल प्राप्त कर लेती हैं। उनका बहाब इतना शियिल हो जाता है कि प्रवाह मोड़ों की उनमें प्रधानता होती है। उनकी पाटी का मैदान इस समय तक चपटा, प्रायः आकार-रहित हो जाता है।

वृद्धावस्या की विशेषतायें निम्नलिखित हैं:---

- १. नदी के किनारे फैले और बहुत नीचे होते हैं।
- २. वहाव की गति बहुत मन्द होती है।
- ३. कटाव का प्रायः अभाव होता है।
- ४. आकार बनना प्रायः बन्द हो जाता है।
- ५. सहायक नदियाँ भी निम्नतल प्राप्त कर लेती हैं।

नोचे दिये हुए चित्र में विभिन्न प्रकार की चट्टानों में नदी की तीनों अवस्थायें दिखाई गई हैं।




चित्र १२३—चट्टान का प्रभाव $ig(\sum_{i=1}^{n} A,B)$ आदि विभिन्न चट्टानें हैं, और १,२ आदि अवस्थायें हेंig)

जल-प्रपात (वाटर फाल)

नदी की घाटो में असमान कडोरता की चट्टानों के पास-पास आने से जल-प्रपात क्यवा 'उवला देग' (रेपिट) बनते हैं। यदि घाटी में एक ही प्रकार की चट्टान है, तो बाटी भी एक ही प्रकार की होती है। ऐसी दशा में जल प्रपात या 'उथले वेग' नहीं वनते हैं।

वगल में दिये हुए चित्र में जल-प्रपात तथा 'उयले वेग' की उत्पत्ति के कारण स्पष्ट किये गये हैं:—

इस चित्र में Λ में एक ही प्रकार की चट्टान नदी की पूरी घाटी में है। इसलिए वहाव में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ता है; क्योंकि समान ढाल है। B में घाटी के एक भाग में कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान साथ-साथ हैं, इसलिए नदी का जल कठोर चट्टान को इतना जी घ्र नहीं काट सका है जितना कि उससे लगी हुई मुलायम चट्टान को परन्तु यहाँ पर कठोर चट्टान का



चित्र १२४—बहाव पर चट्टान का प्रभाव

ढाल नदी के साथ (डिप) है जिससे 'उयला वेग' (रैपिड) ही वनता है, जल-प्रपात नहीं। C में भी कठोर चट्टान ऊपर आ गई हैं। पर इस दिशा में उसका ढाल नदी के विरुद्ध हैं जिससे नीचे की और उसका ढाल है। इस खड़े ढाल से पानी नीचे लुढ़कता है और उससे जल-प्रपात वन जाता है।


गिरते जल के वोझ के कारण निचले भाग की मुलायम चट्टान में एक गड्ढा वन जाता है जिसको 'प्रपात-गर्त' (प्लंज-पूल) कहते हैं। इस गर्त में गिरते हुए जल से जल उछल-उछल कर अथवा गिरते समय पवन द्वारा उड़ कर मुलायम चट्टान को भिगो देता है। यह भीगी हुई मुलायम चट्टान थोड़े ही समय में गिर पड़ती है और जल के साथ वह जाती है। इस चट्टान के वह जाने से कठोर चट्टान के नीचे से सहारा निकल जाता है। जिससे अपने ही वोझ से वह कठोर चट्टान ट्ट-ट्ट कर गिर जाती है। उसके गिरने से जल-प्रपात पीछे की ओर हट जाता है। इस प्रकार एक संकीण खड़ड (गार्ज) वन जाता है जिसमें होकर नदी का जल वहता है। निचले भाग में इस खड़ड का आरंभ स्थान जल प्रपात का आरंभ स्थान दिखाता है। जब कठोर चट्टान का ऊपर निकला हुआ पूर्ण भाग नष्ट हो जाता है, तब जल-प्रपात का अन्त हो जाता है। चित्र के D में कठोर चट्टान सीघी खड़ी है और इसलिए वह टूटती नहीं है। ऐसी दशा में जो जल-प्रपात वनता है, वह पीछे नहीं हटता है और प्राय: चिरस्थायी होता है।

जल-प्रपात बहाव की उस असमानता को कहते हैं जिसमें जल ऊपर से गिरता है।

जहाँ सीढ़ीदार दीवार के किनारे कई प्रपातों में जल गिरता है उसको 'कैसकेड' कहते हैं। जहाँ जल ऊपर से गिरता नहीं हैं, परन्तु कठोर चट्टान पर वहने में उसका वेग बहुत होता है उसको 'उथला-वेग' (रैपिड) कहते हैं। जब कठोर चट्टान के ऊपर बहुत बड़ी जल राशि बहती है जिससे चट्टान ऊपर दिखाई नहीं देती है तब इस उथले वेग को 'कैटरेक्ट' कहते हैं।

हटने वाले जल प्रपात का प्रसिद्ध उदाहरण नियागारा जल-प्रपात है। इसको १६७८ में लासाल नामक एक फांसीसी ने खोजा था। यह जल प्रपात ईरी झील से निकलनेवाली नियागारा नामक एक छोटो नदी पर है। इस जल-प्रपात के मध्य गीट आइलैंन्ड नामक एक छोटो नदी पर है। इस जल-प्रपात के मध्य गीट आइलैंन्ड नामक एक छोटा-सा द्वीप है जिससे इसके दो भाग हो जाते हैं। इसका एक भाग कनाडा की सीमा में है, और दूसरा भाग संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा में। कनाडा की सीमा में प्रपात की चौड़ाई का अधिकतर भाग २८०० फीट, और अमेरिका की सीमा मे १०६० फीट है। कनाडा में इस प्रपात को 'हार्स-शू फाल' कहते हैं। कनाडा की ओर जल-प्रपात की ऊँचाई १७० फीट है, और अमेरिकन ओर १६० फीट। नियागारा जल-प्रपात में प्रति सेकिन्ड प्राय: २,१२००० घनफीट जल गिरता है।

नियागार जल-प्रपात का रेखाचित्र नीचे दिया गया है:---




चित्र १२५--नियागारा

इस चित्र में नियागारा क्षेत्र की चट्टानें दिखाई गई हैं। इनसे पता चलता है कि चूने की कड़ी चट्टान के नीचे मुलायम शेल चट्टान है। असमान कठोरता वाली इन चट्टानों का साथ ही नियागारा जल-प्रपात का कारण है।

नियागारा जल-प्रपात का आरंभ लेविस्टन नगर के निकट लगभग २०-२५ हजार वर्ष पूर्व हुआ था। वहाँ से यह प्रपात अब तक लगभग ६३ मील पीछे हटा है। पीछे हटने की इसकी सामान्य गति लगभग ३ फीट प्रति वर्ष है; यद्यपि अमेरिकन ओर यह गति केवल ८ इंच प्रति वर्ष है; क्योंकि वहाँ पर कम जल बहता है। नीचे दिये हुए चित्र में १८४२. १८७५ और १९०५ में इस प्रपात की स्थिति दिखाई गई है:—


कभी-कभी आरंभ में नदी के वहाव में जल-प्रपात नहीं होते हैं, परन्तु कटाव के कारण घीरे-घीरे घरातल के भीतर की चट्टानें खुल जातो हैं। इस दशा म यदि नदी की घाटो में शिलाओं को भिन्नता उपस्थित हो गई तो जल-प्रपात वन जाता ह। इसका उदाहरण कनाडा में मान्ट मीरेंसी नदी का बंदेवेंक के निकट जल-प्रपात है। वहाँ की कठोर परिचर्तित चट्टानें पहले मुलायम चट्टान के नीचे दवी



पड़ो थीं। परन्तु नदी की घाटी के निर्माण में वे चित्र १२६—नियागारा का हटाव खुल गई और इस प्रकार मान्ट मोरेन्सी जल प्रपात वन गया।

नीचे दिये हुए चित्र में चट्टानों की चार प्रकार की अवस्थाएँ दी हुई हैं। इन अव-स्थाओं का प्रभाव जल द्वारा कटाव पर बहुत पड़ता है। ऊपर की तहों के कट जाने पर भीतरी तहें निकलती हैं।

१ व २ अनुरूप (कानफामें बुल) तथा ३ व ४ प्रतिरूप चट्टानें हैं।



चित्र १२७--अनुरूप व प्रतिरूप चट्टानें

यदि नदी के पथ में कहीं फटो घाटी बार-पार आ जाती है, तो वहाँ पर भी जल-प्रपात वन जाता है, यद्यपि वहाँ पर एक ही प्रकार की चट्टान हो। अफीका में जेमवजी नदी में विक्टोरिया जल-प्रपात इसका उदाहरण है। इस क्षेत्र में वसाल्ट-लावा कड़ी चट्टान है। यह प्रपात जेमवजी नदी के यकायक पूर्वी अफीका की प्रसिद्ध फटी घाटी में गिरने से बना है। प्रपात के ऊपर इस नदी की चौड़ाई लगभग २ मील है, प्रपात के नीचे इसका जल केवल ५०-६० गज सकरो घाटो में वहता है। इस सकरी घाटो की दीवारें लगभग ४०० फोट ऊँवो हैं और उनका ढाल सीधा है। यह सकरी घाटो लगभग ४० मील लम्बी है। इस लंबाई में सभी स्थानों में ढाल समानतः कड़ा नहीं है। घाटी के वगल से आने वाली अनेक नदियों ने इन ढालों को काट दिया है। इन नदियों में भी छोटे-छोटे प्रपात बने हैं जिनको ऊँचाई लगभग १०० फोट है।

लहरों का कार्य

उपरोक्त वर्णन में बहते हुए जल का आकार-निर्माण में महत्व दिखाया गया है। यहाँ पर आकार-निर्माण में लहरों द्वारा समुद्र जल का प्रवाह दिखाया जा रहा है। समुद्र जल का प्रवाह दिखाया जा रहा है। समुद्र जल का प्रवाह दिखाया जा रहा है। समुद्र जल का प्रवाह ति तहरों की शक्ति महान है। इन शक्ति का अनुमान इसी वात से लगाया जा सकता है कि तट पर स्थित ऊँचे- ऊँचे पर्वतों को लहरों के निरंतर कार्य ने चकनाचूर कर दिया है। लहरें पहले चट्टानों को नोच से खोद देती हैं जिससे बोझ के कारण खुदे हुए भाग टूट जाते हैं। इन टूटे हुए भागों को लहरें अपने साथ उठाकर पर्वत पर फेंक देती हैं। इस प्रकार धीरे-धीरे बड़े बड़े पत्थर भी वाल, बन जाते हैं। टूटी हुई चट्टान से बची हुई चट्टान को तोड़ने में लहर को एक 'आंजार' मिल जाता है जिसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है।

चट्टान के छेदों में भरो हुई वायु और जल के फैलने और सिकुड़ने के कारण चट्टान के कण ढोले हो जाते हैं। इन ढोले कणों को लहरें सरलतापूर्वक तोड़ डालती हैं। जब लहरें चट्टान पर पड़ती है, तब छिद्रों में भरो हुई बायु सिकुड़ जाती हैं। जब लहर पीछे हट जातो हैं, तब यह वायु फिर फैल जाती हैं। इसके कण बीध टूट जाते हैं।

जो पर्वत ड्वते हुए तट पर स्थित होते हैं, उन पर लहरों का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता हैं। जहाँ पर खुले समुद्र को लहर आती है, नहाँ चट्टानों के तोड़ने में उसका अधिक प्रभाव होता है। बन्द स्थान में लहर इतनी प्रवल नहीं होती, और इसलिये उसका कार्य कम महत्वपूर्ण होता है।

छहरों के कटाव से समुद्रतट पर खड़ी कगारें (विछप) वन जाती हैं। यदि वहाँ पर चट्टार्वे ठोस न हुई, तो ये कगारें शोघ टूट जातो हैं। जहाँ तट पर कठोर चट्टार्वे होती हैं, वहाँ गुफाएँ और चोटियाँ वन जातो हैं।

लहरें और समुद्र धारायें बन्द खाड़ियों में मलवा जमा करती हैं। इससे समुद्र के किनारे वाल के मैदान (बीच) बन जाते हैं। उबले पानी में जमे हुए मलवा से वालू की ऊँचाइयाँ (रिज) यन जाती हैं। इन ऊँचाइयों की 'स्पिट' या 'हुक' कहते हैं। जहाँ पर त्तट ऊपर उठ रहा है, वहाँ लहरें समुद्र के भीतर से महीन मलवा जमा करके रकावटें (वार) बना देती हैं।

पवन का कार्य


जिस प्रकार आर्द्र क्षेत्रों में बहता हुआ जल घरातल में आकार बना देता है, उसी प्रकार सूखे क्षेत्र में बहती हुई वायु (पवन) आकार बनाती है। महमूमि में जहाँ दूटी हुई चट्टान को जल और वनस्पित की रक्षा प्राप्त नहीं है, पवन ही आकार बनाने का मुख्य साधन है। महस्यल में पाला के कारण चट्टानों का घर्षण होता है। दिन में यहाँ का ताप-मान बहुत ऊँचा और रात्रि में बहुत नीचा होता है। इसका परिणाम चट्टानों का फैलना और सिकुड़ना होता है। वायु के शुष्क होने से यह परिणाम बहुत र्श घ तीब होता है। चट्टानों के दूटे हुए मलवे को पवन अपने साथ उठा ले जाती है और सुविधा होने पर छोड़ देती है। परन्तु इस मलवे को चट्टानों के तोड़ का अपना साधन बनाती है। मिस्र में स्थित स्फिक्स की पत्यर की मूर्ति को देखने से ही यह ज्ञात होता है कि पवन के इस साधन में पत्थर काटने की कितनी प्रवल शक्त है।

मोडे मलवे को पवन बरातल पर हो खींच कर आगे ले जाती है, जिससे चट्टानों के निचले भाग में उनसे कटाव-कार्य होता है। जहाँ यह भारों मलवा चट्टान से टकराता है वहाँ पर बहुत कटाव होता है। परन्तु चट्टान के ऊपरी भाग में जहाँ पर हल्का और महोन मलवा टकराता है वहाँ बहुत कम कटाव होता है। जहाँ पर पवन कई दिशाओं से आती है, वहाँ पर चट्टान के चारों और कटाव होता है।

पवन द्वारा कटाव स्थूल (मेकेनिकल) होता है, रासायनिक नहीं । इस स्थूल कटाव की तोन प्रकार होती हैं : (अ) उठाव (डिफ्लेशन), (आ) घिसाव (अब्रेजन) और (स) साधन-नाश (एट्रोशन)।

ट्टो हुई चट्टान के टुकड़ों और बालू का पवन में उड़ जाना 'उठान' कहलाता है। इन उड़ ते हुर टुकड़ों का कटाव पर प्रभाव ऊपर वताया गया है। कहीं-कहीं इतनी अधिक वालू पवन द्वारा उड़ जाती है कि वड़े-वड़े गढ़े वन जाते हैं। मिश्र का कतारा गर्त इसी प्रकार का है। उसकी गहराई समुद्रतल से ४२० फीट नीचे हैं। कभी-कभी इन गर्तों में नीचे से पानी आकर भर जाता है और ये नखिलस्तान वन जाते हैं। उड़ते हुए टुकड़ों और बालू से जो कटाव होता है उसको 'घिसाव' कहते हैं। अन्त में उपरोक्त कार्य करने वाले टुकड़ें और बालू अपना कार्य करते हुए स्वयं घिस कर महीन हो जाते हैं। इसको 'साधन-नाश' कहते हैं।

बहते जल को अपेक्षा पवन में अधिक वेग होता है। जल की अपेक्षा उसका कार्य-क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है। इसलिए पवन का मलवा, अथित् बालू, बड़े विशाल क्षेत्र में उठता-गिरता, अपना कार्य करता है।



चित्र १२८—ित्रकोण कंकड़

मरुस्यली पवन जब चलती है तव उसमें झंझावात तथा वायु-तरंगों का वहुत प्रभाव होता है। कभी-कभी इनकी गति नीचे की ओर हो जाती हैं। ऐसी दशा में भूमि पर पड़ी हुई वालू तितर-वितर होकर पवन के साथ उड़ने लगती है।

पवन अपने बोझ को सदा नहीं वहन कर सकती है। कभीन कभी उसको यह वोझ छोड़ना ही पड़ता है। ज्योंही पवन का वेग कम होता है, त्योंही यह बोझ उससे छूट जाता. है। पवन के मार्ग में रुकावट आने से यह वोझ गिर पड़ता है। मरुस्थल

में स्थित वालू के ढेर पवन के लिए मृस्य रुकावट हैं। पवन के कटाव की शक्ति के कारण मरुस्थल के कंकड़ों में प्राकृतिक नवकाशी (कार्विंग) हो जाती हैं । ऐसे कटे हुए और चिन्हित कंकड़ों को 'न्लिप्टोलिय' वहते हैं । में चिन्ह प्रायः उस भाग में पड़ते हैं जो पवन की दिशा में होता है; कभी-कभी कंकड़ियों में तीन और से चिन्ह पड़ जाते हैं । इस प्रकार के कंकड़ को 'ट्राईकान्टर' (त्रिकोण कंकड़) कहते हैं। इसका चित्र ऊपर दिया है।

वालू-टीला (सैन्ड ह्यून)

वालू-टीला वनने के लिए निम्नलिखित दशाएँ आवस्यक हैं:--

(१) वालू का भूंडार, (२) वालू उड़ाने योग्य पुनःगामिनी प्रवल पवन और (३) वाल संचय होर्न के लिए स्थान।

जिस क्षेत्र में तृण जगने योग्य जलवर्षा होती है, वहाँ पवन को वालू जठाने के लिए खुला स्यान होना आवश्यक हैं। ऐसे खुले स्थान नदियों की घाटी में, कगारों की ढाल पर, अयवा लड़े ढाल के नीचे बहुवा मिलते हैं। जिस दिशा में वालू भरी हुई पवन हैं वहाँ वालू के कारण वनस्पति का उगना रुक जाता है । इस प्रकार वालू के क्षेत्र में वृद्धि हो जाती हैं। वनस्पतिरहित क्षेत्र को वृद्धि वालू-टोलों की उत्पत्ति और उनके आकार वनाने में बड़ी सहायक होती हैं। अन्य सहायक कारणों में पवन की गति और निरंतरता, गलू की राशि तया वनस्पति रोकने वाली जलवायु भी उल्लेखनीय हैं। धरातल के

आकारों का प्रभाव भी वालू-टीलों के वनने में वहुत महत्व रखता है। इन आकारों पर वालू का उड़ना अथवा न उड़ना निर्मर रहता है। घरातली आकार और पवन के अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों का भी प्रभाव होता है:—

- (अ) ताप, आईता तथा वनस्पति का आवरण,
- (व) उड़ने वाली बालू की राशि।

वनस्पति और वालू को आपस को लड़ाई के फल पर ही वालू टीलों की उत्पत्ति और आकार निर्भर हैं। वनस्पति वालू को उड़ने में कहाँ तक रोक सकती हैं, और उड़ने वालो वालू वनस्पति को कहाँ तक नाश कर सकती हैं, इन्हीं दोनों वातों पर वालू टीलों का अस्तित्व हैं। टीला वनने की किया में पवन द्वारा उड़ कर वालू पवन की दिशा वाले डालों पर गिर पड़ती हैं। उसका अधिकतर भाग टीला की चोटी पर गिरता हैं, जहाँ से वह दूसरी डाल पर खिसक जाता हैं। इस प्रकार टीला एकांगी आकार का वन जाता हैं; एक मन्द डाल और दूसरा कड़ा डाल।

वाल-टोलों के निम्नलिखित आकार होते हैं-

(अ) बेड़ा (ट्रान्सवर्स)

(व) अर्बृत्तीय (पैराबोला)

(स) आड़ा (लांजीच्यूडिनल)

उपरीक्त तीनों प्रकार के वालू टीले एक ही क्षेत्र में साथ-साथ पाये जाते हैं।

वड़ें (द्रांसवर्स) टीले—इस प्रकार के वालू टीले उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ उड़ती हुई वालू इतनी अधिक है कि उससे प्राय: पूरी वनस्पित नष्ट हो जाती है। इसलिए ये प्राय: वनस्पति-रहित क्षेत्रों में होते हैं। इनका आकार अर्ब-चन्द्राकार होता है जिसके सिरे पवन की दिशा के विरुद्ध (लीवर्ड) होते हैं। ये वड़ी-चड़ी समुद्र की लहरों की माँति दिखते हैं। इनका खड़ा ढाल पवन की दिशा में होता है। वहुया दो वालू-टीलों के मध्य एक छोटी पट्टी होती है जिसमें थोड़ी वनस्पित मिलती है। वेड़े वालू-टीलों के मध्य एक छोटी पट्टी होती है जिसमें थोड़ी वनस्पित मिलती है। वेड़े वालू-टीले मरुस्यली और आर्द्र, दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों में मिलते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति वालू की महान् राशि और वनस्पित के अभाव सेही होती है। जहाँ कहीं उड़ती हुई वालू से आर्द्र क्षेत्रों की वनस्पित नष्ट हो जाती है, वहाँ ये वालू टीले आर्द्र क्षेत्रों में भी वन जाते हैं।

जहाँ पर टीला अकेला होता है वहाँ पर निरन्तर एक हो दिशा में वहने वाली पवन उस टीले की दोनों पार्श्वों से इस प्रकार चलती हैं कि उससे टीले के दो नुकीले और लंबे सिरे बन जाते हैं। ऐसे टीलों को 'वर्छन' कहते हैं। यह 'वर्छन' अर्द्ध चन्द्राकार होता है।

अनुवृत्तीय वालू टीले —ये टीले लंबे और गहरे किए हुए अनुवृत्त होते हैं। इनके सिरे पवन की दिशा में होते हैं। पवन की दिशा में इनका ढाल मन्द होता है। और पवन

दिशा के विरुद्ध इनका ढाल कड़ा होता है। पवन की दिशा में स्थित गर्तों से वालू उड़ कर इन टोलों का निर्माण करती है। इनके निकट वनस्पति का आवरण सदैव रहता है। इस वनस्पति की जड़ों की सहायता से ये वाल टीले प्रायः स्थायी हो जाते हैं।

आड़े बालू टीले—पे टीले प्रायः वालू की लंबी और संकीण ऊँवाइयाँ (रिज) होती हैं जो पवन-दिशा के समानान्तर बनी होती हैं। इन ऊँवाइयों के बोच और इनकी ढालों पर वनस्पति उगी रहती हैं; केवल चोटियाँ वनस्पति-रिहत होती हैं। कभी-कभी इन ऊँवाइगों में इननो वनस्पति हो जाती हैं कि ये चिरस्थायों हो जाती हैं। इन क्षेत्रों में वाङराशि अमेक्षाकृत कम होती है।

कुछ क्षेत्रों में वालू टाले अपना स्थान वदला करते हैं। ऐसा वहीं सभव है जहाँ पवन अधि ह प्रश्ल होतो है, और जहाँ वालू को जमाने के लिए वनस्पति अथवा आर्द्रता नहीं है। फ्रांस के पश्चिमी तट के निकट स्थान वदलने वाले वालू-टाले पहले वहुत थे। परन्तु

अब उन पर गेड़ रोप दिये गये हैं जिससे उनका हटना वन्द हो गया है।

जब तक उड़ने के लिए वालू स्वतंत्र हैं, और पवन में उसको उड़ा ले जाने की शक्ति हैं, तब तक कोई वालूटोला स्थायो नहीं रहता। निरंतर एक हो दिशा में चलती हुई पवन टीलें की मन्द-ढाल से वालू उठाकर उसको टीलें की खड़ी ढाल पर डाल देती हैं। इस प्रकार, एक ढाल से वालू लेकर रूसरे ढाल पर पवन द्वारा डालने से वालू-टीलें घोरे-घीरे आगे की ओर सिसकते हैं।

'महस्थल

जहाँ पर वर्षा से प्राप्त होने की अपेक्षा भाप वन कर अधिक जल उड़ जाता है, और इसिलए जहाँ बरातल पर प्रायः किसी प्रकार का वनस्पित-आवरण नहीं होता है उस क्षेत्र को 'मरुस्यल' कहते हैं। जल का अभाव होने से मरुस्यल में घरातल के आकार पवन हारा ही वनते हैं। पवन के कार्य के अनुसार उप्ण-मरुस्यल को निम्नलिखित प्रकारों में वौटा गया है:—

(१) हम्मदा, (२) रेग और (३) एर्ग।

हम्मदा पथरीला मरुस्थल है जिसमें पहाड़ियाँ और अनेक गर्त होते हैं। गर्ती में कहीं-कहीं नमकीन जल की झीलें होती है जिनको 'प्याला' कहते हैं।

रेग भी पयरोला मस्स्यल है, परन्तु यहाँ पर कंकड़ियों के ऊपर बालू भी थोड़ी बहुत 'फैलो होती है।

जहाँ मरुस्यल में वालू बहुत होती है, उस क्षेत्र को 'एमं' कहते हैं।

लोयस

पवन द्वारा जमा किये हुए महीन पदार्थ को 'लोयस' कहते हैं। यह महीन पदार्थ पवन के साथ अपने उत्पत्ति स्थान से बहुत दूर उड़ जाता है। लोयस के जमाब की तीन विशेषताएँ हैं:—(१) उनमें पर्ते नहीं होती हैं; (२) उसके कम बहुत ही महीन होते हैं; और (३) उनका बहुत बड़ा ढेर बन जाता है। इन विशेपताओं से यह निष्कर्प निकाला जाता है कि लोयस का जमाव बहुत दिन तक चलता रहा होगा। लोयस के महोन कण इतने बड़े ढेर में वहीं जम सकते हैं, जहाँ जलवर्षा बहुत कम होती हैं, परन्तु जहाँ तृण बहुत उगता है। इस तृण के कारण लोयस के कण बँध जाते हैं।

लोयस की एक विशेषता यह भी है कि काटने पर उसकी दीवार सीधी खड़ी रहती है, गिर नहीं पड़तो । यद्यपि लोयस स्वयं इतनी मुलायम है कि हाथ से मलने पर वह आसानी से चूर्ण हो जातो है। इस विशेषता के कारण लोयस में बहुत गहराई तक छिद्र वने हुए हैं जिनमें मिट्टो नहीं. भरो है। ये छिद्र लोयस के ऊपर उगने वाली घास की जड़ों द्वारा वने होंगे। आजकल घास की जड़ों के सड़ जाने से ये छिद्र खाली पड़े हैं। लोयस इतनी पीली है कि इसमें वर्षा का जल तुरन्त सोख जाता है, जिससे इसकी तह सदा सूखी रहती है नीचे दिया हुआ चित्र चीन की लोयस का है:—



चित्र १२९--लोयस, स्मिथ द्वारा

लोयस का भौगोलिक वितरण संसार के मरुस्यल और प्राचीन हिम से ढके हुए

क्षेत्रों से संबंधित हैं; वर्गों कि ये क्षेत्र पवन के लिए वालू के वड़े भंडार हैं। चित्र १३० में यह संबंध दिखाया गया है।

पह सबय । दिखाया गया ह ।
संसार में लोयस के सबसे गहरे जमाव चीन के शान्सी और क्यान्सू प्रान्तों में हैं । यहाँ
पर लोयस की गहराई लगभग २०० फीट हैं। यूरोप तथा अमेरिका में इसकी गहराई
केवल २० फीट के लगभग हैं।

विस्फोट (वलकनिजम)



चित्र १३०--लोयस का वितरण

पृथ्वी के भोतर से पिघली हुई चट्टान के बाहर निकलने को 'विस्फोट' कहते हैं। ऐसी चट्टान पृथ्वी के छेदों में से होकर निकलती है। इन छेदों को ज्वालामुखी' (वाल -कैनो) कहते हैं। प्रकृति के सभी दृश्यों में ज्वालामुखी सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला होता है। परन्तु इसके विषय में हमारा ज्ञान सीमित है।

यदि यह मान लिया जाय कि पृथ्वी की उत्पत्ति प्रज्वलित गैसों के ठंडी होने से हुई

हैं, तो यह मानना होगा कि प्राचीन काल में इस काल की अपेक्षा बहुत अधिक विस्कोट होते थे; क्योंकि उस समय गृथ्वी की बाहरी तह बहुत पतली थी और इसलिए उसको फाड़ कर पिवली चट्टान आसानी से बाहर आ जाती थी। उपरोक्त अनुमान से विस्फोट को निम्नलिखित अवस्थाएँ होती हैं:—

(१) वाह्य-विस्फोट (सुपरिफशल इरप्शन), जब कि पिघली चट्टानें बहुत बड़े क्षेत्र

में निकलती थीं।

(२) दरार-विस्फोट (फिशर इरप्शन), जब कि पिवली चट्टानें केवल थोड़े पतले पर्त वाले क्षेत्रों में ही निकलती थीं।

(३) केन्द्रीय-विस्फोट (सेन्ट्रल इरप्शन), जब कि पिछली चट्टानें बहुत तोड़ फोड़ के बाद बाहर निकलती हैं।

नृथ्वो के भोतर पियले हुए पदार्थ के साथ गैसों का मिश्रण होने से ही 'विस्फोट' होता है; क्योंकि जहाँ-कहीं भी जीवित ज्वालामुखी हैं वहाँ उनसे वरावर गैसें निकला करती हैं। वास्तव में ज्वालामुखी के विस्फोट का अन्तिम उद्गार गैसों का ही होता है। इसलिये यह विश्वास करना पड़ता है कि पृथ्वो के भीतर के पिथले हुए पदार्थ में गैसें हैं। गैसें जहाँ भी होती हैं वहाँ वह सित्रय होती हैं, और अनुकूल समय आने पर उनके द्वारा विस्फोट होता है। इसलिए यह कहावर्त सच है कि, 'गैस नहीं, विस्फोट नहीं।'

ज्वालामुखी का कार्य और उनका आकार पिघले हुए पदार्थ (मैंगमा)की प्रकृति और उसमें मिश्रित गैसों पर निर्भर हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पिवले पदार्थ, और कम गहराई से आने वाले पदार्थ। बहुत गहराई से आने वाला पदार्थ 'ग्रैनिटिक मैंगमा' कहलाता है। इसमें वालू का अंश (सिलिका) होता है; और गैसों की मात्रा अधिक होती है। इसको 'एसिडमैंगमा' भी कहते हैं। कम गहराई से आने वाला पियला पदार्थ 'वसाल्ट' कहलाता है। उसको 'वेसिक मैंगमा' भी कहते हैं। इसमें गैसे कम होती है। इस प्रकार के पदार्थ वहुत ही डीले होते हैं और ज्वालामुखी से निकलने पर वे इतने वेग से वहते हैं कि एक पुड़सवार उनकी वरावरी नहीं कर सकता है। इस प्रकार के पदार्थ से वने हुए ज्वाला मुखी के मुख (कोन) नीचे और प्राय: चपटे होते हैं।

गेस-मिश्रित पदार्थों के निकलने पर वड़ा कोलाहल होता है। गले हुए पदार्थों के दुकड़े-दुकड़े हो कर ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं। उनमें से बहुत राख भी बाहर निकलती हैं। इस राख को 'टफ' कहते हैं। विस्कोट में गैसों का बहुत दबाद होने से ज्वालामुखी से बाहर निकले हुए पदार्थ बहुत दूर तक चारों और फैल जाते हैं, जिससे ज्वालामुखी के मुख के निकट न गिरने से उनका 'कोन' बहुत छोटा होता है।

दो प्रकार के पियले पदार्थों के कारण जिस्कोट दो प्रकार का होता है; (अ) शान्त विस्फोट (हम्यूसिव), और अशान्त विस्फोट (इक्सप्लोसिव)।

ज्वालामुखी का कोण (कोन)

ज्वालामुखी से वाहर आने वाला पदार्थ तीन प्रकार का होता है; (अ) गैसें, (ब) राख और दुकड़े, और (स) लावा। गैसें निकलने पर वायु में मिल जाती हैं, परन्तु अन्य वस्तुएँ मुख के चारों ओर जमा ही जाती हैं, और इनसे ज्वालामुखी का कोण वनता है। ये कोण पहाड़ियाँ होती हैं जिनके ऊपर छंद होता है। इस छंद की 'क्रेटर' कहते हैं। केटर प्राय: गोल होता है; परन्तु जहाँ पर एक विशेष दिशा से पवन निरंतर चलती है, वहाँ उसका आकार बदलता जाता है। कनारी द्वीप में टेनेरिफ ज्वालामुखी कोरू व्यापारिक पवनों के कारण एकांगी हो गया है। जहाँ ज्वालामुखी सुष्तावस्था में है, वहाँ केटर में जल भर कर झोल वन जाती है।


राख और लावा से विशेष प्रकार के 'कोण' बनते हैं। राख से वने हुए कोण सुडौल, गोल होते हैं। ज्वालामुखी से निकली राख कम से मुख के चारों ओर जमती रहती हैं। चीटी पर भीतर की ओर घँसा हुआ गर्त होता है।

लावा के कोण प्रायः लावा से बनते हैं जो शीघ ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के कोण गुम्बजाकार होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। 'एसिड लावा' कभी-कभी भीतर जम जाता है और ज्वालामुखी के छिद्र को बन्द कर देता है। इसलिए लावा को वाहर आने में छिद्र के मुख और किनारों पर दवाव डालना पड़ता है। कभी-कभी इस दवाव से ज्वालामुखी के पाश्व भाग में दरार हो जाती है जिससे लावा निकलने लगता है। इस प्रकार एक दूसरा कोण बन जाता है। कभी-कभी दवाव के कारण ज्वालामुखी का कुछ माग फटकर गिर जाता है, जिससे उसका मुख बहुत चौड़ा हो जाता है। इस प्रकार के चौड़े मुख को 'काल्डेरा' कहते हैं। कभी-कभी जैसे विसूवियस ज्वालामुखी में, इस 'काल्डेरा' के भीतर एक और 'कोण' वन जाता है, जिसको 'एडवेन्टिव' कोण कहते हैं।

वैसिक लावा से बना हुआ 'कोण' चपटा और मन्द ढाल वाला होता है; वयोंकि लावा बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। माउना लोवा नामक पूरा द्वीप इस ज्वालामुखी के लावा से बना है। यद्यपि इस ज्वालामुखी की ऊँचाई लगभग १४,००० फीट है, तथापि उसका ढाल ४ से ६ तक हो है।

भिन्न प्रकार के 'कोण' आगे दिये हुए चित्रों में दिखाये हैं।

विस्फोट अन्त होने के उपरान्त बहुत समय तक माप और गैसे ज्वालामुखी से निक-लती रहती हैं। यदि इन गैसों में गंवक मिला होताहै, तो ज्वालामुखी को 'सोल्फाटोरां' कहते हैं। नेपुल्स के निकट इस नाम काएक एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। इससे बहुत समय से गन्वक निकाला गया है। 'सोल्फाटोरा' ज्वालामुखी की अन्तिम अवस्था का चिन्ह है। गर्भ सोते (हाट स्प्रिंग), गेजर, और मिट्टी के विस्फोट भी विस्फाट कार्य के ही अन्तर्गत है। पृथ्वी पर निम्नलिखित क्षेत्रों में गर्म सोते और गेजर अधिक मिलते हैं:— आइसलेन्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोनपार्क और निउजीलेन्ड में उत्तरी द्वीप। मिट्टों के विस्फोट वास्तव में गर्म सोते हो हैं जिनका जल शीघ्र भाप बनकर उड़ जाता हैं: और मिट्टों बाहर जम जाती ह। भारत में अराकानयोमा पहाड़ियों के क्षेत्र में मिट्टों के



चित्र १३१—(१-वेसिकलावा कोण, २-एसिडलावा कोण, ३-राख का कोण, ४-काल्डेरा और एडवेन्टिव कोण)

विस्फोट मिलते हैं। वर्मा की ओर इस पहाड़ी में ये विस्फोट मिनवृ, प्रोम और हैनजादा जिलों में हैं। भारत की ओर ये विस्फोट रामड़ी द्वीप, चेडुवा और नेग्रेस में हैं।

विस्फोटोय आकारों को दो विशेषताएँ हैं; इस आकार का उस क्षेत्र की चट्टानों से. कोई संबंध नहीं है, और इन आकारों का जन्म अकस्मात होता है। इटली में मोन्टे नोवो नामक पहाड़ी विस्फोट द्वारा एक रात्रि में बन खड़ी हुई थी। इसी प्रकार, जावा और सुमात्रा के मध्य सुन्डास्ट्रेट में स्थित काकाटोवा ज्वालामुखी के काकाटोवा द्वीप काहि तिहाई भाग कुछ मिनटों में हो नष्ट हो गया था। काकाटोवा ज्वालामुखी मई, १८३३ में फूटा। २७ अगस्त, १८८३ को इसमें चार वार वड़े-वड़े घड़ाके हुए। घड़ाके सैकड़ों मील दूर आस्ट्रेलिया में भी सुनाई दिये थे। जव गर्द साफ हुई, तव देखने से जात हुआ है कि द्वीप का वहुत सा भाग लापता है।

विस्फोट से बने आकारों पर बाद में घर्षणादि ऋियाओं के प्रभाव से परिवर्तन होता है।

वेलिजयम कांगो में स्थित न्यामला गीरा ज्वालामुखी का वर्णन नीचे दिया जाता है :—
"केटर का व्यास लगभग २ मील है और उसकी गहराई ३०० फीट के लगभग है। इसके उत्तरी भाग में दोवार टूटी है जिससे हम लोग केटर के भीतर घुसे। वास्तव में यहाँ दो केटर है; सिकय केटर पुराने केटर के भीतर स्थित है। यह नया केटर लगभग

२॥ मील चीड़ा है और कुछ वर्ष पहले बहुत गहरा था। परन्तु लावा के जमाव के कारण अब यह सतह से १०० फीट नीचे हैं। पुराने क्षेटर की सतह में अनेक दरारें बन गईं हैं। उसमें कई स्थानों पर भीतर से भाप निकलती हैं। जहाँ हम लोगों ने इसमें अपना पड़ाव डाला या वहाँ गंवक के कई उद्गार सफेद घुआँ के रूप में हैं। यहाँ पर सतह बहुत भयानक है और हम लोग छड़ी के सहारे चले। छिनो हुई दरारों को छड़ी से देखते जाते थे।

सिक्षय केटर के भीतर देखते में भाप, ज्वालाएँ और युआं का उपद्रव दिखता है। वहाँ पर कम से कम ६०० एकड़ विस्तार में लावा फैला था। इसमें अनेक दरार और मीड़ें थीं। इन दरारों के भीतर से पिघला हुआ लावा वाहर निकलता है और सतह पर मोटी, लाल धाराओं में वहता है। लावा की सतह पर, दक्षिण भाग में, पांच ऊँची चिमनियाँ खड़ी थीं जिनमें से नीले और सफेद पुँ यें के बड़े-बड़ें स्तंभ और कभी-कभी ज्वालाएँ निकलती थीं। ये चिमनियाँ लगभग २० फीट ऊँची हैं। ऊपर से हम लोगों को भीतर लावा जवलता हुआ दिखाई देता था। समय-समय पर एक घड़ाके के साथ भीतर से ज्वालाएँ निकलती थीं जिनसे आकाश में बहुत ऊँचाई तक लावा के दुकड़ें फेंके जाते थे। कोण के चारों ओर दोवारों पर गंवक जमा हआ था।

सिनय केटर में उतर कर हम लोग थोड़ी दूर तक लावा पर जहाँ वह बहुत गमें नहीं चा, चले। यहाँ पर दरारों के भीतर लाल-लाल जलता हुआ लावा दिखाई देता परन्तु यहाँ पर गर्भी बहुत थी। हरी डालों की छड़ियाँ इन दरारों में डालने पर तुरन्त जलने लगती थीं।

रात्रि में केटर का दृश्य दिनकी अपेक्षा बहुत ही हृदयंगम था। चिमनियों में से ऊँची ऊँची ज्वालाएँ निकलकर आकाश में छाये घुआं को चमका देती थीं। एक महान काली चट्टान में स्थित एक संकीर्ण दरार में से लगभग २० गज ऊँची सफेद ज्वाला समय-समय पर तोप की भाँति च्विन करती हुई निकलती थी। रात्रि भर इस विस्फोट की घ्विन हम लोग केटर की अन्य व्विनयों के ऊपर सुनते रहे। दूसरी रात्रि को यह ज्वाला वन्द हो गई। गई।

ज्वालामुखी का वितरण —भीगोलिक वितरण को देखने से यह पता चलता है कि पृथ्वी की 'टूटो पतों' (जोन आव वीकनेस) से ज्वालामुखी का घनिष्ठ संबंध है। इन पतों का संबंध मुड़ों हुई चट्टानों से हैं। ज्वालामुखी की वितरण रेखा एलास्का से पैटागो-निया तक, न्यूजोलेण्ड से जापान तक, अफ्रीका में फटों घाटियों के किनारे और एशिया-योरप के मोड़दार पर्वत के किनारे-किनारे स्थित है। यह वितरण चित्र १३२ में दिखाया गया है।

^{*}भिल फार्ड-वार वर्टन, ज्योग-जर्नल, १९३७।

चित्र १३२--दिमात्ति से प्वालामुखी

... ----

भूकम्प

पृथ्वी के मीतरी भाग में कम्पन होने से ऊपर सतह पर होने वाले प्रवल उपद्रव को 'भूकम्प' कहते हैं। पृथ्वी के भीतर जहाँ पर यह कम्पन आरंभ होता है उस स्थान को 'हाइपो सेन्टर' कहते हैं। कभी-कभी 'हाइपो सेन्टर' को स्थिति मीलों की गहराई पर होती हैं। परन्तु अधिकतर कम्पन ऊपरो पतों के वहुत निकट से हो आरंभ होते हैं। बोल्डम ने इटलो के ५००० भूकम्पों का अध्ययन करके यह पता लगाया कि उनमें से ९० प्रतिशत ५ मील से कम गहराई से आये थे, केवल ८ प्रतिशत हो ऐसे थे जो ५ से १९ मील की गहराई से आये थे। कैलोफोर्निया में कई सी भूकम्पों का अध्ययन करने पर जात हुआ कि उनमें से अधिकतर ११ मोल की गहराई से आये थे। पृथ्वी के तल पर जहाँ कम्पन का प्रभाव पहले पड़ता है और जहां से उपद्रव फैलता है उस स्थान को 'वाह्यकेन्द्र', (एपीसेन्टर) कहते हैं। इस स्थान पर सबसे अधिक कम्पन होता है और इसलिए यहीं पर सबसे अधिक क्षति होती है।


बहुत समय से यह जात है कि भूकम्प में तीन प्रकार की लहरें चलती हैं, (अ) दवाव वाली लहरें (पृश वेव), (ब) हिलाने वाली लहरें (शेक वेव) और तल स्थित लहरें (सरफेस वेव)। पहली दो प्रकार की लहरें पृथ्वी के भीतर चलती हैं और तीसरी लहर पृथ्वी के वाहरी तल पर चलती हैं। भीतर चलने वाली लहरें पृथ्वी की भिन्न-भिन्न गहराइयों में भिन्न-भिन्न गतियों से चलती हैं। यह विभिन्नता भागों की प्रकृति पर निर्भर है।

ये गतियां नीचे दी जाती हैं :---

दबाव की लहर हिलाव की लहर (पशु वेव) (शेंक वेव) तल के निकट ५.४ ३.३ कलोमिटर सेकिंड मन्यवर्ती भाग ७.८ ४.४ ,, निम्न भाग ७.२ ३.३ से ४ ,,

कम्पन की लहरें बड़ी गूढ़ होती हैं। ववेटा के १९३५ के भूकम्प में लोगों के अनुभवों को सुनने से इस गूढ़ता का पता चलता है। लोगों को पहले उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पिश्चम वाला वेड़ा। (हारोजन्टल) कम्पन अनुभव हुआ। उसके वाद ऊपर-नीचे वाला कम्पन मालूम हुआ। क्वेटा के कविरस्तान में लगे हुए पत्थर इधर-उधर घूम गये थे। एक साक्षी ने यह बताया कि कम्पन पहले दक्षिण की ओर से आया। उसके आने के पहले गड़गड़ाहट का शब्द हुआ जैसे कि सुरंग के भीतर रेल चल रही हो। घरातल ऊपर नीचे होने लगा, जैसे कि जल में नाव ऊपर नीचे होने लगती है। कुछ लोगों ने यह भी देखा कि सड़क के किनारे के पेड़ भूमि तक झुक गये और फिर खड़े हो गये।

भूकम्प दो प्रकार के होते हैं; विस्फोटिक भूकम्प (वालकैनिक) और भूगर्भीय (टेक-टानिक)। विस्फोटिक भूकम्प वे होते हैं जिनका संबंध विस्फोट से होता है। ऐसे भूकम्प थोड़े विस्तार में होते हैं, और उनसे कम हानि होती है। भूगर्भीय भूकम्प पृथ्वी के भीतर स्थित दबाव तथा खिंचाव शक्तियों के कारण उसकी पतों के तोड़-फोड़ से संबंधित हैं।



चित्र १३३---विलोचिस्तान का भूकम्प-क्षेत्र

अधिकतर भूकम्प घरातल की पर्तो में नई दरारें बनने से अथवा पुरानी दरारों के किनारों के हटने से ही आते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी दरारें घरातल के ऊपर दिखाई दें। उनकी उपस्थित का ज्ञान 'बाह्य केन्द्र' से होता है। उदाहरण के लिए १८६८,१८७२ और १९०६ में कैलीफोर्निया में आये हुए सभी भूकम्प सान एन्ड्रियाज दरार से संबंधित थे। १९३५ का ववेटा भूकम्प चिल्तन कलात दरार से संबंधित था। यह संबंध ऊपर दिये हुए चित्र से ज्ञात होता है।

यह बात अब मान की गई है कि टिशियरी युग के मीड़दार पर्वत, जिनमें विलोचिस्तान के पर्वत सम्मिलित हैं, मध्य एशिया के कठोर चिरस्थायी भाग के भारत के कठोर भाग को ओर खिसकते से वते थे। इससे दोनों कठोर भागों के मध्य में स्थित मुलायम चट्टानें मुड़ कर पहाड़ वन गईं। चित्र १३३ में वाह्य केन्द्र दिखाये गये हैं। ये केन्द्र विलोचिस्तान के पहाड़ों में स्थित एक घाटों के किनारे-किनारे हैं। वोलान दर्रा का मुख तथा सीवों जो समुद्र तल से केवल ४५० फीट ऊँचे हैं, इस घाटों के ऊपरी भाग में हैं। घाटों के पिर्वम में कलात में पहाड़ों की ऊँचाई लगभग १०,००० फीट हैं। पूर्वी ओर भी वहुत ऊँचे पहाड़ हैं। संभव है कि इस घाटों के नोचे भारत का कठोर भाग घुसा हुआ है। ऐसी दशा में भूकम्प को उत्पत्ति स्वाभाविक है। मुड़े हुए क्षेत्रों में येड़ी अथवा तिरछी दरारों के किनारे-किनारे वाह्य-केन्द्र होते हैं। जहाँ पर कई प्रकार की दरारें मिलती हैं वहीं भूकम्प बहुत आते हैं। जापान में ओसाका और किओटो तट के निकट एक तिरछी दरार पर स्थित हैं।

भ्कम्प के कारण धरातल में दरारें वनना, तल में परिवर्तन होना और घरातल की कुछ पतों का ऊपर-नीचे होना आदि देखा जाता है। फटानें (लैन्ड स्लाइड) भी भूकम्प के कारण बहुवा होती हैं; क्योंकि इनका संबंध ऊँचे ढालों से होता है। कमी-कमी फटानों से घाटियों के मुख बन्द हो जाते हैं जिससे झोलें बन जाती हैं।


जापान में

संसार में सबसे अधिक भूकम्प जापान में आते हैं। १८८५ से १८९२ तक ८००० भूकम्प जापान में आये थे। जापान का पहली सितम्बर १९२३ का भूकम्प बहुत समय कि कि स्मरण रहेगा, यद्यपि वह जापान के सबसे बड़े भूकम्पों में से नहीं था। अन्य बड़े भूकम्पों को अपेक्षा इसमें मृत्यु भी कम हुई थी। इसमें ९९००० लोग मरे थे, परन्तु मेसीना में १९०८ में शिलाख लोग मरे थे और १९२० में चीन के भूकम्प में १,८०,००० लोग मरे थे। उपरोक्त जापानी भूकम्प में आग फैलने के कारण धन की हानि अधिक हुई थी।

टोकियो के निकट कई अलग-अलग भूकम्प-क्षेत्र हैं। १९१४ से लेकर १९२१ तक जापान में लगभग २०० भूकम्प हुए थे। इनमें से प्रायः सभी भूकम्प निम्नलिसित किसी क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे:—

- (१) मुख़्यद्वीप के पूर्वी तट पर,
- (२) बोसो प्रायद्वोप और उससे लगे समुद्र में,
- (३) टोकियो के पूर्व और उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में,
- (४) सागामी आखात के उत्तरी भाग में।

उपरोक्त सितम्बर का भूकम्प ओशीमा के उत्तर से आरंभ हुआ था। ऐसा अनुमान है कि टोकियो में २ घंटा २० मिनट तक कम्पन होता रहा। पहले भूकम्प के ठीक २४



चित्र १३४--जापान के भुकम्प क्षेत्र

घंटे वाद, २ सितम्बर को ११ वजकर ४७ मिनट पर दूसरा भूकम्प आया। इस भूकम्प का आरम्म वोसो प्रायद्वीप में कात्सुऊरा के दक्षिण पूर्व से हुआ।

इन भूकम्पों के कारण स्थानीय समुद्रतल में परिवर्तन हो गये थे। मिऊरा प्रायद्वीप में २ से ५ फीट तक तल ऊपर उठ गया। इसी प्रकार का उत्थान सागामी आखात में भी हुआ। वोसी प्रायद्वीप के पूरे भाग में उत्थान हुआ, पर वाद में भूमि अपनी पूर्वीवस्था में आ गई। पीछे दिये चित्र में जापान के भूकम्भ क्षेत्र-दिखाये गये हैं।

भूकम्प क्षेत्रों का वितरण-संसार के अधिकतर भूकम्प, विशेषतः वड़े-वड़े भूकम्प, वो वड़ो-वड़ी पेटियों में होते हैं, भूमध्यसागरीय पेटी, और मध्य एटलांटिकीय पेटी। प्रमुख पेटी को भूमध्यसागर-प्रधान्त महासागर की पेटी कह सकते हैं। यह पेटी पुर्तगाल से लेकर भारत होती हुई प्रधान्त महासागर तक फैलो है। दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र में इसका विस्तार अधिक

है। इसकी एक शाखा वर्मा से इन्डोनेशिया होती हुई निउगिनी तक जाती है। एक अन्य शाखा जापान से किलिप्पोन होती हुई निउगिनी तक जाती है। जापान से निउगिनी तक एक और शाखा बोनिन और लारियाना होगों से होकर जाती है। कैरीबियन सागर के चारो और भी भूकम्प क्षेत्र हैं।

मध्य एटलांटिक पट्टो मुख्य पट्टी से कुछ वातों में भिन्न है। यहां भूकम्पों की संस्था-विशेषकर वड़े-बड़े भूकम्प की संस्था से कम है। इस पेटी में अधिकतर भूकम्प समुद्री क्षेत्र में आते हैं; मुख्य पेटी में अधिकतर भूकम्प तट के किनारे आते हैं। मध्य एटलांटिक में समुद्र के भूमध्य रेखीय भागों में अधिक भूकम्प आते हैं। मध्य एटलांटिक भूकम्प क्षेत्र का सम्बन्ध मध्य एटलांटिक पहाड़ (मिट एटलांटिक रिज) से भी देखा जाता है। दक्षिणी एटलांटिक में बहुत कम भूकम्प आते हैं। वहाँ पर उनका मुख्य क्षेत्र । त्रस्तन दो कृतहा के निकट है।


भूकम्प क्षेत्र विशेषतया नवीन पर्वतीं से सम्बन्धित है। आल्प्स हिमालय, एन्डीज और राको पर्वत आदि भूकम्प क्षेत्र में हैं। महासागरों के सबसे गहरे भाग भी भूकम्प क्षेत्र में है, और संसार की बड़ी-बड़ी फटी घाटियां भी भूकम्पों के क्षेत्र हैं।

भारत में भूकम्प क्षेत्र हिमालय पर्वत से सम्बन्धित है। जहां हिमालय की नवीन चट्टानों का प्रायद्वीप को प्राचीन चट्टानों से मेल होता है, वहां पर भूकम्प क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मिट्टो के नीचे बचा हुआ ग्रेट हिमालयन बाउन्ड्री फाल्ट है। इस क्षेत्र में नीचे लिखे हुए उपक्षेत्र हैं:-

(१) सदिया, (२) काइमीर, (३) व्वेटा (पाकिस्तान में), और (४) वर्जीरिस्तान (पाकिस्तान में)।

इस मुख्य क्षेत्र के अतिरिक्त विहार और आसाम के मैदानों में भी भूकम्प आते हैं। इन मैदानों के नीचे दरारें हैं जिनके कारण भूकंप आते हैं। १९३४ का विहार का मोतीहारी और नुँगेर के निकट भीतरी दरारी के हो कारण हुआ था।

भूकम्प पुर्टो के अतिरिक्त कभी-कभी काफी बड़े भूकंप अन्य क्षेत्रों में भी आते हैं। नोचे दिये हुए चित्र में भूकंप दिलाये गये हैं—



चित्र १३५—(A—मुख्य क्षेत्र, B—नवीन पहाड़ों का क्षेत्र, C—प्राचीन दरारें D—— समुद्री दरारें)
मूँगा (कोरल)

कुछ आकार वास्तिवक 'चट्टान' के नहीं बने होते हैं, वरन् समुद्र में रहने वाले एक विशेष प्रकार के बहुत छोटे-छोटे जीवों के मृत शरीरों से। परन्तु इस प्रकार के आकारों की नींव वास्तिवक चट्टान से बने हुए आकार पर ही पड़ती हैं। नींव पड़नेवाला आकार तोड़-फोड़ वाली भूगर्भीय शक्ति से हो बना होता है। संसार में कहीं-कहीं महाद्वीप तथा द्वीप के तट भीतियों (रीफ) से घिरे होते हैं। ये भीतियाँ विशेष प्रकार के जीवों (मादरेपोर) द्वारा बनाई गई हैं। ये जीव गर्म जल में हो जीवित रह सकते हैं, इसिलये ऐसी भीतियाँ भूमध्य रेखा के ३० अंश उत्तर और ३० अंश दिशण के मध्य ही पाई जाती हैं। परन्तु प्राचीन काल में बने हुए मूँगे के आकार इस क्षेत्र के वाहर शीतोष्ण कटिवन्य में भी पाये जाते हैं। नियागरा जल प्रपात में चूने की चट्टान प्राचीन मूँगा है। आजकल ये भीतियाँ प्रशान्त महासागर में बहुत अधिक वनी हैं। ६८ फ० और ८५ फ० के मध्य तापमान में इन जीवों की अविक वृद्धि होती है। इन जीवों के शरीर में चूना (कारवोनेट आव लाइम) होता है। इसी से मूँगे की भीतियाँ वनती हैं।

अध्ययन करने से पता चला है कि मूँगा वनने के लिए निम्नलिखित आवश्यकतायें होती हैं:--


- (अ) मिट्टी से रहित स्वच्छ जल,
- (व) उयला जल, लगभग ३० फैदम, और

(स) उष्ण तापमान।

३०० फीट से अधिक गहराई पर मूँगा नहीं बनता है। समुद्र में मूँगे का निर्माण नीचे से ऊपर की ओर और पाश्वें में बढ़ता है। योड़े समय में मूँगे की भीति इतनी ऊंची हो जाती है कि नीचे भाटा के समय उनकी चोटी जल के ऊपर दिखलाई देने लगती है। भीति का विस्तार पाश्वें भाग में अधिक होता है; क्योंकि वहाँ भीतरी भाग की अपेक्षा जीवों को भोजन अधिक मिलता है। इस पाश्वें भाग से मूँगा पानी के ऊपर पहले उठता है। इस प्रकार, ३० फैंदम की गहराई से मूँगे की भीति सीचें ढाल से ऊपर की ओर उठती है। यल की ओर भीति का ढाल कुछ मन्द होता है। यल और मूँगे के मध्य का भाग जल से भरा होता है और लेंगून कहलाता है।

आकार के मूँगे की भीतियाँ तीन प्रकार की होती हैं, किनारे वाली भीति (फीजिंग रीफ), रोकने वाली भीति (वैरियर रीफ), और वृत्ताकार भीति (एटोल)। किनारे वाली भीति किसी स्थल के किनारे होती हैं। यह जल से ढकी रहती हैं और उसके ऊपर नहीं निकलती हैं। यल से इस भीति को जो लेंगून अलग करता है वह बहुत उथला और सकरा होता है। परन्तु रोकने वाली भीति थल से बहुत दूर होती है और इस भीति और यल को अलग करने वाला लेंगून गहरा और चौड़ा होता है। यह भीति जल के ऊपर निकली रहती है। वास्ट्रेलिया में पूर्वी तट पर स्थित 'ग्रेट बैरियर रीफ' वहीं-कहीं थल से लगभग १५० मील दूर हैं, और लगभग १०० मील तक तट के किनारे-किनारे मिलती हैं। जब मूँगे की भीति प्रायः वृत्ताकार हो जाती हैं, तब उसको एटोल कहते हैं। वृत्ताकार भीति में मीतर की बोर जल भरा होता है। यही एटोल का लगून कहलाता है। चित्र १३६ में एटोल का आकार है। इस चित्र में भीतरी भाग में एक अँचा द्वीप हैं। उसके चारों बोर एटोल की भांति फैली है।

म्रॅंगे की भीति के विषय में अब भी मतभेद हैं। म्रॅंगे की भीति के निर्माण के दो मत हैं ध



चित्र १३६--एटोल

ड़ार्बिन का मत यह है कि मूँ गे की सभी भीतियाँ किनारे वाली (फीजिंग) भीतियों के रूप में बारम्भ होती हैं। उनका लेंगून घरातल के नीचे घँस जाने से वनता है। इस समय भीति बनाने वाले जीव अपना कार्य करते रहते हैं, और इस प्रकार भीति ऊपर उठती रहती हैं, यद्यपि लेंगून गहरा और चौड़ा होता जाता है। इसी प्रकार, जिन द्वीपों के किनारे मूँ गे की भीति पहले वन चुकी थी उनके नीचे घँसने से एटोल वनते हैं।

डाविन के मत के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं:-

- (१) गहराई से निकले हुए मूँ में के अवशेषों से ज्ञात होता है कि जीवों की मृत्यु डूबने से हुई थी, और इसलिए जब कि भीति की उन्नति हो रही थी उसी समय उसका अन्त हो। गया। इसलिए घरातल अवश्य घँस गया होगा।
- (२) मूँगें को भीतियों की मोटाई से यह ज्ञात होता है कि उनका आरम्भ घँसती हुई सतह पर हुआ होगा, क्योंकि इतनी अधिक गहराई पर मूँगें के जीव पनप नहीं सकते हैं।
- ्र (३) एटोल में स्थित द्वीपो में घर्षण किया से निर्माणित मन्द ढाल नहीं मिलते: हैं। इससे यही निर्णय होता है कि वे डूवे हुए वड़े पहाड़ों की चोटियों के अवशेप हैं।
- (४) यल और मूंगे की भीति के मिलने के स्थान पर प्रतिरूपता (अनकनफार्मिटी) पाई जाती है। साथारण दशा में घिंपत यल के ढाल नीचे की ओर जाते हैं; परन्तु मूँगे की भीति के ढाल ऊपर की ओर जाते हैं।
 - (५) स्थल के जिन क्षेत्रों के निकट मूँगे की भीतियाँ मिलती हैं वहाँ समुद्र में अनेक आसात होते हैं। ये आखात निदयों की उन घाटियों में हैं जो अब डूब गई हैं।
 - (६) जिन द्वोपों के विषय में यह निश्चित है कि वे जल से ऊपर उठे हैं, उनमें मूँगे की भीति नहीं होती है।

डाली ने मूँगे की भीतियों के निर्माण को हिम का प्रभाव (ग्लेशियल कन्ट्रोल) वताया। डाली का कहना है कि हिम युग में उठण किटवन्धीय समुद्रों का तल २००-३०० फीट नीचे हो गया था; क्योंकि उनका बहुत सा जल वर्फ में जम गया था। अपने अध्ययन से डाली ने यह पता लगाया कि बड़े-बड़े लैगूनों की तली समान है, और उनके भीतर की गहराई २००-३०० फीट ही है। ऐसा विचार है कि तली की यह समानता लहरों से कटने कारण थी। डेविस ने इस मत का खंडन इस आधार पर किया कि तली की गहराई समान नहीं होती। एक ही एटोल के भीतर २०० से ३०० फीट की गहराई देखी गई है।

सर जान मरे के मत से मूँगे की भीतियों का निर्माण अन्य प्रकार की नींव पर हुआ। यह नींव समुद्र में डूबी हुई ज्वालामुखी पर्वतों की चोटियाँ यीं। कहीं-कहीं उपस्थित मूँगे की भीतियों के मलवे में ही इनकी नींव पड़ी। योड़े समय के बाद भीतर की ओर चूना गल गया और उससे जो गढ़ा बना उसमें पानी भर जाने से लगून बन गया। उत्तरी-पूर्वी आस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट वैरियर रीफ के अतिरिक्त निउकैलोडोनियन रीफ सबसे बड़ी है। ल्वायल्टी द्वीप को छोड़ कर मूँगें की भीतियाँ निउकैलोडोनियन द्वीप समूह को पूर्ण प्रकार से घेरे हुए हैं। यह पूरी भीति एक ही है।

पूर्वी तट पर जहां किनारे वाली भीति नहीं है वहां मूँगे का विकास वैरियर रीफके एप में भली-भौति हुआ है। यहां पर वैरियर रीफ स्थल से १ से ८ मील की दूरी पर है। इस भीति के वाहर जल की गहराई अधिक है, परन्तु भीतर की ओर जल बहुत उथला है। भारत में माल द्वीप (मान्दीव) और लखा द्वीप (लकादीव) समूह मूँगे के वने हैं।

श्रध्याय ११

जल मण्डल

पृथ्वी पर जल अनेक प्रकार से मिलता है। हमारे शरीर में, वनस्पित में तथा चट्टान आदि में जल भरा पड़ा है। परन्तु स्पष्ट रूप से जल समुद्र, झील अथवा नदी में ही दिखाई देता है। भोगोलिक दृष्टि से यही स्पष्ट रूपो समुद्र तथा झील आदि का जल ही जलमंडल में सम्मिलत माना जाता है।

इसी जल मंडल के कारण पृथ्वी का महत्व सारे सौर मंडल में हैं। पृथ्वी को छोड़ कर और किसी ग्रह अथवा नक्षत्र पर समुद्र नहीं हैं। यदि कोई हमारी पृथ्वी को दूसरे ग्रह से देखे, तो वह इसको 'समुद्र' कहेगा पृथ्वी नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको चारों ओर जल ही जल दिखाई देगा।


पृथ्वी के बाहर अथवा भीतर जो भी जल पाया जाता है वह सब आदि कालीन गैसों के शीतल होने से ही प्राप्त हुआ है। ज्वालामुखी उद्गारों से ये गैसें अब भी प्राप्त होती हैं और उनसे पृथ्वी के भीतर आया हुआ जल अब भी प्राप्त होता है। पृथ्वी के भीतर-वाह जल की महान राशि है। उसके क्षेत्रफल का लगभग तीन-चौथाई भाग समुद्र से ढेंका है। ऐसा अनुमान किया गया है कि पृथ्वी के समुद्रों में लगभग ३२ करोड़ घन-मील जल भरा है। आरम्भ में यह सारा जल गैस के रूप में था। शीतल होने पर इस जल से बादल बने और वादलों से जल वर्षा हुई। तरल होने के कारण आकर्षण शिवत के प्रभाव में पड़कर यह जल बहकर पृथ्वी के निचले स्थानों में भर गया। उन स्थानों से, सूर्य के ताप के कारण भाप वन कर आज भी यह जल बादल बनकर वरसता है और निद्यों द्वारा बहकर उन्हों नीचे स्थानों में फिर लौट जाता है। ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष ८०,००० घनमील जल भाप वन जाता है और उससे २४,००० घनमील जल बरसता है। इस प्रकार, प्रकृति द्वारा दिये हुए कार्य को जल अपने रूप-परिवर्तन की सहायता से लगातार करता रहता है। वर्षों से प्राप्त जल पृथ्वी के कपरी भाग में निदयों और झीलों में भरता है, और पोली चट्टानों के छिट्टों द्वारा पृथ्वी के कपरी भाग में निदयों और झीलों में भरता है, और पोली चट्टानों के छिट्टों द्वारा पृथ्वी के भीतर भर जाता है। यह भीतरी जल अवसर पाकर सोतों से बाहर फिर आ जाता है। कुओं में भी यही भीतरी जल आता है।

जलराशि को महानता का ज्ञान इस बात से भी हो सकता है कि यदि पृथ्वी का सारा स्थल भाग समुद्र तल के बराबर कर दिया जाय तो सारी पृथ्वी डेढ़ मील गहरे जल मे ढेंक जायगा। यदि स्थल का सबसे ऊँचा पक्त, एवरेस्ट, महासागर के सबसे गहरे स्थान में डाल दिया जाय तो भी वह स्थान भरेगा नहीं वरन् उसके ऊपर जल की गहराई १ मील से अधिक होगी।

प्रकृति में जल का कार्य महान् है। जल के विना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन असम्भव है; विशेषकर मनुष्य का जीवन। मनुष्य के द्यारीर में ही लगभग ७० प्रतिशत अंश जल का है। जल का मुख्य कार्य न केवल प्राणीमात्र की प्यास बुझाने में, सफाई करने, पृथ्वी की तोड़-फोड़ में तथा जल मार्ग देने में है, वरन् सूर्य से प्राप्त ताप के समुचित प्रवन्ध करने में है। जलराशि सूर्य के ताप का एक अनुपम भंडार है जिसके द्वारा ताप की अधिकता का संचय और उसकी कमी की पूर्ति वरावर हुआ करती है। यदि ऐसा न होता तो पृथ्वी पर दिन में, तथा ग्रीष्म-ऋतु में अथवा भूमध्यरेखीय खंडों में ताप की इतनी अधिकता हो जाती है की जीवन असंभव हो जाता। इसी प्रकार रात्रि में तथा जाड़े की ऋतु में, अथवा ध्रुवीय क्षेत्रों में ताप की बहुत वड़ी कमी हो जाती। वास्तव में चन्द्र तथा मंगल आदि मंडलों में जीशों का अभाव जल के अभाव के कारण हो माना जाता है। सीर्य मंडल में हमारी पृथ्वी की यह एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर जल है। यह देखते हुए कि समुद्र ताप-मंडार, मछली-भंडार, लवण-भंडार तथा रसायनों का भंडार है, पृथ्वी के क्षेत्रफल का तीन-चीथाई भाग जलराशि का होना हमारे हित में ही है।

अभी तक मनुष्य को समुद्र का पूरा ज्ञान नहीं हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने में मनुष्य को कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। पहली कठिनाई तो यह हैं कि समुद्र की पेंदी पानी से ढकी हैं, और वह भली भाँति दिखाई नहीं देती हैं। अधिक गहराई में समुद्र के मीतर नितान्त अंथकार हैं। अधिकतर भागों में पानी की गहराई बहुत अधिक हैं। इस गहराई का नापना भी कठिन हैं। गहराई नापने के लिए एक वोझीली धातु को रस्सों में बांध कर पानी में लटकाया जाता था। जब यह आतु पेंदो में छू जाती थी तो रस्सी का तनाव कम हो जाता था। रस्सी की लम्बाई से समुद्र की गहराई इस प्रकार मालूम हो जाती थी। परन्तु यह घ्यान रखना चाहिए कि समुद्र की गहराई नापने के लिए कई मील लम्बो रस्सी आवश्यक होती थी। बहुधा इस रस्सी का ही बोझ इतना अधिक हो जाता था कि शातु के गेंशे छू जाने के बाद भी अपने हो बोझ से रस्सी नीचे खिचती जाती थी। इससे समुद्र की गहराई काठीक पता नहीं लगता था। इसके अतिरिवत, जल में संचालन होने के कारण रस्सी तिरछी हो जाती थी जिससे उसकी लम्बाई समुद्र की वास्तविक गहराई से अधिक हो जाती थी।

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए लार्ड केलियन साहव ने एक ऐसा यंत्र बनाया कि उससे पानी का दवाव मालूम किया जाता है। इस दवाव को जानने पर समुद्र की इयों को 'सागरी दरार' (सबभेरीन कैनियन) कहते हैं। कहीं-कहीं ये दरारें निदयों के मुख से जुड़ी हैं। इसका उदाहरण न्यूयार्क के निकट हडसन नदी का मुख है। इस बात से ऐसा विस्वास किया जाता है कि पहले किसी समय ये निदयों इन दरारों में होकर बहती



चित्र १३७

थीं। हो सकता है कि समुद्रतल के नोचा हो जाने से ये दरारें सागर के नीचे डूब गई हैं। स्पेन के निकट तथा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के निकट इस प्रकार की सागरी दरारें विशेष रूप से मिलती हैं।

जल के भीतर प्रायः सभी महासागरों में पहाड़ियाँ मिलती हैं। इनकी ढाल प्रायः सज़ी होती हैं। एटलांटिक महासागर में स्थित पहाड़ी 'मिड एटलांटिक रिज' से बहुत से लोग परिचित हैं। उत्तरी एटलांटिक में एजोर्स हीप इसी पहाड़ी का ऊपरी भाग है। यह मिट-एटलांटिक रिज लगभग ५०° उत्तरी अक्षांस से लेकर ५०° दक्षिणी अक्षांस तक धनुपावार होकर फैली है। भूमध्य रेखा के निकट इसके दो भाग हो जाते हैं; उत्तरी मिड एटलांटिक रिज और दक्षिणी मिड एटलांटिक रिज । उत्तरी भाग को उल्लिक रिज और दक्षिणी को चैलेकर रिज भी कहते हैं। दक्षिणी मिड एटलांटिक रिज और दक्षिणी को चैलेकर रिज भी कहते हैं। इस भुजा को बेलविस रिज कहते हैं। दिश्ण को ओर मिड एटलांटिक रिज को एक मुजा उत्तर-पूर्व की ओर अफीका तक चली गई है। इस भुजा को बेलविस रिज कहते हैं। दक्षिण को और मिड एटलांटिक रिज की महराई लगभग २ मील है; अर्चाव् इसकी चोटो के ऊपर लगभग २ मील गहरा जल है। मिड एटलांटिक रिज का पुगाव परिचमी अफीका के तट के घुमाव के समान है। यह रिज पृथ्वी का सबसे बड़ा पर्वत हैं। इसकी लंबाई लगभग १०,००० मील और चौटाई लगभग ५०० मील

है । इसकी ऊँचाई भी बहुत अधिक है। एजोर्स द्वीप का माउन्ट पीको जल के ऊपर ७६०० फीट निकला है और २०,००० फीट जल के भीतर इवान्हैं। इन बूवे हुए पहाड़ों के अतिरिक्त समुद्र के भीतर अनेक ज्वालामुखी के कोण हैं। इन में से कुछ पहले जल के ऊपर निकले हुए थे जहाँ पर लहरों के प्रभाव से उनका ऊपरी भाग कटकर जल में गिर गया। इसलिये इनकी चोटियाँ सपाट हैं, उटी हुई नहीं। पीछे दिये हुए चित्र में समुद्र के भीतर के पहाड़ और कुछ दरारें दिखाये गए हैं।

समुद्री पहाड़ों का प्रभाव समुद्र के जल के ताप पर बहुत पड़ता है। कहीं-कहीं इनके कारण ध्रुवीय क्षेत्रों का ठंडा जल खुले समुद्रों में नहीं पहुँच पाता है जिससे वहाँ पर नीचे

ताप नहीं मिलते हैं।

۹.

ऊपर कहा गया है कि सागर और महासागर की पृथक् करने वाली गहराई का सीधा ढाल है। इसीलिए समुद्र के वेसिन की तुलना चाय पीने की छिछली रकावी से नहीं वरन् शोरवा खाने वाली गहरी रकावी से की जाती है। गहरी रकावी के किनारे का भाग महाद्वीपीय स्तर के जयले जल का उदाहरण है, और उसकी पेंदी का भाग महासागरीय वेसिन का उदाहरण है।

सागर और महासागर को द्वीप मालायें भी एक दूसरे से पृथक् करती हैं। यद्यपि दोनों भागों में जल प्रायः एक ही प्रकार का होता है, द्वीपों और मुख्य स्थली भाग के मध्य के जलभाग को सागर कहते हैं, और उसके बाहरी भाग को महासागर कहते हैं। मछली पकड़ने के लिए सागर का ही महत्व है।

पृथ्वी पर निम्नलिखित महासागर माने गये हैं:---

नाम क्षेत्रफल औसत गहराई १-प्रशान्त महसागर (पैसफिक ओशन) १६३ करोड़ व॰ मी॰ २५ मी॰ २५ मी॰ २-आन्ध्र महासागर (एटलान्टिक ओशन) ३ करोड़ , २६ मी॰ ३-हिन्द महासागर (इन्डियन ओशन) २६ करोड़ , २९ मी॰ ४-ध्रुवी महासागर (आर्कटिक ओशन) ५५ लाख ,, ५-७इक्षिणी महासागर (सदर्न ओशन)

उत्तरी-श्रुव-महासागर को छोड़कर अन्य भी महासागर दक्षिण की ओर खुले हुए हैं और उन सब का सम्बन्ध दक्षिणी महासागर से हैं। यही कारण है कि दक्षिणी महा-सागर का ठंडा जल नीचे ही नीचे सभी सागरों में फैल जाता है। आन्ध्र महासागर और प्रशान्त महासागर में श्रुवी-महासागर का भी कुछ ठंडा जल डेविस जल-डमरूमध्य,

चनहरे इसको एन्टार्कटिक महासागर कहते थे। परन्तु जब यह ज्ञात हुआ कि दक्षिणी श्रुव एक महाद्वीप पर स्थित है, महासागर में नहीं; तब से इस महासागर का नाम दक्षिणी महासागर पड़ा।

डेनमार्क जल-डमरूमच्य तथा बेरिंग जल-डमरूमच्य के द्वारा उत्तर से आ जाता है। परन्तु जल के भीतर पूर्व-पिश्वम स्थित पहाड़ों के कारण इस महासागर का ठंडा जल प्रायः वाहर नहीं निकल पाता, उस जल की केवल कुछ ऊपरी तहें ही इन पहाड़ों को पार करती है। उत्तरी गोलाई में समुद्र में इसलिए इतना ठंडा जल नहीं मिलता जितना कि दक्षिणी गोलाई में, जहाँ दक्षिणी महासागर का ठंडा जल वहता है। एन्टाकंटिक महाद्वीप पर सहस्रों फीट गहरी दर्फ जमी है। इस वर्फ के सम्पर्क से दक्षिणी महासागर का जल अति ठंडा हो जाता है और नोचे वैठ जाता है। नीचे ही नीचे यह जल उत्तर की ओर घीरे-घीरे खिसकता हुआ मूमव्य रेखा को पार कर जाता है। इस प्रकार पृथ्वी के सभी महासागरों की निम्नतम तल दक्षिणी महासागर के अधिक से अधिक ठंडे जल की है।

इसिलए समुद्र के जल को ताप के अनुसार दो वड़े भागों में बाँटा जाता है: ऊपरी जल जहाँ ताप अधिक होता है, और भीतरों जल जहाँ ताप कम होता है। यद्यपि ऊपरी जल में ताप अधिक होता है, परन्तु जल की तरलता और संचार के कारण वह इतना अधिक नहीं होता है जितना कि यल पर। समुद्र में अधिक से अधिक ताप ९६०० फा० फारस की खाड़ी में नापा गया है।


समुद्र में लगमग ३००० फीट की गहराई तक ताप वेग से कम होता है, परन्तु इससे अधिक गहराई में ताप वहुत घीरे-बीरे कम होता है और अधिकतर भागों में लगमग ३२ फा० से नीचे नहीं जाता है। यद्यपि इस ताप पर साधारण जल जम जाता है, परन्तु लवणपुनत होने के कारण समुद्र का जल २८३ फा० पर ही जमता है। समुद्र के नीचे भाग में इतना नीचा ताप प्रायः कभी नहीं होता है, और इसलिए उसका ऊपरी भाग जम जाने पर भी नीचा भाग मुक्त रहता है और उसमें संचालन बना रहता है। जमा हुआ भाग जल में उतरता रहता है; क्योंकि जम जाने पर वर्ष पानी से हल्की हो जाती है और इस-लिए उसमें उतराती है। यदि ऐसा न होता तो समुद्र के सारे जीव-जन्तु वर्ष में जमकर नष्ट हो जाते। समुद्री धारायें भी न चलती जिनसे जलवायु में सुधार हुआ करते हैं।

जिन क्षेत्रों में समुद्र का जल घिरा हुआ है और अधिक मुक्त नहीं है वहाँ पर काफी गहराई तक जल का ताप ऊँचा रहता है। इसका उदाहरण हिन्द महासागर और लाल सागर (रेड सी) के तापों से मिलता है।

गहराई	हिन्द महासागर का ताप	लाल सागर का ताप
0	८०° फ़॰	ሪ∘* फ॰
६०० फीट	৩০° দ্ব ০	. 40° To
१२०० फीट	६० फ॰	৬০* দ্ব০
१८०० फोट	५०° फ o	৬০ দ্বত

आगे दिये हुए चित्र में भूमच्य सागरीय क्षेत्रों में समुद्र जल की गहराई के कारण

ताप परिवर्तन दिखाया गया है। इस चित्र में ५०० फैदम की गहराई तक ताप का तीज़ परिवर्तन स्पष्ट है।



चित्र १३८

समुद्र धारायें

समुद्र के जल के तापों में न केवल ऊपरो और भीतरी जल में ही अन्तर पाया जाता है, वरन् सूर्य से प्राप्त तापों की भिन्नता के कारण भूमव्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के जल के तापों में भा अन्तर पाया जाता है। ताप में अन्तर होने के कारण जल के घनत्व में भी अन्तर होता है। ठण्डे जल का घनत्व अर्थात् वोझ अधिक होता ह, और गर्म जल का कम। इस अन्तर के कारण पृथ्वों को आकर्षण शक्ति में पड़ कर भारो अर्थात् ठण्डा जल नोचे बैठने लगता है और हल्का अर्थात् गर्म जल ऊपर उठकर तह पर फैलने लगता है। इस प्रकार, समुद्र के जल में संचालन आरम्भ हो जाता है। यह संचालन वास्तव में घनत्व के अन्तर से आरम्भ होता है। घनत्व का अन्तर न केवल जल के ताप के अन्तर से होता है, वरन् जल में मिश्रित लवणों से भी। जिस जल में अधिक लवण होते हैं,

वह जल अधिक भारो होता है। जिस जल में कम लवण होते हैं, वह जल हत्का होता है। लवणों की मात्रा में अन्तर होने के दो मुख्य कारण है, जलवर्षा और वाष्पीकरण। वास्तव में ताप और लवण के कारण भीतरी समुद्र जल में अदृश्य ढोल वन जाते हैं। ये ढाल सदा परिवर्तित होते रहते हैं। इन्हीं ढालों के सहारे समुद्र जल चलने लगता है। जहाँ कहीं अपर जतराते हुए हल्के जल की पवनें फाड़ देती हैं वहाँ नीचे से ठंडा जल अपर उठने लगता है।

समुद्र जल के घनत्व के अन्तर से उत्पन्न संचालन को पवनों द्वारा स्पष्टता मिल

जाती हैं। इस प्रकार समुद्र धाराएँ निम्नलिखित कारणों से होती हैं:-

(अ) पवन,

(ब) असमान ताप,

(स) असमान मिश्रण ।

समुद्र घाराओं की दिशा कई वालों पर निर्भर है जिनमें नीचे दी हुई वालें मुख्य हैं:--

(१) पवनों को दिशा,

(२) समुद्रतट की वनावट,


(३) पृथ्वो को कीली-परिकमा (रोटेशन) का प्रभाव।

इन सन नातों का प्रभान भाराओं की दिशा पर एक साथ पड़ता है। जिस दिशा से समुद्र की घारा बहती है वही उसकी दिशा मानी जाती है। समुद्र घाराओं का वास्तविक महत्व जल के ऊपरो भाग में हो है। वहीं पर घाराओं का प्रभाव जलवाय पर तथा जहाजों की चाल पर पड़ता है। इसलिए भौगोलिक अध्ययन में समुद्र धारा का तात्पर्य ऊपरी घारा से हो हैं। इस ऊपरी घारा का आरम्भ भूमध्यरेखीय क्षेत्रों के उष्ण जल में होता हैं। अधिक ताप के कारण इस क्षेत्र में हल्के जल की महान् राक्षि ऊपर उतराती रहती है। इस दिशा-शून्य उतराते जल को (ड्रिफ्ट) व्यापारिक प्वनें घारा का रूप देती हैं, और वह वीरे-वीरे लगभग २ या ३ मील प्रति घन्टा की चाल से व्यापारिक पवनों के साथ बहने लगता है। इस बहती हुई घारा को भूमध्यरेखीय घारा (ईक्वेटोरियल करेन्ट) कहते हैं। आन्ध्र महासागर में जब यह धारा पैरानाम्बुको के निकट दक्षिणी अमेरिका कें तट से टकराती है, तो उसके दो भाग हो जाते हैं। उसका एक भाग अमेजन नदी के मुख के निकट होता हुआ पश्चिमोत्तर दिशा में ब्राजील के तट के किनारे-किनारे गायना में स्थित जार्जटाउन तक चला जाता है । इस भाग को उत्तरी भूमध्य रेखीय घारा कहते हैं। जार्जटाउन के निकट इस उत्तरी भाग के फिर दो भाग हो जाते हैं जिनमें से बड़ा भाग विन्डवर्ड और लोवर्ड द्वोपों के वाहर-वाहर वर्मू डा द्वोप को ओर वहता है, और दूसरा भाग पश्चिम की ओर कैरोवियन सागर में चला जाता है। वहाँ से यह यूका-टन जल डमरूमध्य से होकर मेक्सिको की खाड़ी में पहुँचता है, जहाँ पर प्रसिद्ध 'गल्फस्ट्रोम' की उत्पत्ति होती है।

उत्तरी आन्ध्र महासागर में समुद्र का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 'सारगासी' नामक

एक प्रकार की बड़ी लम्बी घास उगती है। यह क्षेत्र सारगासो सागर कहलाता है। उत्तरीभूमध्यरेखीय घारा इसी सारगासो सागर का चक्कर लगाती रहती है।

भूमें व्यरेखीय घारा का दक्षिणी भाग ब्राजील के तट के किनारे-किनारे दक्षिणी आन्ध्र महासागर में ब्राजील घारा के नाम से बहता हैं। यह घारा आगे चल कर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं और अफीका के पश्चिमी तट के किनारे बेनगुअला घारा के नाम से हैं बहती हैं। बेनगुअला घारा में दक्षिणी महासागर का ठंडा जल नीचे से बहकर मिल जाता हैं। इसलिए यह घारा ठंडे जल की घारा बन जाती हैं। बेनगुअला घारा अन्त में जत्तरकी ओर बहती हुई भूमव्य रेखीय घारा में मिल जाती हैं।



चित्र १३९-- घारायें

चित्र को देखने से ज्ञात होता है कि समुद्र घारायें प्रायः गोलाकार पय ग्रहण करती हैं। इसका कारण यह है कि पृथ्वी की कीली-परिकमा के कारण, फेरल-नियम के अनुसार वहते हुए जल की दिशा सदैव बदलती रहती हैं। उत्तरी गोलाई में बहाव अपने दाहिनी खोर मुड़ता है, और दक्षिणी गोलाई में अपनी वाई ओर। चित्र में दिये हुए तीरों की दिशा से यह स्पष्ट हो जाता है। वास्तव में अधिकतर समुद्र घारायें बड़ी-बड़ी भवरों (एडीज) के भाग हैं जो सदैव समुद्र में सदावाहिनी पवनों (प्रिवेलिंग विन्ड) की दिशा में चनकर लगाया करती हैं। उत्तरी गोलाई में इनकी गित घड़ी की सुई की दिशा में रहती है, और दक्षिणी गोलाई में घड़ी की सुई के विरुद्ध। उत्तरी आन्ध्र महासागर और उत्तरी प्रशान्त महसागर में इन भवरों के दक्षिणी भाग को व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर ठेल देती हैं और उनके उत्तरी भाग को पछुआ पवनें उत्तर-पूर्व की ओर ठेल देती हैं।

जहाँ पर भूमध्यरेखीय वारा को उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करने के लिए स्थली भाग नहीं होता है, वहाँ भी व्यापारिक पवनों की लगातार गित के कारण इस धारा का वहाव उत्तरी और दक्षिणी भागों में स्वयं वेंट जाता है; क्योंकि पवनें अपने साथ ऊपर उत्तराते हुए जल को वरावर घसीटती चलती है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलाई की व्यापारिक पवनों के साथ घसीटा हुआ जल अपने वीच एक 'विपरीत धारा' (काउंटर

पछ्जा पवन के साथ पड़ कर भूमध्यरेखीय क्षेत्रों से आया गर्म जल घारा वन कर घुनों क्षेत्रों के पश्चिमी तटों पर पहुँचता है। इस प्रकार को घाराओं में मेनिसको की खाड़ी को घारा से सम्बन्धित 'एटलान्टिक ड्रिक्ट' और नयूरोसीनो प्रमुख है।


फरेल के नियम के अनुसार ठण्डो धारायें ऊँचे अक्षांशों में पूर्वी तटों पर और नीचे अक्षांशों में पिश्चमी तटों पर बहती हैं। उण्ण धारायें ऊँचे अक्षांशों में पिश्चमी तटों पर, तथा नीचे अक्षांशों में पूर्वी तटों पर बहती हैं।

पृथ्वो को सबसे प्रमुख समुद्र धारायें उत्तरो आन्छ्य महासागर में हैं, क्योंकि अधिकता भूमध्यरेखीय गर्मे जल नाजील के तट की बनावट के कारण इसी महासागर में आ जाता है। छुवी महासागर का ठण्डा जल भी डेविस तथा डेनमार्क जलडमरूमध्यों से होकर अधिकतर इसी महासागर में आ जाता है।

खाड़ी घारा (गल्फस्ट्रीम)

पिछले कथन के अनुसार उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा का एक भाग यूकाटन होता हुआ मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करता है। यह खाड़ी अधिकतर यल से घिरी हुई है, ं जिससे यहाँ पर जल का ताप अधिक ऊँचा हो जाता है । इस खाड़ी में फ्लारिडा जलडमरू-मघ्य से ही अधिकतर जल बाहर निकल सकता है। यह निकास बहुत छोटा है। इसलिये मेनिसको की खाड़ी में जल इकठठा होता रहता है और दवाव के साथ उत्तरी आन्छ महा-सागर में आता है। पानो इकट्ठा होने का प्रमाण यह है कि मेक्सिको की खाड़ी में गाल-वेस्टन और सेडरकीज स्थानों के बीच खुले हुए आन्छ महासागर की सतह से जल ६ इंच अधिक ऊँचाई पर और सेडरकीज और आगस्टाईन के बीच ४ इंच अधिक ऊँचाई पर है। इस महासागर में आने पर खाड़ी की घारा फैल जाती है यहाँ तक कि केप हैटरास के निकट उसकी चीड़ाई ५० मील के लगभग और हैलीफैनस के अक्षांश में लगभग ७० मील हो जाती है। यद्यपि खाड़ी की धारा की उत्पत्ति मेविसको की खाड़ी में होती है उसका वास्तविक विकास केप हैटरास और नोवास्कोशिया के मध्य होता है। यहाँ पर उसका वहाव केवल २ नाट (२३ मोल) प्रति घंटा हो रह जाता है, परन्तु उसकी जलराशि बहुत वढ़ जाती है। यहाँ पर उसमें फलारिडा जलडमरूमध्य की अपेक्षा लगभग तीन गुना अधिक जल वहता है। यह जल मिसीसिपी नदी के वाढ़ के जल से लगभग ७०० गुना अविक है। नोवास्कोशिया के निकट खाड़ी की धारा पूर्व को ओर मुड़ जाती है। मुड़ने पर वह अधिक चीड़ी हो जातो है और न्युफाउन्डलेंड के पूर्व की ओर उसकी तीन शाखायें हो जाती हैं; (१) उत्तर-पित्रमी यूरप की और जाने वाली शाखा, (२) पोर्चु गाल की ओर जाने वाली बाखा, और (३) सारगासी सागर की और जाने वाली बाखा।

बाड़ों को थारा में पलारिड़ा के निकट एन्टलीज धारा और न्यूफाउन्डलेंड के निकट लेवराड़ीर धारा का सम्बन्ध है। नीचे दिये हुए चित्र में खाड़ी की घारा तथा उसका प्रसार छोटे विन्दुओं द्वारा दिखाया गया है। इस चित्र में वह भाग भी दिखाया गया है जहाँ गर्म और ठंडा जल एक दूसरे में मिलते हैं। खाड़ी की घारा के जल का ताप निकटवर्ती अन्य जल की अपेक्षा लगभग २° से ४° सेन्टोग्रेड तक ऊँचा रहता है।



चित्र १४१---खाड़ी की धारा

आजकल वैज्ञानिकों का मत यह है कि खाड़ों को घारा में प्रायः चार सेंकरों जल घारायें जुड़ी हैं। इन सैंकरो घाराओं के मध्य विपरीत घारायें हैं। एक नदी की मीति खाड़ी को घारा मोड़दार पय से बहती हैं। इसका मोड़दार पय बहुवा इधर-उधर हुआ करता है। कहीं-कहीं इस पथ में बड़ी-बड़ी मैंबरें पड़ जाती हैं जिनका ज्यास लगभग १०० मील होता है। खाड़ी की घारा में लगभग सवा सात करोड़ घन गज जल प्रति सेंकंड बहुता है। यह बहुाव मिसोसिपो नदों के बहुाव से लगभग १२०० गुना अधिक हैं। इसीलिये इस धारा को लोग 'समूद की नदी, कहते थे।

खाड़ी की घारा को उपस्थिति उसके ऊँचे ताप से जानी जाती है। कहीं-कहीं जाड़े में पड़ोस के जल से २०°-३०° फा० का अन्तर हो जाता है। परन्तु गर्मी की ऋतु में यह अन्तर ६° फा० के ही लगभग रह जाता है। खाड़ी की घारा के इन ऊँचे तापों का प्रभाव जाड़े में यूरप की जलवायू पर अधिक पड़ता है।

जापान या वयूरोसोबो भो गर्म धारा है। या इतनी अधिक नहीं फैलो है जितनी कि मेबिसको की खाड़ी की धारा, क्योंकि इसके पय में बहुत से द्वीप हैं। फार्मूसा के निकट इसकी बौड़ाई लगभग २०० मील है और उसकी गति लगभग ४ नाट प्रति घंटा। जापान तट के वी भाग में यह पछुआ पवन के कारण पूर्व की और मुद्र जाती है और अन्त में एलास्का रे ब्रिटिश कोलिम्बया के तट तक पहुँचती है। वहाँ से यह धारा भूमध्य रेखीय इाव में सम्मिलित हो जाती है।

एशिया के पूर्वी तट और क्यूरोमीवों के मध्य एक ठंडे जल की धारा वहती है जिसकों खोयासीवों कहते हैं। ओ ग्रासीवों का जरु पीलापन लिये हुए हरा और क्यूरोसीवों का जल जहरे नीलें रंग का है। इसीलिये क्यूरोसीवों को जापानी भाषा में "काली धारा" कहते हैं।

पेरू तटोय घारा (हम्बोल्ट कोस्टल करेन्ट) दक्षिणी गोलाई की ठंडे जल की घारा है जो पछुआ पवनों के क्षेत्र से आरम्भ होकर व्यापारिक पवन क्षेत्र में पहुँच जाती है। इसका ठंडा जल समृद्र के भीतर से कोकिम्बों से पेटा तक ऊपर उठता है। यहाँ पर महा-द्वोपीय (कान्टोनेन्टल शेल्फ) काफी चौड़ा है जिससे पानी को ऊपर उठने में अधिक सहायता मिलती है।

<u>क्वार-भाटा</u>—समुद्र के निकट रहनें वालें लोगों का यह अनुभव है कि समुद्र का जल दिन में दो वार वढ़ता है और दो वार घटता है। जल के इस वढ़ने को ज्वार (फलड) और वटने को भाटा (एव) कहते हैं। पृथ्वी पर सूर्य और चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से ही ज्वार-भाटा होते हैं। सम्पूर्ण जगत के प्रत्येक अंग में दूसरे अंग को अपनी ओर खोंचने की शक्ति होती है। अंगों की इस आकर्षण शक्ति का प्रभाव छोटे-बड़ें सभी अंगों पर पड़ता है। परन्तु सब अंगों को शक्ति समान नहीं होती है। *

*न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यह आकर्षण शिवत अंगों की राशि के अनुपात से तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपात से न्यूनाधिक होती है; अर्थात् जितना ही वड़ा अंग, उतनी ही अधिक उसकी आकर्षण शिवत, परन्तु जितनी ही अधिक उसकी दूरी, उतनी ही कम उसकी आकर्षण शिवत । गणित में इसको निम्निलिखित प्रकार से लिखते हैं:-

$$F = rac{M_{
m q} imes M_{
m 2}}{d_{
m q}}$$
अर्थात् आकर्पण शक्ति $rac{ au imes {
m tilh}_{
m q} imes au {
m tilh}_{
m q}}{{
m g} imes {
m f}}$

इस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति पृथ्वी पर निम्नलिखित है:— चन्द्रमा

जिस ओर चन्द्रमा दिखता है
$$\frac{\cdot \circ ? ? ? \times ?}{(\lor ?)^{?}}$$

$$=\frac{(48)}{(48)}-\frac{(48\times5)^2}{(48\times7)^2}=0,00,0007,708$$

पृथ्वी के अति निकट होने के कारण ज्वार-भाटा उत्पन्न करने में चन्द्रमा का ही प्रभाव मुख्य है। सूर्य को अपेक्षा चन्द्रमा ३७२ गुना पृथ्वी के निकट है। चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी चन्द्रमा को अपने साथ लिये हुए, सूर्य की परिक्रमा करती है। इस प्रकार, चन्द्रमा और सूर्य की आकर्षण शिवत का प्रभाव (१) पृथ्वी के केन्द्र पर और (२) पृथ्वी पर स्थित उस जल पर सदा पड़ा करता है जो सूर्य और चन्द्रमा के सामने किसी समय होता है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य बात है कि पृथ्वी एक ठोस वस्तु है जो पूरो को पूरो, एक साथ, खिचती है। इसके विपरीत, जल तरल है और इसलिये उसके केवल वहां कण खिचते हैं जो चन्द्रमा अथवा सूर्य के केन्द्र के सामने पड़ते हैं। तोसरी बात यह है कि पृथ्वी और जल का खिचाब अलग-अलग समझना चाहिए।

जब सूर्य अयवा चन्द्रमा का खिचाव जल और पृथ्वी पर होता है, तब जल कपर चठ जाता है और जल का एक ढेर इकट्ठा हो जाता है। चूँ कि पृथ्वी घूमती है, इसलिए क्षण प्रति क्षण नये स्थान चन्द्रमा के केन्द्र के सामने आते रहते हैं और वहाँ जल का ढेर इकट्ठा होता रहता है। ज्योंही एक स्थान केन्द्र के सामने से हट जाता है त्योंही वहाँ का ढेर गिर जाता है। इस प्रकार, जल के इस ढेर से ही ज्वार-भाटा का आरम्भ होता है।

सूर्य अथवा चन्द्रमा के सामने वाले जल भाग में जो ज्वार होता है उसकी प्रत्यक्ष ज्वार (डायरेक्ट हाई टाइड) कहते हैं।

इसलिए यद्यपि पृथ्वी पर सूर्य की आकर्षण शिवत चन्द्रमा की आकर्षण शिवत की अपेक्षा कहीं अधिक हैं, ज्वार-भाटा उत्पन्न करने में चन्द्रमा की शिवत ११ है और सूर्य की ५। इसका कारण यह है कि चन्द्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी केवल २६ लाख मील हैं, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ९ करोड़ मील से अधिक।

इस गणना में सूर्य और चन्द्रमा की राशि पृथ्वी की राशि के अनुपात से मानी गई है, और दूरी त्रिज्या में दो गई है।

सूर्य
जिस ओर सूर्य दिखता है
$$\frac{330000 \times 8}{(73868)^{-2}}$$
जिस ओर सूर्य नहीं दिखता है $\frac{330000 \times 8}{(73868 \times 7)^2}$

$$= \frac{330000 \times 8}{(73868 \times 8)^2} = \frac{330000 \times 8}{(73868 \times 8)^2}$$
=0,000,008,088

. 6

परन्तु जब सूर्य या चन्द्रमा की ओर जल खिचता है, तब उसी समय पूरी पृथ्वी भी:

उसके साय-साथ खिच जाती है। पृथ्वी के खिंच जाने से प्रत्यक्ष ज्वार वाले स्थान के

विल्कुल दूसरी ओर जल का एक दूसरा ढेर इकट्ठा हो जाता है। इस ढेर को अप्रत्यक्ष
ज्वार (इनडाइरेक्ट हाई टाइड) कहते हैं। जल का यह दूसरा ढेर सरलता से समझ में

शा जायगा, यदि हम यह बात मान लें कि ज्वार में जल के कण ऊपर उठते या नीचे

गिरते हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। जब पूरी पृथ्वी एक ओर को खिच जाती है,
तब जल और पृथ्वी की सतह में अन्तर पड़ जाता है। इस अन्तर को भरने के लिए;
कणों का घनत्व कम हो जाता है; अर्थात् उतने वही कण अब अधिक गहराई को
भरते हैं, ऐसा करने में अड़ोस-पड़ोस के जल की अपेक्षा उनकी ऊँचाई अधिक हो जाती है।

सूर्य अथवा चन्द्रमा के सामने वाले जल-माग में भी इसी प्रकार ढेर वनता है। वहाँ भी जलकण चन्द्रमा को ओर खिच कर उठ जाते हैं, और उनका घनत्व कम हो जाता है; वयोंकि
अब वे अधिक स्थान में फैल जाते हैं। यहाँ पर यह बात भी ध्यान में रखना चाहिए;

कि जल का ढेर उस पूरी मध्यान्ह रेखा (मेरीडियन लाइन) पर उठता है जो कि चन्द्रमा
के सामने होती है। इस ढेर को उठी हुई तरवूज की फाँक के समान समझना चाहिए,
न कि चीनो के ढेर के समान।

इत दोनों ढेरों के कारण किसी एक समय में पृथ्वी पर दो ज्वार और दो भाटा उपस्थित रहते हैं जो प्रति १२ घंटे २६ मिनट के बाद प्रत्येक मध्यान्ह पर पहुँचते हैं। ज्वार होने के ६ घंटे १३ मिनट के बाद भाटा होता है; भाटा होने के ६ घंटे १३ मिनट के बाद ज्वार होता है। इतने ही समय के बाद फिर भाटा और फिर ज्वार का कम रहता है।


पृथ्वी और चन्द्रमा की गित में अन्तर होने से कभी सूर्य और चन्द्रमा एक ही दिशा में स्थित होते हैं। ऐसे समय पर सूर्य और चन्द्रमा की ज्वार-भाटा उत्पन्न करने की शिवत सिम्मिलित हो जाती है। ये समय अमावस्था और पूर्णमासी को होते हैं। इसिलिये इन दोनों तिथियों पर ज्वार की ऊँचाई अन्य दिवसों की अपेक्षा अधिक होती है। इस अधिक ऊँचे ज्वार को ऊँचा ज्वार (स्प्रिंग टाइड) कहते हैं। दूसरे समय पर सूर्य और चन्द्रमा की स्थितियाँ समकोण वनाती है। इस दशा में चन्द्रमा की शिवत में हास हो जाता है जिससे ज्वार की ऊँचाई साधारण से कम होती है। ऐसी अवस्था दोनों पक्षों की सन्तमी को होती है। इस ज्वार को नीचा ज्वार (नीप टाइड) कहते हैं।*

ऊँचे ज्वार के समय शिवत की मात्रा ११ + ५ = १६ होती हैं ; नीचे ज्वार के समय शिवत की मात्रा ११--५ = ६ होती हैं ।

नीचे दिये हुए चित्र में ऊँचा और नीचा ज्वार दिखाये गये हैं:

उपरोक्त विवरण ज्वार-भाटा के सिद्धान्त का है। व्यावहारिक दृष्टि से सिद्धान्त में दी हुई वातें अनेक कारणों से बहुत कुछ परिवर्तित हो जाती हैं। इस परिवर्तन में मुख्य वात यह है कि ज्वार उस समय नहीं होता है जब कि चन्द्रमा विल्कुल ऊपर होता है। वास्तव में चन्द्रमा का ऊपर होना ज्वार पर कुछ महत्व नहीं रखता है; क्योंकि उसकी आकर्षण शक्ति जल पर पृथ्वो को आकर्षण शक्ति से अधिक नहीं है।

चन्द्रमा के ऊपर होने का महत्व केवल इतना है कि उससे जल परपृथ्वी का खिचाव कुछ कम हो जाता है। जल पर चन्द्रमा का



चित्र १४२

खिचाव कुछ सीया और कुछ तिरछा हैं। तिरछे खिचाव का महत्व ज्वार के लिए अधिक है; क्योंकि जल के ऊपर उठाने की अपेक्षा तरलता के कारण उसको सतह के सहारे-सहारे खींचना अधिक सरल है। इस विचार से चन्द्रमा के ; उदय होने से लग भग ६ घंटे बाद तक जब कि वह आकाश में सबसे ऊँचे स्थान पर पहुँचता है, जल पर खिचाव पूर्व की ओर रहता है और इसलिए जल ओर को इकट्ठा होता है। इस समय से अस्त होने तक चन्द्रमा का खिचाव पश्चिम की ओर होता है और इसलिए जल पश्चिम की ओर खिचने लगता है जिससे भाटा आरंभ हो जाता है।

ज्वार और भाटा के समयों पर समुद्रतट की बनावट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिये कहीं-कहीं प्रति १२ घंटे में और कहीं-कहीं प्रति २४ घंटे में ज्वार बाता है। कहीं-कहीं प्रति दो-दो घंटे बाद हो ज्वार आता है। कहां कहीं प्रति दो-दो घंटे बाद हो ज्वार आता है। ज्वार की ऊँचाई भी तट की बनावट पर बहुत कुछ निर्भर है। जहां कहीं निदयों के मुख में ज्वार पहुँच जाता है वहाँ पर उसकी ऊँचाई वहुत हो जाती है, और वह घारा का रूप ग्रहण कर लेता है; जैसे हुगली नदी में, तथा फंडों के आखात में। फंडों के आखात में कभी-कभी ५०-६० फीट ऊँचा ज्वार आता है। इसकी अपेक्षा खुले हुए समुद्र जल में केवल ५-६ फीट ऊँचा ही ज्वार होता है। भूमव्य सागर में तो ज्वार की ऊँचाई केवल नाममाय को ही है, क्योंकि वह सागर लगभग चारों और से घराहै।

ज्यार होने के समय के अन्तर के अनुसार तीन प्रकार के ज्यार होते हैं: (१) दैनिक

ज्वार (इयुर्नल टाइड) जो प्रति २४ घंटे में एक वार आता है; (२) अर्ढ-दैनिक ज्वार (सेमो इयुर्नल टाइड) जो प्रति १२ घंटे में एक वार आता है; और (३) मिश्रित ज्वार (मिक्स टाइड) जिसमें प्रति १२ घंटे में एक अधिक ऊँचाई का ज्वार आता है, परन्तु इस बोच के समय में एक या दो वार कुछ कम ऊँचाई का ज्वार आता है।

भिन्न-भिन्न प्रकार के ज्वार भिन्न-भिन्न प्रकार की समुद्र की पेंदियों से संबंधित हैं। घिरेहुए समुद्र में, भूमध्य सागर में दैनिक ज्वार आता है, आन्ध्र महासागर में अर्द्ध-दैनिक ज्वार आता है; और प्रशान्त महासागर में मिश्रित ज्वार आया करते हैं।

वास्तव में ज्वार-भाटा का समय ऊँचाई-नीचाई तथा गित समुद्र की पेंदी (वेसिन) और उसकी गहराई पर अधिक निर्भर है। प्रत्येक समुद्र में उसकी पेंदी कई भागों (वेसिन) में वेंटो होती है। इन भागों में जल एक ओर से दूसरी ओर आगे-पीछे होता रहता है। जब किसी वेसिन के किनारे आकर्षण शक्ति का प्रभाव उस समय पड़ता है जब कि उसके किनारे आगे-पीछे होने वाला जल ऊँचा होता जब वहाँ विशेष ऊँचा ज्वार होता है, और उसके दूसरे कोने पर विशेष भाटा। फन्डी आखात ऐसे स्थान पर है जहाँ आकर्षण शक्ति ऐसे हो समय पड़ती है जब कि वेसिन का हिलता पानी उसी किनारे ऊँचा होता है।

मनुष्य के जीवन पर ज्वार-भाटा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव विशेषकर समुद्र के किनारे रहने वालों पर अधिक है। वन्दरगाहों की स्थिति ज्वार-भाटा की दृष्टि से हो निर्धारित होती है। किसी वन्दरगाह में जहाजों का सुगम अथवा किं आना-जाना ज्वार-भाटा के कारण ही अधिकतर होता है। समुद्र तट की बनावट अधिकतर ज्वार-भाटा पर ही निर्भर होती है। तट के निकट नमक के दलदल ज्वार से ही बनते हैं।


तट की बनावट के कारण सभी स्थानों में एक हो समय में ज्वार-भाटा नहीं पहुँचता है। भिन्न-भिन्न बन्दरगाहों में उनके पहुँचने का समय भिन्न रहता है। जहाजों का बन्दरगाह में प्रवेश तथा उनका निकास ज्वार के समय ही हो सकता है, भाटा के समय नहीं। इसलिए उनकी सुविधा के लिए 'टाइड टेवुल' और 'कोटाइडल मैप' तैयार किये नाये हैं जिनकी सहायता से जहाजों के आने-जाने का समय नियत किया जाता है।

समुद्र तट — ज्वार-भाटा में जल कितना ऊँना उठता है अथवा कितना नीचे गिरता है, यह समुद्र तट पर निर्भर है। कटे-फटे तट पर जहाँ अनेक आखात और कटाव होते हैं, ज्वार का जल अधिक उठता है। परन्तु जहाँ समुद्र तट में गहरे कटाव कम होते हैं वहाँ ज्वार का जल कम ऊँना उठता है। पीछे इस बात का वर्णन किया गया है कि समुद्र तट में अधिक कटाव होना अथवा उसका विना कटाव के सीधा होना थल के घँसने अथवा उपर उठने से संबंधित है। घँसने वाले तट (सवमर्जिंग कोस्ट) में अधिक कटाव होते हैं; और उठने वाले तट (इमर्जिंग कोस्ट) में सीधापन होता है। थल के घँसने में जहाँ कहीं

निर्दियों द्वारा बनाये हुए तट के कटाव समुद्र के नीचे आ जाते हैं वहाँ के समुद्रतट को 'रिया' तट कहते हैं। ऐसे कटाव प्रायः निर्दयों की घाटियों के अन्तिम भाग होते हैं। 'रिया' तट बहुवा उथला तट होता है। जहाँ कहीं वर्फ द्वारा बने हुए कटाव समुद्र जल के नीचे आ जाते हैं, वहाँ के समुद्रतट को 'फियोर्ड' तट कहते हैं।

समुद्रतट और समुद्रतल में घनिष्ठ सबय हैं। यदि समुद्र का जल कम हो जाय तो जल नोचे हो जाने के कारण समुद्रतट आगे वढ़ जाता है और यदि समुद्र का जल वढ़ जाय तो जल ऊपर हो जाने से समुद्र तट पोछे हट जाता है। पिछले इतिहास में पृथ्वी पर कई बार कुछ भागों में बफ जमी और पिघली। इस बफ के कारण समुद्र के जल की कमी व बढ़ती हुई; क्योंकि बफ में समुद्र का हो जल था। इस समय हम लोग ऐसे काल में हैं जब कि बफ पिघल रही है। इसलिए समुद्र का जल बढ़ रहा है। इसलिये समुद्र तल प्रति १०० वर्ष में ८ इंच उठ रहा है।

सावारणतः समुद्र तट के आकार के बनाने में समुद्र की ठहरें और ज्वार-भाटा से उत्पन्न बारावें ही मुख्य हैं। परन्तु कभी-कभी यल का ऊपर उठना और नीचे घँसना तट के आकार में परिवर्तन कर देता है।



वित्र १४३--'रिया' तट



चित्र १४४---'फियोर्ड' तट

ऊपर कहे हुए दोनों प्रकार के तटों के आकार का ज्ञान ऊपर दिये हुए चित्रों से होता है।
समुद्र में लवण—पृथ्वी पर पहली वर्षा का जल गूणं प्रकार से शुद्ध था। परन्तु
उसके वाद जितनो वर्षा हुई वह अपने साथ स्थल का कुछ न कुछ भाग समुद्र में वहा ले
गई। इसलिये कालान्तर में समुद्र का जल स्थल को अने क वस्तुओं से मिश्रित हो गया।
चूँ कि वर्षा होने से पहले समुद्र का जल भाप बन जाता है, इसलिये एक वार जो कुछ
मिश्रण समुद्र में पहुँच जाता है वह प्रायः वहीं बना रहता है। इसका फल यह हुआ कि
आजकल साधारण समुद्र के जल में लगभग ३.५% मिश्रण है; अर्थात् प्रति धनमील समुद्र
जल में लगभग १७३ करोड़ टन नमक मिला है। यह मिश्रण अधिकतर मामूली खाने
वाला नमक (सोडियम क्लोराइड) है। ३६% मिश्रण में से लगभग २.७% यही खाने
वाला नमक है। नोचे दो हुई तालिका में मिश्रण का विवरण है:—

समुद्र-जल का मिश्रण

<i>x</i> ;	
नाम मिश्रण	प्रतिशत
सोडियम क्लोराइड	७७.८%
मैगनेशियम क्लोराइड	20 6%
मैगवेशियम सल्फोट	8.6%
कैलशियम सलफेट	₹.६%
पोटेशियम सलफेट	7.4%

इस मिश्रण से समुद्र जल का पनत्व (बोझ) वड़ जाता है। मूँ कि भाप बन जाने पर समुद्र में जल को माधा कम हो जाती है, इसलिये उसमें लवण मिश्रण का अनुपत बढ़ जाता है। पिरे हुए, छोटे समुद्र में ताप अधिक होने से भाप बनने की माधा अधिक होती है और इसलिए ऐसे समुद्र के जल में लवण अधिक होता है। यही कारण है कि लाल सागर में ४.१ प्रतिशत लवण है और यही कारण है कि समुद्र में सबसे अधिक लवण २०° उत्तरी और दक्षिणी अक्षांत्र में मिलता है, वसोंकि वहां ब्यापारिक पवनों की प्रधानता के कारण जल से भाप अधिक बनती है। जिस स्थान पर बड़ो-बड़ी निवार के का मोठा जल समुद्र में लाती है, वहां पर लवण का अनुपत कम हो जाता है। सबसे कम लवण भूमध्य के निकट समुद्रों में होता है, वहां कि वहां जलवा बहुत होती है।

नीचे दो हुई तालिका में कुछ समुद्रों का मिश्रण दिया हुआ है:—

समुद्रका नाम	लवेण मित्रण
लाल सागर (उत्तरी भाग)	٧.٤
भूमध्य सागर (पूर्वी भाग)	₹. ९ ્
उत्तरी भाग (नार्य मी)	₹.¥
गोनलैण्ड के निकट	₹.३
बाला सागर (क्लैक सी)	۷.٤
वाल्टिक सागर	२ से ८%

मिश्रण अधिक वढ़ जाने से जल भारी हो जाता है और नीचे की बोर बैठने लगता है। स्वान रिवत हो जाने से पड़ोस का कम मिश्रण वाला हल्का जल जाने लगता है। इस प्रकार एक धनत्व-धारा (डेन्सिटी करेंट) उत्पन्न हो जाती है जिसमें भारी जल नीचे बहता है और हल्का जल ऊपर। ऐसी धारा भूमध्य सागर और आन्ध्र महा-सागर के बीच जिबरास्टर जलडमरूनध्य से होकर बहती हैं।

गत विश्व-युद्ध में जिवराल्टर को छिरे-छिरे पार करने में इन घाराओं से जर्मन पनडुव्यियों ने बड़ा लाग उठाया था। वे अपना इंजिन बन्द कर देती थीं चौर घारा के साथ भूगव्य सागर से आंती-जाती थीं।

जल में मिश्रण के कारण घनत्य वड़ जाने से कोई वस्तु दूव नहीं सकती है। मृत-सागर (डेंड सी) में कोई मनुष्य डुवको नहीं लगा सकता है। उसमें विना तैरना जानने वाला भी पानी में पुसर्ते ही तैराक हो जाता है, पयोंकि उसका बदन पानी से हस्का होने के कारण उतराने लगता है। पाताल जल (अन्डरग्राउन्ड वाटर)*

पृथ्वी पर अधिकतर भागों में मनुष्य अपने काम के लिए पृथ्वी के भीतर से ही जल लेता हैं। लवण मिश्रित होने के कारण समुद्र का जल न तो नहाने के काम था सकता है और न पीने के। उससे खेती की सिचाई भी नहीं हो सकती। निदयाँ, झीलें अथवा सोते सभी जंगह नहीं होते हैं और इसिलए उनसे केवल थोड़े ही मनुष्य जल ले सकते हैं। वहुवा इनसे जल लाने में सुविधा भी नहीं होती। परन्तु प्रकृति ने पृथ्वी की चट्टानों में जल का एक बहुत बड़ा भंडार भर दिया है जिसको वहुत आसानी से मनुष्य खोल सकता है और भरपूर जल ले सकता है। जल का यह भंडार चट्टानों के छेदों में भरा है और पृथ्वी पर हुई वर्षा का ही एक भाग है। पृथ्वी पर जो वर्षा होती है उसका कुछ भाग निदयों और नालों में बहकर झीलों अथवा समुद्र में चला जाता है; कुछ भाग भाप वन कर हवा में जाता है और शेय भाग भूमि में सोख जाता है और पृथ्वी के भीतर पाताल में इधर-उद र विचरता रहता है। पृथ्वी के भीतर जल का सोखना इसीलिये संभव है कि कुछ चट्टानों में छेद होते हैं।

जल सोखने के विचार से चट्टानें दो प्रकार की होती हैं; छिद्रपूर्ण चट्टान (पोरसः राक) और छिद्र रहित (नान पोरस राक) चट्टान । यों तो प्रायः कोई भी चट्टान ऐसी नहीं होती हैं जिसमें थोड़े-बहुत छेद नहीं, अथवा दरारें नहीं; परन्तु कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिनका एक बहुत बड़ा भाग छिद्रों से ही घरा होता हैं। नीचे दी हुई तालिका में कुछ चट्टानों का छिद्र भाग अर्थात् जो भाग खाली है, दिया हैं:—

चट्टान का नाम	छिद्र भाग
चीका (क्ले)	४५%
वालू-जंकड़ (सैंन्ड-ग्रेवेल)	३५%
चूने की चट्टान (लाइम स्टोन)	₹0%
वालू का पत्यर (सैन्ड स्टोन)	१५%
खड़िया (चाक)	५%
शेल चट्टान	५%
स्लेट	₹%
आग्नेय चट्टान (इगनियस)	१%

^{*}पाताल जल तीन प्रकार का होता है; (१) उनका (मीटियोरिक) जल, जो सतह से सोखता है, (२) कीनेंट जल जो चट्टानों के मुड़ते समय भीतर दव गया है, और (३) जुवइनल जल, जो ज्वालामुखी के द्वारा भाप वनकर ऊपर था जाता है। दूसरे और तोसरे प्रकार को फासिल जल भी कहते हैं।

कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिनमें छिद्र नहीं होते हैं; परन्तु उनमें जोड़ और दरारें (ज्वायन्ट और फिशर) अवश्य होती हैं जिनमें छिद्रों की भौति ही जल भर जाता है। ऐसी चट्टान को भेद्य चट्टान (परिमयेवुल राक) कहते हैं। ऐसी चट्टानों में गैनाइट चट्टान मुख्य हैं। उपरोक्त कथन से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी की चट्टानों में जल भरने के लिए बहुत बड़ा स्थान है।

पृथ्वो को चट्टानें अधिकतर क्षेत्रों में मुड़ी हुई हैं। मुड़ने के कारण चट्टानों में ढाल उत्पन्न हो जाता है जिससे पृथ्वो के भीतर का पाताल जल वहने लगता है और उसमें दबाव उत्पन्न हो जाता है। चट्टान की मोड़ के द्वारा कहीं-कहीं भीतर का जल पृथ्वी की सतह के बहुत निकट पहुँच जाता है जिससे उसको उत्पर निकालने में बहुत सुविधा

:होतो है।

पाताल-जल पृथ्वो को सतह से जितनी नीचाई पर होता है, उस नीचाई को जलस्तर (वाटर देवुल) कहते हैं। ज्यों-ज्यों पृथ्वी की सतह ऊँची-नीची होती है, त्यों हो त्यों पाताल-जल का स्तर भो ऊपर-नीचे होता रहता है हो निदयों की घाटो में जहाँ पृथ्वों की सतह नोची होती है, पाताल-जलस्तर अधिक नीचा होता है; अर्थात् पृथ्वों को सतह नोची होती है, पाताल-जलस्तर अधिक नीचा होता है; अर्थात् पृथ्वों को सतह से बहुत नीचे होता है। पहाड़ों में जहाँ पृथ्वी को सतह ऊँची होती है, यह जलस्तर भो ऊँचा, होता है; अर्थात् वह सतह के थोड़े ही नीचे होता है। परन्तु पहाड़ों का खोदना किन होता है, इसलिए पहाड़ों में बहुत कम कुएँ बनते हैं। पाटो में भूमि का खोदना आसान होता है, इसलिए वहाँ पर कुएँ अधिक होते हैं। पृथ्वों को सतह के ऊँचे-नीचे होने के अनुसार हो कुओं को गहराई घटती-बढ़ती है। नदों के निकट कुओं अधिक गहरा होता है और नदों से दूर कम गहरा। यहाँ पर उस कुआँ से तात्पर्य है जिसमें पाताल जल खोंचा जाता है, न कि वह कुओं जिसमें पृथ्वों को सतह का, नदों वाला जल।

छिर पूर्ण अथवा छिद्र रहित चहुनि पृथ्वी में एक दूसरे के ऊपर नीचे मिलती हैं। जहाँ पर छिद्र रहित चहुन की पर्त छिद्र पूर्ण चहुन की तह के नीचे होती है, वहाँ पर छिद्र पूर्ण चहुन में भरा हुआ जल नीचे नहीं जा सकता है। जहाँ पर छिद्र पूर्ण चहुन के ऊपर छिद्र रहित चहुन की पर्त है, वहाँ पर जल ऊपर नहीं जा सकता है जब तक कि ऊपर को छिद्र रहित चहुन को तोड़ा न जाय। छिद्र पूर्ण चहुन में भरा हुआ जल पृथ्वी की सतह पर तभी आ सकता है जब कि सतह से उस चहुन का सीधा संबंध स्थापित हो जाय। मनुष्य यह संबंध कुआ खोदकर स्थापित करता है और प्रकृति यह संबंध ढकने वाली चहुनों के घर्ण द्वारा और मुझन द्वारा स्थापित करती है। पहाड़ी भागों में दरारें बन जाने से भी इस प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता है। पहाड़ी भागों में कहीं-कहीं पाताल-जलस्तर पहाड़ी ढाल के घिस जाने से या दूट जाने से सतह पर आ जाता है और उससे पाताल-जल

बाहर वहने लगता है। चूँ कि पहाड़ी भागों में अनेकों मोड़ें होती हैं जिनके द्वारा पाताल जलस्तर ऊँचा उठा रहता है, इसलिए उन भागों में मैदानों की अपेक्षा अधिक जल स्रोत (स्प्रिंग) पाये जाते हैं। पहाड़ों पर अधिक जल वर्षा होने के कारण भी जलस्तर ऊँचा उठा रहता है और इसलिए प्रायः थोड़ी घर्षण के बाद ही वह बाहर आ जाता है। इसलिए भी वहाँ जल स्रोत अधिक होते हैं।

ऊपर कहा गया है कि पाताल-जल वास्तव में पृथ्वी पर होनेवाली जल वर्षा का ही एक भाग है। जब-जब जल वर्षा होती है, तब-तब उसका कुछ भाग भूमि में सोखकर पाताल जल में मिल जाता है। जब वर्षा अधिक होती है, तब अधिक जल सोखता है और इसलिए तव पाताल जलस्तर और ऊँचा हो जाता है। जब वर्षा कम होती है, तब कम जल सोखता है और इसलिए ऐसे समय जलस्तर कम ऊँचा उठता है। जब वर्षा विलकुल नहीं होतो है और इसलिए जल विलकुल नहीं सोखता है, तब जलस्तर नीचा हो जाता है; वयोंकि पाताल-जल का कहीं न कहीं निकास अवश्य होता है जहाँ यह भीतरी जल पृथ्वी की सतह पर वरावर निकलता रहता है। इसलिए जल वर्षा पर निर्भर होने के कारण, जलस्तर दी प्रकार के होते हैं; (१) स्यायी (परमानेन्ट) और (२) अनस्थायी (इन्टरिमटेन्ट)। जहाँ पर स्थायो जलस्तर का संबंध पृथ्वी की सतह से हैं, वहाँ पर जल स्रोत स्थायी होता है, जहाँ पर क्षणिक जलस्तर सतह पर छूता है, वहाँ पर जलस्रोत अनस्यायी होता है जो केवल जल वर्षा की ऋतु में ही चलता है।

पाताल-जलस्तर के विचार से छिद्र रूर्ण चट्टानों के तीन भाग होते हैं :—

(१) अपरिपूर्ण भाग (जोन आफ नानसैचुरेशन) जिसमें होकर जल सोखता है, और जो सतह से मिला होता है।

(२) क्षणिक परिपूर्ण भाग (इन्टरिमन्टेट सैनुरेशन जोन) जो वर्षा की ऋतु में

भर जाता है।


(३) परिपूर्ण भाग (परमानेन्ट सैचुरेशन जोन) जो सदा भरा रहता है और जो

सतह से २०००-३००० फीट नीचे होता है।

आगे दिये हुए चित्र में जल स्रोत और पाताल जलस्तर का संबंध दिखाया गया है। इस चित्र में छिद्र रहित चट्टान घनी रेखाओं द्वारा दिखाई गई है और छिद्रपूर्ण चट्टानें बिन्दुओं द्वारा। घ्यान देने की विशेष वात यह है कि छिद्र रहित चट्टान के द्वारा ही पाताल जल की रक्षा होती है। चित्र में जलस्तर दो प्रकार की रेखाओं से दिखाया गया है, टूटी रेखा षणिक जलस्तर और अटूट रेखा स्थायी जलस्तर दिखाती है। इन रेखाओं की मोड़ घ्यान देने योग्य है। पृथ्वी की सतह की ऊँचाई-नीचाई के कारण जलस्तर रेखा सदा टेड़ी होती हैं। ये जलस्तर रेखायें एक ओर मिली हैं और दूसरी और अलग-अलग हैं। जहाँ ये मिली हैं, वहाँ स्यायो स्रोत हैं; जहाँ अलग हैं वहाँ केवल अनस्थायी स्रोत हैं। इस दूसरे स्रोत के

स्थान पर केवल क्षणिक जलस्तर ही सतह पर आता है, स्थायी जलस्तर नहीं। इसलिए वर्षा ऋतु में ही यह स्रोत चालू रहता है, सूखा ऋतु में नहीं। इस चित्र से यह बात स्पष्ट है कि स्रोत होने के लिए यह आवश्यक है कि जलस्तर पृथ्वी की सतह पर खुल जाय।

जहां कहीं छिद्रपूर्ण चट्टान पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुँचती है, वरन् वह छिद्ररित चट्टान के नीचे दवी रहती है, वहाँ जल प्राप्त करने के लिए कुआँ खोदना पड़ता है। अधिक-तर स्थानों में सतह पर छिद्रपूर्ण चट्टान होने पर भी कुआँ खोदने की आवस्यकता पड़ती है; वर्षोंकि वह चट्टान जल से अपरिपूर्ण है। इसलिए जलस्तर तक पहुँचने के लिए कुआं खोदना आवश्यक है।




चित्र १४५-स्रोत की उत्पत्ति

कहीं-कहीं छिद्र रहित चट्टान के नीचे पानी का दबाव अधिक होता है। ऐसे स्थान पर जब ऊपर की चट्टान कुआँ के लिए तोड़ी जाती है, तब नीचे के दबाव के कारण पानी अपने आप सतह पर आ जाता है। ऐसे कुओं को पाताल तोड़ कुआं (आर्टीजियन वेल) कहते हैं। पाताल जल का दबाव जल की अधिकता और चट्टान की ढाल के कारण होता है। यह स्मरण रखना चाहिये कि पाताल-जल की पूर्ति वड़ी दूर-दूर से होती है। यह आवश्यक नहीं है कि पाताल-जल के लिए स्थानीय जल-वर्षा ही हो। अन्य-अन्य स्थानों की जलवर्षा का जल भूमि में सोखकर सैकड़ों मील तक सतह की निदयों की भाँति इधर-जधर बहता रहता है। यही कारण है कि सहारा महभूमि अथवा आस्ट्रेलिया में जल वर्षा न होने पर भी चट्टानों के सहायक होने के कारण पाताल तोड़ कुएँ खोदे जा सके हैं। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में कई स्थानों पर पाताल तोड़ कुएँ हैं। काशीपुर में भी ऐसा एक कुआँ है।

आगे दिये हुए चित्र में भिन्न-भिन्न प्रकार के कुओं की प्राकृतिक दशा दिखाई गई है। इसमें कई प्रकार की चट्टानें हैं जिनमें चट्टान B छिद्ररहित चट्टान है और चट्टान W छिद्र-पूर्ण चट्टान है, जिसमें D कुआँ है। पहले कुआँ में जल का दवाव प्रायः नहीं है, इसलिए

उसमें से पानी निकालने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। दूसरे कुआं में भी ऐसा ही करना पड़ता है; परन्तु उसमें बहुत दूर तक जल आता है और इसलिए उसकी मात्रा अधिक है। तीसरे कुआं में जल का दबाब भी अधिक है और उसकी मात्रा भी अधिक है। इसलिए वहाँ अपने आप ही जल सतह पर पहुँच जाता है; और इसलिए वह पाताल तोड़ कुआं है। इस चित्र में C वह स्थान है जहाँ पर छिद्रपूर्ण चट्टान पृथ्वी की सतह पर है और जहाँ वर्षा का जल उसमें प्रवेश करता है।



् चित्र १४६ समुद्र की लहरें

समृद्र पर जब पवन चळती है तब उसको बहुत कम एकावट होती है। इसिलग् थळ की अपेक्षा जल पर उसकी गित अविक वेगवती होती है। वेग से चळने के कारण वह जल को इबर-उबर हिला देती है। हिलने से समृद्र-जल में छहरें उत्पन्न हो जाती है; परन्तु लहर बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसकी गित अविक हो। आवश्यकता है कि वह निरंतर चले। यह स्मरण रखना चाहिए कि छहरें तभी उठती हैं जब पबन चलती है। एक बार बनने के बाद छहर स्वयं चळती जाती है। ऐसी छहर कमी-कमी ५०० मील प्रति घंटा चळती है। अविकतर छहरों में जल अपना स्थान नहीं छोड़ता है; केवल उसमें एक बाकार बन जाता है, जिस प्रकार सूखने के लिये फैलाये हुए बस्त्य में पवन के हारा छहरें पड़ती हैं। जल का यही आकार छहर कहलाता है। जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा के खिचाब से समृद्र जल में ज्वार बन जाता है, उमी प्रकार पबन के खिचाब से समृद्र जल में ज्वार बन जाता है, उमी प्रकार पबन के खिचाब से समृद्र जल में उवार बन जाता है, उमी प्रकार पबन के खिचाब से समृद्र जल में उवार बन जाता है। जिस प्रकार होते हैं जहरी के बाहर नहीं जा पाते हैं। समृद्र की छहरें कमर पानी के कण इबर-उपर ही होते हैं, जहरी के बाहर नहीं जा पाते हैं। समृद्र की छहरें छपरी जल में ही रहती हैं, जल के मीनर प्रवेध नहीं खरती हैं। ऐसा देखा गया है कि ६०० फीट की गहराई पर समृद्र जल खिलकुल शान्त रहता है।

भूगोल के भौतिक आधार

झूले को पैंग की भाँति लहर को ऊँचाई भो कम या अधिक होती है। झूले की पैंग झूला चलाने वाले को शक्ति के अनुसार होती है। लहर की ऊँचाई पवन की शक्ति अर्थात् उसके वेग पर निर्भर होती है। वास्तव में नोचे दी हुई पवन की तीन वार्ते लहरों की ऊँचाई नियत करती हैं:—

- (अ) पवन का वेग,
- (व) पवन की देरो,
- (स) जल पर पवन के खिचाव (फेच आफ वाटर) की दूरी अर्थात् कितने जल पर पवन का प्रभाव पड़ता हैं। खिचाव की लंबाई को वेव लेंग्य भी कहते हैं। यह देखा जाता ह कि लहर में तीन भाग होते हैं: दो ऊँचाइ यां और उनके वीच की नोचाई (ट्रफ)। ये तोनों भाग एक वृत्त में होते हैं; इस वृत्त के ही चारों ओर जल के कण घूमते रहते हैं। लहर में यदि एक कार्क का टुकड़ा छोड़ दिया जाय तो वह पहले पहली ऊँचाई की चोटी तक जायगा और वहाँ से उस ऊँचाई के दूसरी ओर नोचे उतरेगा, वहाँ से नोचे भाग में पीछे वापस लीटेगा और किर आती हुई दूसरों लहर की ऊँचाई की चोटी पर पहले की भाँति चलेगा। इस प्रकार उसका पूरा वृत्ताकार चक्कर लगता है। इस वृत्ताकार पय का व्यास लहर को ऊँचाई के वरावर होता है। लहर में जल का कण झूछे को भाँति जितना आगे जाता है उतना हो पीछे लौटता है। इस प्रकार को लहर को 'झूलनी लहर' (वेव आफ ओसलेशन) कहते हैं। ऐसी लहर की ऊँचाई पवन के प्रति घंटा वेग को आघा करने से फीट में निकलतो हैं; अर्थात् यदि पवन का वेग ४० मील प्रति घंटा है, तो लहर को ऊँचाई उसका आवा, २० फीट, होगो। यही कारण है कि तूफान के समय जव पवन का वेग अधिक होता है, तव ऊँची-ऊँची लहरें समुद्र में उठती हैं। ऐसा वेबा गया है कि लहर की ऊँचाई उसकी लंबाई का सातवाँ भाग होती हैं।

खुले हुए समुद्र पर लहरों को कैंचाई प्राय: ५ फीट से १५ फीट हुआ करती है। उनके खिचाव की दूरी (वेव लेंग्य) प्राय: २०० से ७०० फीट होती है।

उयले समृद्र में अथवा तट के निकट लहर में पड़े हुए जल-कण जितना पीछे जाते हैं उससे कुछ अविक आगे को ओर वढ़ जाते हैं जिससे लहर दूट जाती है। ऐसी लहर को "भग्न लहर" (ब्रेकर) कहते हैं। इस प्रकार की लहर को 'अग्रगामी लहर" (वेव आफ ट्रान्सलेशन) भी कहते हैं। जब समुद्रतट पर लहर टूटती है तब उसका जल नीचे ही नीचे धारा को भौति समुद्र को ओर वह जाता है। इस धारा को 'लोटता जल' (बैकवाश) कहते हैं।


जव समुद्र में ज्वालामुखी का उद्गार होता है, अयवा भूकम्प आता है, तव भी लहरें उत्पन्न होती हैं। ऐसी लहरों का सम्बन्ध पवन से नहीं होता है। सम्दे की लहरों के रूप तीन प्रकार के होते हैं; (अ) लहर (सी) जो पवन-जित होती हैं, (व) जल उभार (स्वेल) जो स्वयं-चालित होती हैं और (द) जल-उछाल (सर्फ या ब्रेकर) जो लहर का अन्त रूप होता है और जो स्थल से लड़कर टूट जाता है।

समुद्र की लहरों में बहुत बड़ी शिवत होती है। तट की चट्टानों से लड़ने पर इस शिवत के कारण पूरा तट ही परिवर्तित हो जाता है।

सील--जल भाग का एक क्षणिक आकार झील है। स्थल के एक ऐसे नीचे स्थान में जल के भर जाने से जहाँ से उसका पूर्ण निकास नहीं, झोल बनती है। झीलें प्रायः छोटी होती हैं और उनका जल उथला होता है। पृथ्वी पर जितनी भी झीलें हैं उनका अन्त, अपेक्षाकृत, शीघ्र ही हो जायगा। झीलों के नीचे स्थानों की बनाबट धरातल की उलट-फेर से सम्बन्धित है; ज्योंही उलट-फेर के परिणाम स्थायी हो जाते हैं; त्यों ही झीलों का अन्त हो जाता है। झोलों का अन्त उनके नीचे भाग में मिट्टी भर जाने और उससे जल का पूरा-पूरा निकास-पय वन जाने पर होता है।

झीलें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं :-

(१) धरातल के घिरे हुए नीचे भाग; जैसे काश्मीर की बूलर झील या नैनीताल के निकट भीमताल—कभी-कभी ये नीचे भाग ज्वालामुखी पर्वतों के मुख (केटर) होते हैं जिनमें भरी झीलों को ज्वालामुखी झील (केटर लेक) कहते हैं।



चित्र १४७--एक केटर झील

(२) निदयों को वन्द घाटियाँ—ऐसी झीलें प्रायः प्राचीन काल के वर्फ वाले प्रदेशों में मिलतो हैं जहाँ निदयों की घाटियों में जल का वहाव वर्फ से लाई हुई मिट्टी खोर पत्थर से रुक गया है। कभी-कभी कृतिम रूप से निदयों का वहाव रोककर विजली

वनाने के लिए निदयों की घाटी में झील बना लेते हैं। ऐसी झील पश्चिमी घार पहाड़ों में पूना के निकट आन्ध्र झील हैं। यह झील आन्ध्र नदी में बाँच बनाकर बनाई गई हैं।

- (३) निदयों के प्राचीन बहाव (आक्सबो झील)—कहीं-कहीं बाढ़ के समय में निदयों का मोड़ का मुख बन्द हो जाते से छोटो, परन्तु लम्बी झील बन जाती है। ऐसी झालें नदो के निचले भाग में अधिक होतो हैं।
- (८) तटाय झाल (लैगून)—कभो-कभो समुद्र के किनारे भी बालू की दीवारें इकर्ण हा जाने ने ममुद्र का कुछ जल समुद्र से अलग ही जाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित चित्का झाल ऐसी हो झाल है।
- (५) दरारें बरातल में अनेक दरारें पाई जाती हैं। ये दरारें चट्टान के फटने से वना हैं। इन दरारों को नह में कहीं-कहीं कुछ नीचे भाग हैं। इन नीचे भागों में जल भर जाने में दरारों झोलें (फाल्ट लेक) वन गई हैं। अफ्रीका की दरारी झीलें, टैन्गनीक आदि प्रसिद्ध हैं। नैनीताल की झोल भी दरारी झील हैं।

पृथ्वा पर सबसे अधिक झीलें उन प्रदेशों में पाई जाती हैं जिनमें हाल ही में वर्फ की मोटा तहें जमी हुई थीं। उत्तर-पश्चिमी योरप तया उत्तरी अमेरिका में ऐसी झीलें वहुत हैं। इन प्रदेशों में अधिकतर भागों में वर्फ के बोझ से धरातल टेड़ा हो गया हैं। वहाँ पर विवश हुई वर्फ का जल भर गया है और इस प्रकार झोलें भर गई हैं। जन्म स्थानों में वर्फ दारा लाई हुई वालू मिट्टी से नीचे भाग धिर गये हैं जिनमें पानी भर जाने से झोलें वन गई हैं।

झालों में पानी की मात्रा वर्षा के अनुसार घटती-बढ़ती है। सूखी ऋतु में भाष बन कर बहुत-सा जल पूख जाता है। इसलिए उस समय झोल का जल कम हो जाता है। वर्षा होने पर उनमें चारों बोर से जल इकट्ठा हो जाता है और इसलिए उनमें जल उस समय अधिक हो जाता है।

संसार की बड़ी-बड़ी झीलों की तालिका नीचे दी गई हैं:-

भीलें ै

नाम	क्षेत्रफल	गहराई
	वर्गमील	फीट
कास्पियन सागर	१,६९,०००	३,२००
सुपोरियर झील	३१,२००	2006
अरल सागर	२६,९००	१,२००
विषटोरिया नियानजा	२६,०००	२४०
मिशोगन जोल	२२,५००	. ८७०
हुयुरत झील	२२,२३२	. Gan
नियासा झील	28,000	5,300
टंगानिईका झील	१२,६५०	४,१८८
चैकाल घोल	१२,५००	४,९९७

श्रध्याय १२

जीव मण्डल (वायोस्फियर)

पथ्वी पर अन्य मण्डलों के साथ-साथ जीव मंडल भी पाया जाता है। जीव मंडल में जीववारियों का स्थान-वितरण है। यह वितरण विशेष कारणों द्वारा होता है और भुगोल के अध्ययन में सम्मिलित हैं। जीव मंडल में सभी चेतनायुक्त अवयवघारी सम्मिलित हैं। पेड़, पशु, पक्षी और मनुष्य सभी इस मंडल के अंग हैं। जीव मण्डल के जीवन की उन्नति और प्रसार के लिए आकार अयवा अवयव आवश्यक हैं। इस आकार और अवयव को वनाये रखने के लिए जीव को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। भोजन को उत्पत्ति पृथ्वी पर स्थित थल-मण्डल से हो संवंधित है। इसलिए जीव मण्डल की भी थल-मण्डल से ही सम्वन्धित होना पड़ता है। पहले कहा गया है कि जल में रहने वाली मछिलयों का भी भोजन निदयों द्वारा लाई हुई मिट्टी से पैदा होता है। वायमंडल में उड़ने वाले पक्षी भी भोजन के लिए थल पर उगे हुए वृक्षों के फल ही ढूँढ़ते हैं। जहाँ भोजन सुविधापूर्वक मिल जाता है, वे ही स्थान जीव मण्डल के लिए -श्रेष्ठ समझे जाते हैं। भोजन की प्राप्ति भीगोलिक बातों पर, विशेपकर जलवायु पर, निर्भर है। इसलिए जीव मण्डल का प्रसार भौगोलिक वातों पर पूर्णतया निर्भर हैं। यही नहीं, किसी विशेष भौगोलिक परिस्थिति में भोजन-प्राप्ति के लिए रहने से जोव मण्डल को उसी परिस्थिति के अनुकूल अपने अवयव बना लेने पड़ते हैं। विज्ञान-वेता प्राचीन जीव मंण्डल के अवशेपों (फासिल) को देखकर यह वताते हैं कि जल-वायु के परिवर्तनों का प्रभाव जीववारियों के अवयवों पर अधिक पड़ा है।

जीव मंडल में तीन मुख्य प्रकारें होती हैं: (अ) वनस्पति, (ब) पशु और (स) मनुष्य। पशु और मनुष्य को चलने-फिरने की स्वतंत्रता है; परन्तु वनस्पति को यह स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त है। वनस्पति अपनी जड़ों द्वारा भूमि से वंधी होती है। जो वनस्पति समुद्र में उगती है, वह भी अपनी इच्छानुसार इधर-उधर नहीं जा सकती है; समुद्र के जल द्वारा ही वह इधर-उधर पहुँच सकती है। पशुओं से मनुष्य अपनी मनन धिक्त और विशेष प्रकार के मस्तिष्क के कारण भिन्न हैं। इस मनन शक्ति के कारण मनुष्य अपनी इच्छानुसार अपनी अथवा अपनी परिस्थित को सुविधारू वंक अदल-वदल लता है।

ऊपर कहा हुआ जीव मण्डल अनुकूल परिस्थितियों में पृथ्वी पर इघर-उघर फैल

जाता है। वनस्पति के बोज पवन द्वारा अथवा बहते जल द्वारा इघर-उघर दूर तक पहुँच जाते हैं। यदि परिस्थितियाँ अनुकूल हुईं, तो वे बीज नये स्थानों में उगते हैं और इस प्रकार वनस्पति का प्रसार होता है।

वनस्पति—िकसो न किसी प्रकार की वनस्पति पृथ्वी पर सब जगह मिलती, है। महभूमि में एक विशेष प्रकार की वनस्पति होती है; यद्यपि वह वनस्पति अधिक नहीं होती है। पृथ्वी पर वनस्पति का जीवन निम्नलिखित वातों पर निर्भर रहता है:—

(अ) ताप, (व) जल, (स) पवन, (द) प्रकाश, (ग) भूमि।

इन वातों में ताप का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इसका प्रमाण यह है कि वनस्तित मुख्य की रेटियाँ ताप निर्धारण करने वाली अक्षांश रेखाओं की दिशा में फैली हुई है। ताप की सहायता से वनस्पति की मिट्टी से भोजन छेने में सहायता मिछती है, इसी प्रकार जल भी वनस्पति के जीवन में सहायक है। जल के द्वारा भोजन वनस्पति के नित्र-भिन्न भागों में पहुँचता है। प्रायः यह देखा जाता है कि अधिक जल वाले देश में वनस्वति को भोजन अधिक पहुँच सकता है और इसलिए ऐसे देश में बन अधिक पाये जाते हैं। जहाँ जल कम होता है, अयवा वनस्पति को कम मिलता है, वहाँ घास जगती हैं; और कम जल वाले प्रदेश में मरुभृमि होती है। पवन से वनस्पति में स्थित जल की अविकता दूर होती है। पवन के साथ उड़ जाने के बाद वनस्पति में नया जल जड़ों से आता है, और इस प्रकार वनस्पति में जल का संचार स्यापित हो जाता है । पवन के वेग के कारण रेड़ों के उगने तथा उनके बढ़ने में कठिनाई पड़ती है। श्री ग्राकर्मन का कहना है कि सायवेरिया में पवनों के वेग अधिक न होने से लगभग ७२३° उत्तरी अधांश तक पेड़ उगते हैं, परन्तु एल्यूशियन द्वोपों में पवनों के अधिक वेग के कारण ५०° उत्तरी अभांश तक ही पेड़ उगते हैं। प्रकाश से वनस्पति की शक्कर बनाने (फोटो सिन्यितिस) में सहायता मिलती है। यह शक्कर वनस्पति के लिए अनमोल भोजन है। अधिक समय तक प्रकाश मिलने से वनस्पति के लिए ताप की कमी बहुत अंश तक पूरी हो जाती है। ऊँचे अक्षांशों में अधिक ताप न होते हुए भी प्रकाश मिलने के समय की लम्बाई की सहायता से घने वन उगे हुए हैं। यही कारण है कि फिनलैंड और नार्वे के ऊँचे अक्षांशों में जो की फसल ८९ दिन में ही पक जाती है, और स्वोडेन में ५५° उत्तरी अक्षांश में उसके पकने में १०० दिन लगते हैं। मिट्टी से वनस्पति को न केवल भिन्न प्रकार के रसायन प्राप्त होते हैं, वरन, उसके द्वारा जड़ों को पानी भी पहुँचता है। वनस्पति को कम व अधिक पानी मिछना मिट्टी की वनावट पर निर्भर है। मिट्टी की सहायता से पेड़ सीया खड़ा भी रहता है।

पृथ्वी पर वनस्पति के तीन भाग हैं; (१) वन, (२) तृण, और (३) महभूमि ।

उपरोक्त विभाजन में वनस्पति की अधिकता को महत्व दिया गया है। यह अधिकता जलवर्ग के अनुसार होतो है; अर्थात् अधिक जलवर्ग अधिक वनस्पति; कम वर्पा कम वनस्पति।

वन-अधिक जलवर्षा वाले प्रदेशों में वन अधिकतर उगते हैं। थोड़ी जलवर्षा वाले क्षेत्रों में भी वन उगते हैं, यदि जलवर्षा का वितरण थोड़े-थोड़े समय पर होता रहे जिससे अधिक लम्बी सूखी ऋतु न हो। वनस्पति को उन्नति के लिए कितना जल मिलता है, यह मिट्टी को वनावट और पवन के द्वारा वनस्पति के जल के उड़ने (ट्रान्स-पायरेशन) पर निर्भर होता है।

वन तीन प्रकार के होते हैं: (१) चौड़ी पत्ती के सदावहार वन (ब्राडलीफ एवर-ग्रीन फारेस्ट), (२) पतझड़ी वन (डेसीड्अस फारेस्ट), और (३) कोणधारी सदा बहार वन (कॉनीफरस एवरग्रीन फारेस्ट)।

इन वनों का भीगोलिक वितरण क्षेत्रों के पाला-रहित समय अर्थात् वनस्पति की परिपक्षण ऋत् (ग्रोइंग सीजन) से सम्बन्धित हैं। चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन के प्रदेश में रूरे वर्ष ताप ऊँचे रहते हैं जिससे वहाँ पर किसी भी समय वनस्पति परिपक्ष हो सकती हैं। पतझड़ी वन प्रदेशों में जाड़े की ऋतु कठोर होती हैं जिससे उस ऋतु में वहाँ वनस्पति परिपक्ष नहीं हो सकती हैं; परन्तु परिपक्षण ऋतु काफी लंबी होती हैं। कोगयारी वनों में परिपक्षण ऋतु इतनी छोटी होती हैं कि बहुत प्रकार की वनस्पति वहाँ पक हो नहीं सकती हैं। ऊपर दिये हुए वन प्रदेश प्रायः पृथ्वी के मुख्य तापखंडों से संबंध रखते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन उष्ण कटिबंध में, पतझड़ी वन गर्म शीतोष्ण खंड में और कोणवारी वन शीतल शीतीष्ण खंड में पाये जाते हैं।

(१) चोड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन—उण्ण किटवंघ के ऐसे नीचे मैदानों में मिलते हैं जहाँ किसी भी समय उगने के लिए ताप अयवा जल की कमी नहीं होती हैं। इन वन प्रदेशों में वनस्पति वड़े वेग से बढ़ती हैं। यहाँ ५ दिन में बाँस की ३ फीट वाढ़ देखी गई है। यहाँ कारण है कि यहाँ पर ऊँचे पेड़ और घने वन मिलते हैं। परन्तु यहाँ के वतों में ऊँवे ताप और कड़ी घूप के कारण नेड़ सड़ते भी बहुत शीघ हैं। इस प्रदेश के वास्तविक 'वर्षा-वन' (रेन फारेस्ट) वहीं मिलते हैं जहाँ जलवर्षा वहुत होती हैं; जैसे अमेजन और कांगो नदियों की घाटियों में, जहाँ जलवर्षा कम होती हैं और भूमि में जल कम रहता है, वहाँ 'मीसमी वन' (मान्सून फारेस्ट) मिलते हैं। इन वनों में गर्मी की सुबी अद्भु में वनों में उगनेवाली घास सूख जाती हैं। इस नूखी अद्भु में गीसमी वन में पेड़ों को उन्नति इक जाती हैं। इस रुकावट का फल वनों के लिए गीतल शोतों ला खंड के जाड़े की तहतु की रुकावट के समान ही होता है। उप्ण कटिवंध

के तीत्र प्रकाश के कारण चीड़ी पत्ती वाले सदावहार वनों में पेड़ों की चोटियाँ घनी पत्तियों से छाई होती हैं। वहाँ पेड़ों के तनों में लतायें लपट कर ऊपर के प्रकाश की ओर वड़ा करतो हैं। जाड़ें और गर्मी को ऋन् के अभाव से पेड़ों के लिए वहाँ पतझड़ का कोई नियत समय नहीं होता है। ऐसा देखा गया है कि एक हो पेड़ पर, एक हो समय पर एक डाल में पतझड़ है, दूसरो डाल में फूल आ रहे हैं और तीसरे डाल में फल पक रहे हैं।

अमेजन नदों को घाटों में इस प्रकार के सबसे विस्तृत वन मिलते हैं। इन वनों को वहाँ 'सेन्वा' कहते हैं। इस वन में पेड़ों को जातियों को विभिन्नता विशेष रूप से दिखता है। वहाँ पर एक एकड़ में रेड़ों की ८० से १०० तक भिन्न-भिन्न जातियों का मिलना साचारण वात है। उप्णकटिबंब में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर जल को कमों के कारण कम घने गुल्म वन (स्कव) ही मिलते हैं जिनमें छोटो-छोटी झाड़ियाँ अधिक होतो हैं। इन झाड़ियों वाले वनों को 'काटिगा' कहते हैं। काटिगा शब्द जाजोल भाषा का शब्द है। इस वन में जलवर्षा के समय बहुत हरियाली रहती है और सूखा ऋनु में घास-फूस सूख जाने से सूखा बृश्य रहता है। काटिगा में बहुत थोड़ी जाति के पेड़ मिलते है।

(२) पतझड़ो बन—वहीं पाये जाते हैं जहाँ तीन्न ऋतु परिवर्तन होता है। परिवर्तन के अकस्मात् परिणाम से अपनी रक्षा करने के लिए पेड़ अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। यह ऋतु-परिवर्तन चाहे ताप का हो अथवा जल का पेड़ों के लिए उसका परिणाम एक हो होता है। पतझड़ का समय पेड़ के लिए 'विश्वाम-काल' (रेस्टिंग पोरियड) होता है। पतझड़ वन में पेड़ों का छोटा कद और उनमें पत्तियों की अपेक्षा लकड़ी की अधिकता विशेष उन्लेखनीय है। इस अधिक लड़की में पेड़ के विश्वाम काल के लिए भोजन एकत्रित रहता है।

उत्तरी गोलाई में पतझड़ी वनों के दो मुख्य क्षेत्र हैं: उत्तरी अमेरिका का पूर्ण भाग और योरप का पश्चिमी भाग। अफोका और आस्ट्रेलिया में पतझड़ी वनों का प्रायः अभाव है।

पतझड़ो वनों में जहाँ-तहाँ कोणधारी पेड़ भी मिलते हैं। इसीलिए पतझड़ी वनों को 'मिश्रित वन' (मिवसड फारेस्ट) भी कहते हैं।

(३) कोणधारी वन—अधिकतर ऐसे क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहाँ पर जाड़े की लम्बी ऋतु के कारण तथा पवनों में जल की कमी के कारण चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ी 'पेड़ नहीं उग पाते हैं और इसिलए कोणबारी पेड़ को किसी पेड़ से प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ती हैं। वास्तव में यह देखा गया है कि जहाँ कहीं पतझड़ी वन खंडों में कोणबारी 'पेड़ को उगने का मीका मिल गया है वहाँ उसकी उन्नति उत्तरी क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत

अच्छी होती है। कोणवारी वन अधिकतर पूर्ण शीतोष्ण किटवंघ में मिलते हैं और मिश्रित वनों के मुख्य भाग हैं। परन्तु इन वनों का एकाकी क्षेत्र शीतल शीतोष्ण किट-वंग में पूर्व से पश्चिम तक वरावर फैला है। थल के भीतरी भागों में इन वनों का क्षेत्र अधिक चौड़ा हो जाता है। उत्तरी अमेरिका में इन वनों की दक्षिणी सीमा ४५° उत्तरी अक्षांश है; एशिया में ४५° और योरप में ६०° है। कोणवारी वनों की 'वोरियल फारेस्ट' या 'टैगा' कहते हैं। इन वनों में पेड़ों के नोचे घास या लतायें नहीं उगती है। इसलिये काफी घने होते दूए भी इन वनों में वहुत दूर तक दिखाई दिता है। इन वनों में पेड़ों को पोड़ों की थोड़ी ही जातियाँ मिलती हैं; मीलों तक प्रायः एक ही




चित्र १४८--वनस्पति विभाग

जाति के पेड़ उमें रहते हैं। यहाँ के पेड़ों की लकड़ी मुलायम होती है; परन्तु उसमें तारपीन का तेल होने से वह सड़ती देर में हैं। इसी तेल के कारण उसमें आग जल्द लग जाती है। इसलिए सूखी ऋतु में कोणवारी वनों में आग बहुधा लग जाती है।

तृण—जहाँ वनस्पति के लिए जल की मात्रा कम होती है, वहाँ तृण ही प्रायः उगता है। केवल निदयों अथवा झीलों के निकट ही वहाँ पेड़ उगते हैं। तृण क्षेत्र तीन प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण किटवंध में (१) छोटी घास के मैदान (स्टेप) (२) वड़ी घास के मैदान (प्रेरी) और (३) उष्णकिटवंध में झाड़ीयुक्त घास के मैदान (सवता)। घास के मैदानों की यह विशेषता है कि सूखी ऋतु में घास विल्कृल सूख जाती है। घास के मैदान मरुमूमि की सीमा पर होते हैं। घ्रुव की ओर की सीमा पर छोटी घास और भूमध्य रेखा की ओर की सीमा पर झाड़ीयुक्त घास के मैदान होते हैं। ऐसा

देखा गया है कि घास की उन्नति पर जलवर्षा का परिणाम बहुत शीम] होता है। वर्षा होने के कुछ घंटे बाद ही घास हरो हो जाती है और बढ़ने उगती है।




चित्र १४९

मरुम्मि मरुम्मि दो प्रकार की होती है; उष्ण मरुम्मि (हॉट डेजर्ट) और शीत मरुभूमि (कोल्ड डेजर्ट)। उष्ण भूमि में ऊँचे ताप के कारण वायु इतनी शुष्क होती है कि वहाँ पर अधिकतर जल भाप वनकर उड़ जाता है, जिससे स्थायो वनस्पति का उगना कठिन होता है। शीत मरुभूमि में ताप अविकतर नीचे रहते हैं जिससे जल जमा हुआ रहता है और वनस्पति के काम नहीं आ सकता है। वहाँ पर भूमि भी पाले से ग्रसित होती है और इसलिए उसमें पेड़ों की जड़ें नहीं घुस सकती हैं। इसलिए भी वहाँ पर वनस्पति को कमी रहती है। दोनों हो प्रकार के मरुभूमि में जल ही वनस्पति की कमी का कारण है; एक में अधिक ताप के कारण और दूसरे में नीचे ताप के कारण उसे जल नहीं मिल पाता। परन्तु घोर महभूमि में भी विज्ञेप प्रकार की वनस्पति समय पाकर उन लेती है और अपना वीज छोड़ देती है। उन्ण मरुभूमि में कॉटेदार झाड़ों और नागफनो कहीं-कहीं होती है। इनमें जल जमा करने की शनित रहती है जिसकी सहायता से मरुगूमि में उनका अस्तित्व वना रहता है। कहीं-कहीं वर्षा की एक-आध वीछार के कुछ दिन वाद तक लम्बी धास उग आती है, और शीघ्र पकने वाली जाति की घास होने से थोड़े ही दिनों में उसमें फूल आकर बीज वन जाते हैं। ये बीज घास सूख जाने के बाद मिट्टी में पड़े रहते हैं और फिर वर्षा होने पर उगते हैं। शीत महमूमि की दुण्ड्रा कहते हैं। वहाँ पर मीस और लाइकेन (लिचेन)

नामक दो प्रकार की वनस्पति होती हैं जो गर्मी की ऋतु में उन्नति करती हैं। मोस एक छोटो झाड़ी को भाँति वनस्पति होती हैं जिसके ऊपर कभी-कभी लाइकेन उग आती हैं और उसी के सहारे जीवित रहती हैं। वास्तव में लाइकेन पराश्रयी (पैरासाइट) वनस्पति हैं। मोस और लाइकेन में कड़ा भाग (लकड़ी) नहीं होता है; और न इनमें जड़ें होती हैं। महन्मि को वनस्पति को जल-अनैच्छुक (जेरोफाइट) वनस्पति कहते हैं। इस वनस्पति को वहुत कम जल चाहिए।

वनस्पति का विभाजन उसकी जल की आवश्यकता के अनुसार भी किया जाता है। इस विभाजन से निम्निलिखित प्रकार की वनस्पित होतो हैं:—(१) जल-अनैच्छुक वनस्पति (जेरोफिल), तथा परिवर्तनशील वनस्पति (ट्रोगोफिल)। जल-अनैच्छुक वनस्पति (हाइग्रोफिल) को जल की अधिक आवश्यकता होती हैं। जल की अधिकता के कारण इस प्रकार की वनस्पति में पत्तियाँ अधिक होती हैं। जल-अनैच्छुक वनस्पति (जेरोफिल) को कम जल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की वनस्पति में जड़ की उन्नति विशेप रूप से होती हैं जिससे आवश्यकता एड़ने पर वनस्पति भूमि की गहराई से जल खींच सके। परिवर्त्तनशील वनस्पति (ट्रोगोफिल) अपने की आवश्यकतानुसार वदल लेती हैं। सूखी ऋतु होने पर उसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं जिससे पेड़ में स्थित जल बहुत दिन तक चल सके। आई ऋतु आने पर फिर पत्तियाँ निकल आती हैं। हमारे देश की मानसून वनस्पति इस परिवर्तनशील जाति की है।

वनस्पति का एक और विभाजन जातिगत है। पेड़ों से संवंधित वनस्पति एक जाति की होती है; और घास से संवंधित वनस्पति दूसरी जाति की होती है। पेड़ और घास वनस्पति को दो भिन्न-भिन्न जातियाँ है।



चित्र १५०

पशु—गृथ्वी पर जितने भी पशु हैं उनका जीवन परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से चनस्पति पर हो निर्भर है। वहुत से पशु वनस्पति खाकर जीवित रहते हैं; अन्य जंगली

पशु वनस्पति खाने वाले पशु के मांस को खाकर जीते हैं। इस प्रकार सभी पशुओं को वास्तविक भोजन वनस्पति से ही मिलता है। इसीलिए भिन्न-भिन्न प्रकार की वनस्पति में भिन्न-भिन्न प्रकार के पशु पाये जाते हैं। भूमध्यरेखीय अगम्य वनों में विशालकाय हायी बहुत पाया जाता है। अपनी बलवान सूड़ की अथवा शरीर की सहायता से वह अपना रास्ता इस घन वन में आसानी से बना छेता है। जहाँ यह वन कम घना है और जहाँ घास के मैदान निकट हैं, वहाँ भूमि पर चलने वाले पशुओं की अधिकता पाई जाती है। वहीं पर आखेट करने वाले शेर और चीते भी पाये जाते हैं। परन्तुं घने वनों में रहने और चलने वाले जीव ही अधिकतर होते हैं। साँप, अजगर, वन्दर तथा पक्षी वहाँ वहुत होते हैं। कीणवारी वनों में दो मुख्य प्रकार के जीववारी होते हैं; एक तो वन में ही रहने वाले, जैसे गिलहरी आदि और दूसरे, जो वन में केवल छिपने के लिए आते हैं,-जैसे भालू आदि। ये छिरने वाले पशु प्रायः खुले स्थानों में अपना भोजन खोजते हैं। घास के मैदानों में घास चरने वाले पत्तु, जैसे हिरन अथवा भैसें आदि पाये जाते हैं। मरुभुमि में वनस्पति की कमी के कारण पशु भी बहुत ही थोड़े होते हैं। मरुभूमि में रहने वाले पशु बहुत दिनों तक विना भोजन और विना जल के अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऊँट के शरीर में पानी जमा करने की एक विशेष थैली हो इसलिये वनी होती है। बारीर में पानी की रक्षा करने के लिए ही मरुभुमि के पशुओं को पसीना नहीं क्षाता है। आड़ी-युवत घास के मैदान (सवन्ना) में ऊँची झाड़ियों की पत्तियों को आसानी से पहुँचने के लिए जिराफ की गर्दन और उसके अगले पैर बहुत लंबे होते हैं।

ऋत् परिवर्तन के साथ-साथ पशु अपना स्थान भी परिवर्तन कर देते हैं। गर्मी में शिकार मिलने के स्थान प्रायः ध्रुव की ओर खिसक जाते हैं, वयों कि वर्फ पियलने से वहाँ घास उगने लगती है और पशुओं को भोजन मिलता है। जाड़े में इसके विपरीता होता है। उस समय पशु भूमध्य रेखा की ओर आ जाते हैं। इसी प्रकार उष्ण खंडों में सूखो ऋतु आने पर पशु घोरे-घोरे स्थायो जल के अधिक निकट रहने लगते हैं।

पृथ्वी पर जनसंख्या अधिक बढ़ने के कारण कई जातियों के पशुओं का अन्त होता जा रहा है। उत्तरो अमेरिका में भैंस (बिसन) तथा भारत में शेर इस बात के उदाहरण हैं।

मूमि पर रहने वाले पशुओं की अपेक्षा जल में कहीं अधिक जीवधारी पाये जाते हैं। जल-पशु की तीन मुख्य प्रकारें हैं; (१) मीठे जल में रहने वाले; (२) समुद्र में कम गहराई में रहनेवाले तथा (३) अधिक गहरे जल में रहने वाले पशु। इन तीनों प्रकारों के जल-पशुओं पर उनकी परिस्थित का बहुत घना प्रभाव पड़ा है। एक परिस्थिति का जल-पशु दूसरी परिस्थिति में पहुँचते ही मर जाता है। गहरे जल में रहने वाली मछली उथले जल में आते ही मर जाती है। जल की परिस्थितियों में लवण,

ताप, संचार, दवाव आदि में इतना अधिक अन्तर है कि एक परिस्थिति से दूसरी परि-स्यति में जाने में जल-पश् अपने को वदली हुई दशा में व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं और सीलिए मर जाते हैं।

मनुष्य—पृथ्वी जीवयारियों में मनुष्य पर का ही सबसे अधिक महत्व हैं। अपने स्तिष्क की शक्ति के द्वारा पृथ्वी के अन्य जीवों के विषय में मनुष्य बहुत-कुछ जानता । वह यह जानता है कि पेड़ कैसे उनता हैं और कैसे उन्नति करता है; वह अनेक गियों की उत्पत्ति और विकास का पूरा ज्ञान रखता है। परन्तु यह एक अत्युवित हैं के मनुष्य को स्वयं अपनी उत्पत्ति का पूर्ण ज्ञान नहीं है। प्राचीन मनुष्य के अवशेष फासिल) बहुत कम मिले हैं। इन अवशेषों से अभी तक यह पता नहीं चल सका है के मनुष्य की उत्पत्ति कैसे और कहाँ पहले पहल हुई है परन्तु लोगों का यह विश्वास कि आदि-मनुष्य की उन्नति किसी निम्नकोटि के जीवधारी से ही हुई होगी। वह निम्न गिटि का जीवधारी कीन था इसकी खोज अभी तक जारी है।

एक प्राचीन अवशेष जावा द्वीप में त्रिनिल के निकट १८९१ में पाया गया था। यह क लोपड़ी है जो खड़े-खड़े चलने वाले आदि मनुष्य (पियेकैन्यरोपस इरैक्टस) ानी जाती है। इस खोपड़ी में मस्तिष्क का जो रिक्त स्यान है उससे मनुष्य की खोपड़ी वहुत कुछ समानता पाई जाती है। परन्तु अन्य बातों से इस खोपड़ी का सम्बन्ध गृंघुनिक मनुष्य से नहीं लगाया जा सकता है। इस अवशेप को जावा-मैन कहते हैं। ं सन् १९०७ में जर्मनी में हाइडेलवर्ग के निकट नीचे के जवड़ा का अवशेष मिला। स जबड़े में जो दांत हैं, वे मनुष्य के दांतों के समान है। ऐसा विश्वास है कि यह हाइ-कृवर्ग मैन लगभग २ लाख वर्प पहले रहता था । इसकी अपेक्षा जावा-मैन बहुत राना माना जाता है। १९११ में इंगलैंड में पिल्टडाउन के निकट एक प्राचीन स्रोपड़ी ग कुछ भाग मिला। इसी के पास, परन्तु अलग, एक दाँत और हड्डी के कुछ टुकड़े भी कि । इनसे विक्वास किया जाता है कि यह पिल्टडाउन-मैन लगभग १ लाख वर्ष ाथा। १८५७ में जर्मनी में हुइसलडोर्फ के निकट एक खोह में कई खोपड़ियाँ मिली। स खोज से नियान्दरयाल-मैन की उपस्थिति मानी गई। यह विश्वास है कि यह मनुप्य ०,००० वर्ष पहले का था। सन् १९२९ में चीन में पेकिन नगर के निकट एक प्राचीन गेपड़ी मिली। इसको पेकिनमैन (सिनानथोपस पेकिनेन्सिस) कहते हैं। यह मनुष्य त्वा-मैन से अधिक उन्नत समझा जाता है, यद्यपि इसका समय अन्य अवशेषों से राना माना जाता है। अभी हालू में दक्षिणी अफीका में भी कुछ अवशेष मिले हैं; न्तु उनका पूर्ण विवरण अभी तक निश्चित नहीं है।

्पृथ्वो पर जितने मनुष्य पाये जाते हैं उनमें रंग, बनावट और वालों आदि में बहुत

अन्तर पाया जाता है। लोगों का विचार है कि यह अन्तर परिस्थितियों की भिन्नता के कारण है। इस अन्तर के अनुसार मनुष्य को अनेक जातियों में विभाजित किये गया है। इस विभाजन में रंग पर अविक व्यान दिया गया है। मनुष्य की मुख्य जातियां नीचे दो जाती हैं:—

१—गोरी जाति, काकेशियन, २—काली जाति, नीग्रोयड और ३—पीली जाहि मंगोल्वायड ।

प्रत्येक जाति के निम्निलिखित भाग हैं:— १—काकेशियन में—(अ) नार्डिक (व) अल्पाइन, (स) भुमध्यसागरीय,

(द) आर्य

२—नीग्रोयड में — (अ) अफीकन नीग्रो,

(व) मेलानोशियन नोग्रो,

(स) नोग्रोटो (बौने)।

३—नंगोत्वायड में—(अ) मंगोलियन,

(ब) मलयशियन,

(स) अमेरिकन इन्डियन।

आजकल आवागमन की सुविधा और शिक्षा बढ़ जाने से जातियों में अन्तर्जाती -सम्बन्ध अविक हो गया है। अधिकतर जातियाँ अब अपनी आदि परिस्थिति में से इश् जबर हट गई हैं। इसलिए भौगोलिक जाति-विभाजन अब बहुत ढीला पड़ गया हैं पृथ्वों के किसी भी भाग में भिन्न-भिन्न जाति के लोग आजकल मिलते हैं।